Получение и измерение вакуума 2.3.1

Цель работы:

- Измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки
- Определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

Теория

По степени разрежения вакуумные установки принято делить на три класса:

- \rightarrow низковакуумные до $[10^{-2}; 10^{-3}]$ торр
- \multimap высоковакуумные $[10^{-4}; 10^{-7}]$ торр
- \multimap установки сверхвысокого вакуума $[10^{-8}; 10^{-11}]$ торр

С физической точки зрения низкий вакуум переходит в высокий, когда длина свободного пробега молекул газа оказывается сравнима с размерами установки (а течение газа становится сугубо молекулярным). Сверхвысокий вакуум характерен крайней важностью процессов адсорбции и десорбции частиц на поверхности вакуумной камеры.

Формула диффузии:

$$\frac{dN}{dt} = D\frac{dn}{dx}S$$

$$D = \frac{\lambda \overline{v}}{3}, \lambda = 2r = D = 2r\overline{v}/3 \quad (\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}) \frac{dn}{dx} = \frac{n_1 - n_2}{L}$$

Формула Кнудсена:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi kT}{m}}\frac{n_1 - n_2}{L}$$

Итоговая формула скорости убвания массы:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{4}{3} \boxed{r^3} \sqrt{\frac{2\pi\mu}{RT}} \frac{P_1 - P_2}{l}$$

Формула Пуазейля для сплошной среды:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{3\pi}{32} \frac{\boxed{r^4}}{\lambda} \sqrt{\frac{2\pi m}{kT}} \frac{P_1 - P_2}{L}$$

Основное отличие формул для расхода газа, имеющего свойства сплошной среды, и в случае очень разреженного газа в том, что рас- ход сплошной среды пропорционален r^4 , а разреженной — только r^3

На границе раздела фаз силы межмолекулярного взаимо- действия не скомпенсированы из-за разной плотности вещества, и поэтому пограничный слой обладает избытком энергии. Поглощение какого-либо вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела называется адсорбцией.

Экспериментальная установка

Важные константы:

_

В данной работе изучаются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления 10^{-2} торр и диффузионным масляным насосом до давления 10^{-5} торр, а также методы измерения вакуума в этом диапазоне.




Рис. 1: Схема экспериментальной установки




Рис. 2: Схема действия ротационного двухпластинчатого форвакуумного на- соса. В положениях «а» и «б» пластина «А» засасывает разреженный воздух из откачиваемого объёма, а пластина «Б» вытесняет ранее захваченный воз- дух в атмосферу. В положениях «в» и «г» пластины поменялись ролями

Измеряем пройденное расстояние линейкой, а время – секундомером, находим $v_{\rm ycr}$. Радиус шарика измеряем горизонтальным компаратором/микроскопом (для каждого шарика измеряем насколько диаметров и




Рис. 3: Схема работы диффузионного насоса

берём среднее). Плотность шариков и жидкости – табличные значения.

Опыты проводятся при нескольких температурах в интервале от комнатной до $320-330~\mathrm{K}.$

Для каждой температуры проводим измерения с разными диаметрами шариков.

Построим график в координатах $ln\eta(T^{-1})$.

Если во всем диапазоне встречающихся в работе скоростей и времён релаксации вычисленные по нашей формуле значения η оказываются одинаковыми, то формула Стокса правильно передаёт зависимость сил от радиуса шарика. Если всё-таки наблюдается кореляция η и r, то нужно использовать формулу:

$$\eta = \frac{2}{9}gr^2 \frac{\rho - \rho_{\text{m}}}{v_{\text{yct}}} \cdot \frac{1}{1 + 2.4(r/R)}$$

где R – радиус сосуда.

Ход работы

Определение объёма форвакуумной и высоковакуумной частей установки

- 0. Проверим, что все краны в правильном положени.
- 1. Откроем кран К2, подождём несколько минут пока воздух заполнит установку

- 2. Откачаем форвакуумным насосом воздух до давления порядка 10^{-2} торр.
- 3. Впустим воздух в форвакуумную часть установки через КН и измерим давление.
- 4. Отсоединим установку от форвакуумного насоса, откроем на всю форвакуумную часть в краны и капилляры.
- 5. Зафиксируем давление. Высота масла в манометре:

$$h_1 = (38.4 \pm 0.2)$$
cm, $h_2 = (11.6 \pm 0.2)$ cm $= \Delta h_{\text{db}} = (26.8 \pm 0.3)$ cm

$$\sigma_{\Delta h} = \sqrt{\sigma_{h1}^2 + \sigma_{h2}^2} \approx 0.3$$
cm $=> \varepsilon_{\Delta h} = 1 \%$

6. Объем "запертой" части установки $V_{\rm kan}=50{\rm cm}^3$, используя соотношение $P_{\rm A}V_{\rm kan}=P_2V_2$ вычислим объем форвакуумной части установки. При этом давление $P_1=P_{\rm atm}=100{\rm k}\Pi a$, а относительная погрешность полученного значения равна относительной погрешности величины $\Delta h_{\rm qb}$:

$$P_2 = \rho_{
m macj} g \Delta h_{
m db} = 2.33 \ {
m k}\Pi {
m a}, \quad
ho_{
m macj} = 885 \ rac{{
m K}\Gamma}{{
m m}^3}$$

$$V = \frac{P_1 V}{P_2} - V = 2.1$$

7. Проведем те же самые измерения с диффузионным насосом и получим объем установки, из которой вычитанием объема форвакуумной части получается объем высоковакуумной части.

$$h_3 = (33.5 \pm 0.2)$$
, $h_4 = (16.6 \pm 0.2)$,

$$\Delta h = (16.9 \pm 0.3)$$
 .

Погрешности высот определяются аналогично предыдущему пункту. Как и формула для полного объема установки, тогда:

$$V_{\text{полн}} = \frac{P_1}{\rho q \Delta h_{\text{полн}}} V \approx 3.4 \; , \qquad \qquad \varepsilon_V = \varepsilon_{\Delta h} \approx 2 \; \%.$$

В результате искомая величина равна:

$$V = V - V = 1.3 \; , \qquad \qquad \sigma_V = \sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_V^2} = 0.07 \approx 0.1 \; ,$$

$$V = (1.3 \pm 0.1)$$
.

Вывод

Графики: