



Node

- Node funciona "tal cual" desarrollamos en producción
- Lo que debemos hacer es que arranque cuando el servidor se inicie (por si hubiera un reinicio del servidor inesperado)
- Para ello, podemos usar supervisor: un gestor de procesos para apps Node
- Reinicia las apps si se caen o son matadas
- Es más sencillo que crear un script para rc.d o systemd




Crear un usuario para la aplicación

sudo adduser <app>




Bloquear la cuenta del usuario de la app

passwd -l <app>




Convertirnos en de la aplicación



Instalar nvm


curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh bash



https://github.com/creationix/nvm




nvm install node




Activar versión de node que vamos a usar

nvm use node



Instalar supervisor


sudo apt install supervisor



Crear configuración en /etc/supervisor/conf.d/

```
[program:app name]
command=/path/to/node/version index.js
user=node
directory=/path/to/source/code/folder
autostart=true
autorestart=true
stdout logfile=/var/log/start.out.log
stdout logfile maxbytes=10MB
stdout logfile backups=3
stderr logfile=/var/log/start.err.log
stderr logfile maxbytes=10MB
stdout logfile backups=3
environment=KEY="val", KEY2="val2"
```

Podemos obtener el path de la versión de node con nvm which <version>



Recargar configuracion de supervisor

sudo service supervisor force-reload

