



Seuils ventilatoires

Il existe deux seuils ventilatoires

SV1 représenterait le "seuil d'adaptation ventilatoire"

= indice de l'endurance aérobie. En travaillant au-dessus de SV1, on travaille efficacement son endurance. Il sert aussi de référence pour ré-entraîner certains malades (insuffisants cardiaques, diabétiques, asthmatiques, ...).

Chez un sportif "endurant", SV1 se situe au-delà de 55 % de la VO_2 max.


SV2 représenterait le « seuil d'inadaptation ventilatoire »


Hyperventilation, la respiration n'est plus maîtrisée et devient anarchique.


Cette 2^{ème} cassure est expliquée par la production de lactate et de H+ qui ne peuvent plus être compensées.


Chez un sportif, SV2 se situe au-delà de 80 % de la VO₂ max.

















Altitude	РВ	PIO2	PAO ₂	PaO ₂
0	760	149	109	90
3000 m	526	100	75	60
5500	379	70	50	45
8800	238	40	30	25


■Transport des gaz

L'**hémoglobine** est une protéine dont la principale fonction est le transport de l'O₂ dans l'organisme humain.




L'Hb se trouve essentiellement à l'intérieur des globules rouges du sang ce qui leur confère leur couleur rouge. L'Hb est constituée de 4 globines et de 4 molécules d'hème.


Une molécule d'hème est constituée d'un ion fer Une carence en fer génère une anémie ferriprive <u>L'hématie ou érythrocyte</u> (du grec *erythro* : rouge et *kutos* : cellule) plus communément appelé **globule rouge** fait partie des éléments du sang



Le volume relatif des globules rouges ou hématocrite est le volume occupé par les hématies dans un volume donné du sang total (+- 45%).


Le terme d'anémie s'applique parfois à une diminution du nombre de globules rouges, mais en réalité elle est définie par une diminution du taux d'hémoglobine (les deux étant souvent simultanées).





Facteurs intervenant sur la saturation de l'hémoglobine

- Effet de PO₂ Effet du pH
- Effet de la température




Capacité de fixation de l'hémoglobine

La capacité de fixation de l'hémoglobine, c'est la quantité maximale d'oxygène que peut transporter l'hémoglobine dans le sang.

L'hémoglobine normale est constituée essentiellement de la forme A, la plus efficace, dont le taux maximal de transport est de 1.34 ml O₂ pour 1 g d'hémoglobine A.

Le taux d'hémoglobine normal étant de 15 g / dl (moyenne), la capacité de fixation de l'hémoglobine est de 15 x 1.34 soit 20.1 ml d'O₂.



Affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène


La particularité de la relation hémoglobine-oxygène est que la fixation par l'hémoglobine n'est pas une relation linéaire mais une courbe en S.

Ceci explique le maintien d'un transport important d'oxygène même quand la fraction d'oxygène (et donc la PO_2) diminue.

Même dans le sang veineux où cette pression partielle est basse ($PvO_2 = 40 \text{ mmHg}$), le transport en oxygène reste significatif


Fixation des gaz (2)


- 2) GAZ CARBONIQUE (CO₂)
 - ➤ 6 % dissous
 - > 70 % entrent en réaction





> 24 % combiné


 $\mbox{Hb.NH}_2 + \mbox{CO}_2 \iff \mbox{Hb.NH.COOH} \qquad \mbox{CARBAMINO-} \\ \mbox{HEMOGLOBINE}$

















Equation de FICK



$$VO_2 = FC \times Ves (CaO_2 - CvO_2)$$
Qc: débit cardiaque


VO₂ = consommation d'oxygène en L/min ou mL/min/kg Plus elle est élevée plus le sujet peut produire d'ATP donc être performant !!

Les échanges gazeux au niveau cellulaire

La différence entre les concentrations en O_2 du sang artériel et du sang veineux s'appelle:

La différence artério-veineuse en oxygène

$$DAV O_2 = CaO_2 - C\bar{V}O_2$$



Au repos: 4-5 ml A l'exercice: x3 15-16 ml

VO₂ et Exercices

