Only the original **<u>README</u>** is guaranteed to be up-to-date.

# scrcpy (v1.19)

このアプリケーションはUSB(もしくは<u>TCP/IP経中</u>)で接続されたAndroidデバイスの表示と制御を提供します。このアプリケーションは root でのアクセスを必要としません。このアプリケーションは root root



以下に焦点を当てています:

- **軽量** (ネイティブ、デバイス画面表示のみ)
- パフォーマンス (30~60fps)
- クオリティ (1920×1080以上)
- 低遅延 (<u>35~70ms</u>)
- 短い起動時間 (初回画像を1秒以内に表示)
- 非侵入型 (デバイスに何もインストールされていない状態になる)

## 必要要件

AndroidデバイスはAPI21(Android 5.0)以上。

Androidデバイスで<u>adbデバッグが有効</u>であること。

一部のAndroidデバイスでは、キーボードとマウスを使用して制御する<u>追加オプション</u>を有効にする必要がある。

## アプリの取得

#### Linux

Debian (testing  $\angle$  sid)  $\angle$  Ubuntu(20.04):

```
apt install scrcpy
```

Snapパッケージが利用可能: scrcpy

Fedora用COPRパッケージが利用可能: scrcpy

Arch Linux用AURパッケージが利用可能: scrcpy

Gentoo用Ebuildが利用可能: scrcpy

<u>自分でビルド</u>も可能 (心配しないでください、それほど難しくはありません。)

## Windows

Windowsでは簡単に、( adb を含む)すべての依存関係を構築済みのアーカイブを利用可能です。

• README

Chocolateyでも利用可能です:

Alpine Linux 3.16   1.24     Alpine Linux 3.16   1.24     Alpine Linux 5.00   1.24     Alt Linux p10   1.21     Alt Sisyphus   1.21     antix-19   1.12     Arch Linux 32   1686   1.24     Arch Linux 42   1.24     Debian 11   1.27     Debian 12   1.24     Debian 12   1.24     Devuan 4.0   1.17     Devuan Unstable   1.24     Devuan 4.0   1.17     Devuan Unstable   1.24     Devuan 4.0   1.17     Devuan Unstable   1.24     Arch Linux 70   1.24     Devuan 4.0   1.17     Devuan 4.0   1.24     Devuan 4.0   1.	choco install scrcpy	Da eka aina a	hatu a
Alpine Linux Edge			
Scoop でも利用可能です:			
ALT Linux p9 1.16 ALT Linux p1 1.21 ALT Sinux p1 1.21 ALT Sinux p1 1.21 antiX-19 1.21 antiX-19 1.12.1  また、アプリケーションをビルドすることも可能です。	<u>Scoop</u> でも利用可能です:		
### Scoop install adb # まだ入手していない場合  ## まだ入手していない場合  ## まだ入手していない場合  ## まだ入手していない場合  ## まだ入手していない場合  ## 1.2.1  ##			
antix-19 1.12.1  また、アプリケーションをビルドすることも可能です。  MacOS アプリケーションはHomebrewで利用可能です。ただインストールするだけです。  Devain 11 scropy  EATH からアクセス可能な adb が必要です。もし持っていない場合はインストールしてください。  Debian 11 Backports 1.24  Debian Unstable 1.24  Debian Unstable 1.24  Sudo port install scropy  また、アプリケーションをビルドすることも可能です。  また、アプリケーションをビルドすることも可能です。  また、アプリケーションをビルドすることも可能です。  はGentoo 1.24  Androidデバイスを接続し、実行:  Marjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  Inixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.07  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 8.0lling	scoop install scrcpy		
### AOSC 1.24 Arch Linux 32 i686 1.24 Arch Linux 32 pentium 1.24 Arch Linux 32 pentium 1.24 Arch Linux 32 pentium 1.24 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Debian 11 1.17 Debian 11 1.17 Debian 11 1.17 Debian 11 1.17 Debian 11 Backports 1.23 Debian 11 Backports 1.23 Debian Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Devian Unstable 1.24 Arch Linux ARM aarch64 Arch Linux ARM arch Linux ARM arch Linux ARM aarch64 Arch Linux ARM arch Linux ARM arch Linux Ar	scoop install adb # まだ入手していない場合		1.21
macOS  macOS  アプリケーションはHomebrewで利用可能です。ただインストールするだけです。  brew install screpy  brew install screpy  Debian 11 Backports  Debian 11 Backports  Debian 11 Backports  Debian 12 1.24  Debian 13 Backports  Debian 14 Backports  Debian 15 Bebian 12 1.24  Debian 16 Bebian 16 Bebian 17 Beckports  Debian 17 Beckports  Debian 18 Beckports  Debian 18 Beckports  Debian 10 L24  Debian 11 Backports  Debian 12 L24  Debian 11 Backports  Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.			
### Arch Linux 32 i686	また、 <u>アプリケーションをビルド</u> することも <b>可能</b> です。	AOSC	
### Arch Linux 32 pentium4 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Debian 11 1.17 Debian 11 1.24 Debian 11 1.24 Debian 11 1.24 Debian Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24 Devuan Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24 Debian Unstable 1.24 EligurOS stable 1.24 EligurOS develop 1.24 Kali Linux Rolling 1.24 LiGurOS stable 1.24 Kali Linux Rolling 1.24 LiGurOS develop 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Mix Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-17 1.12.1 mixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.05 1.24 nixpkgs stable 22.05 1.24 nixpkgs unstable 1.24 OpenMandriva 4.1 0penMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandr		7 11 011	
Arch Linux ARM aarch64	macOS	Arch Linux 32 i686	1.24
### AUR 1.17.r3.ge    Debian 11   1.17	アプリケーションは <u>Homebrew</u> で <b>利用可能</b> です。ただインストールす	Arch Linux 32 pentium4	1.24
Chocolatey   Debian 11   1.17   Debian 11   1.23   Debian 12   1.24   Debian 12   1.24   Debian 12   1.24   Debian 12   1.24   Debian Unstable   1.	るだけです。	Arch Linux ARM aarch64	1.24
Debian 11 1.17 PATH からアクセス可能な adb が必要です。もし持っていない場合はインストールしてください。		AUR	1.17.r3.ge
PATH からアクセス可能な adb が必要です。もし持っていない場合はインストールしてください。  Debian 12 1.24  Debian 13 Backports  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  FreeBSD Ports 1.29  FreeBSD Ports 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Gentoo 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  LiGurOS develop 1.24  MacPorts 1.24  MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MRR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  Inixpkgs stable 21.05  Inixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva Rolling 1.24	brew install scrcpy	Chocolatey	1.24
はインストールしてください。		Debian 11	1.17
Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24  adb はMacPortsからでもインストールできます。	PATH からアクセス可能な adb が必要です。もし持っていない場合	Debian 11 Backports	1.23
Devuan 4.0   1.17   Devuan Unstable   1.24   1.25   1.	はインストールしてください。	Debian 12	1.24
Devuan Unstable 1.24 adb はMacPortsからでもインストールできます。		Debian Unstable	1.24
### 1.9	brew install android-platform-tools	Devuan 4.0	1.17
FreeBSD Ports 1.24 sudo port install screpy		Devuan Unstable	1.24
### Funtoo 1.4 1.24	adb はMacPortsからでもインストールできます。	DPorts	1.9
展的 (Gentoo 1.24 は また、アプリケーションをビルドすることも可能です。		FreeBSD Ports	1.24
また、アプリケーションをビルドすることも可能です。	sudo port install scrcpy	Funtoo 1.4	1.24
実行 Androidデバイスを接続し、実行: Androidデバイスを接続し、実行: Backer y Androidデバイスを接続し、実行: Androidデバイスを接続し、実行: Backer y Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 Backer y Backer		Gentoo	1.24
実行 Androidデバイスを接続し、実行: Androidデバイスを接続し、実行: BCCCCPY Androidデバイスを接続し、実行: BCCCCPY Androidデバイスを接続し、実行: BCCCCPY Androidデバイスを接続し、実行: BCCCCPY Androidデバイスを接続し、実行: BCCCCPY Android Manjaro Stable Androidではます: BCCCCPY Androidではます: BCCCCPY Androidではます: BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります。 BCCCCPY Androidではよりまするようによります	また、 <u>アプリケーションをビルド</u> することも <b>可能</b> です。	Homebrew	1.24
Androidデバイスを接続し、実行:  Androidデバイスを接続し、実行:  Barcepy  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  mixpkgs stable 21.05 1.17  mixpkgs stable 21.11 1.20  mixpkgs stable 22.05 1.24  HAndroidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマン ス向上に便利な場合があります。  DeenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva Rolling 1.24		Kali Linux Rolling	1.24
Androidデバイスを接続し、実行:  MacPorts  MacPorts  1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MPR 1.24  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.05 1.24  サイズ削減  Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマン ス向上に便利な場合があります。  「QpenMandriva 4.1 「QpenMandriva 4.2 「QpenMandriva 4.2 「QpenMandriva 4.2 「QpenMandriva Rolling 1.24  OpenMandriva Rolling 1.24  OpenMandriva Rolling 1.24	実行	LiGurOS stable	1.24
MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  次のコマンドでリストされるコマンドライン引数も受け付けます: Manjaro Unstable 1.24  MPR 1.24  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.05 1.24  サイズ削減 1.24  Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 OpenMandriva 4.1 1.12.1  QpenMandriva 4.2 1.17  OpenMandriva Rolling 1.24	Androidデバイスを接続し、 実行:	LiGurOS develop	1.24
Manjaro Testing 1.24 次のコマンドでリストされるコマンドライン引数も受け付けます: Manjaro Unstable 1.24 scrcpyhelp MSYS2 mingw 1.24 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-19 1.12.1 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 22.05 1.24 サイズ削減 nixpkgs stable 22.05 1.24 Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 OpenMandriva 4.1 1.12.1 のpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva Rolling 1.24	All districtions of the second	MacPorts	1.24
Manjaro Testing   1.24     次のコマンドでリストされるコマンドライン引数も受け付けます:   Manjaro Unstable   1.24     scrcpyhelp   MSYS2 mingw   1.24     MX Linux MX-17   1.12.1     MX Linux MX-19   1.12.1     MX Linux MX-19   1.12.1     mixpkgs stable 21.05   1.17     nixpkgs stable 21.01   1.20     nixpkgs stable 22.05   1.24     ph	scrcpy	Manjaro Stable	1.24
MPR 1.24 scrcpyhelp  機能  キャプチャ構成 サイズ削減 Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 幅と高さをある値(例: 1024)に制限するには:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.05 1.24  nixpkgs stable 22.05 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17		Manjaro Testing	1.24
MPR 1.24 MSYS2 mingw 1.24 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-19 1.12.1 MX Linux MX-19 1.12.1 mixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.01 1.20 nixpkgs stable 22.05 1.24 サイズ削減 Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 「OpenMandriva 4.1 1.12.1 OpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva Rolling 1.24	次のコマンドでリストされるコマンドライン引数も受け付けます:	Manjaro Unstable	1.24
MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-17 1.12.1 MX Linux MX-19 1.12.1 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.11 1.20 nixpkgs stable 22.05 1.24 nixpkgs stable 22.05 1.24 nixpkgs unstable 1.24 OpenMandriva 4.1 1.12.1 のp上に便利な場合があります。 OpenMandriva 4.1 1.17 OpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva Rolling 1.24	×	MPR	1.24
機能 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.05 1.17 nixpkgs stable 21.11 1.20 nixpkgs stable 22.05 1.24 nixpkgs stable 22.05 1.24 nixpkgs unstable 22.05 1.24 nixpkgs unstable 1.24 OpenMandriva 4.1 1.12.1 ス向上に便利な場合があります。 OpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva Rolling 1.24 in the Lapton CopenMandriva Rolling 1.24 in the Lap	scrcpyhelp	MSYS2 mingw	1.24
<b>機能</b> ***********************************		MX Linux MX-17	1.12.1
キャプチャ構成 サイズ削減 Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 幅と高さをある値(例: 1024)に制限するには: nixpkgs stable 21.11 1.20 nixpkgs stable 22.05 1.24 OpenMandriva 4.1 1.12.1 OpenMandriva 4.1 1.12.1 OpenMandriva 4.2 1.17		MX Linux MX-19	1.12.1
キャプチャ構成 サイズ削減 Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマンス向上に便利な場合があります。 「ロションをある値(例: 1024)に制限するには:  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17  OpenMandriva Rolling 1.24	機能	nixpkgs stable 21.05	1.17
### PATA Mixion   The page of the page o	<b>ナ</b> レプエレ樺卍	nixpkgs stable 21.11	1.20
Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマン OpenMandriva 4.1 1.12.1 ス向上に便利な場合があります。 OpenMandriva 4.2 1.17 OpenMandriva Rolling 1.24	イヤノアヤ情以	nixpkgs stable 22.05	1.24
ス向上に便利な場合があります。	サイズ削減	nixpkgs unstable	1.24
幅と高さをある値(例: 1024)に制限するには: OpenMandriva Rolling 1.24	Androidデバイスを低解像度でミラーリングする場合、パフォーマン	OpenMandriva 4.1	1.12.1
唱と高さをある値(例: 1024)に制限するには:		OpenMandriva 4.2	1.17
ர்து நெடு உது அழு(று. 1024) நாறும் நாற்கு நாற்கு காறும்.  OpenMandriva Cooker 1.24	幅と高さをある値(例: 1024)に制限するには:	OpenMandriva Rolling	1.24
		OpenMandriva Cooker	1.24

200000 000 000 1004	Parabola	1.24
scrcpymax-size 1024 scrcpy -m 1024 # 短縮版  一方のサイズはデバイスのアスペクト比が維持されるように計算されます。この方法では、1920x1080のデバイスでは1024x576にミラーリ	Pardus 21	1.17
	Parrot	1.17
	Pisi Linux	1.24
	PureOS landing	1.17
ングされます。	Raspbian Stable	1.17
	Raspbian Testing	1.24
ビットレート変更	RPM Sphere	1.24
ビットレートの初期値は8Mbpsです。ビットレートを変更するには	Scoop	1.24
(例:2Mbpsに変更): scrcpybit-rate 2M scrcpy -b 2M # 短縮版	SlackBuilds	1.24
	Solus	1.24
	Trisquel 10.0	1.12.1
	Ubuntu 20.04	1.12.1
	Ubuntu 22.04	1.21
フレームレート制限	Ubuntu 22.10	1.24
キャプチャするフレームレートを <b>制限</b> できます:	Void Linux x86_64	1.24

scrcpy --max-fps 15

この機能はAndroid 10からオフィシャルサポートとなっていますが、以前のバージョンでも動作する可能性があります。

## トリミング

デバイスの画面は、画面の一部のみをミラーリングするようにトリミングできます。

これは、例えばOculus Goの片方の目をミラーリングする場合に便利です。:

```
scrcpy --crop 1224:1440:0:0 # オフセット位置(0,0)で1224x1440
```

もし --max-size も指定されている場合、トリミング後にサイズ変更が適用されます。

## ビデオの**向**きをロックする

ミラーリングの向きをロックするには:

```
scrcpy --lock-video-orientation # 現在の向き
scrcpy --lock-video-orientation=0 # 自然な向き
scrcpy --lock-video-orientation=1 # 90°反時計回り
scrcpy --lock-video-orientation=2 # 180°
scrcpy --lock-video-orientation=3 # 90°時計回り
```

この設定は録画の向きに影響します。

ウィンドウは独立して回転することもできます。

## エンコーダ

いくつかのデバイスでは一つ以上のエンコーダを持ちます。それらのいくつかは、問題やクラッシュを**引き起**こします。別のエンコーダを選択することが可能です:

```
scrcpy --encoder OMX.qcom.video.encoder.avc
```

利用可能なエンコーダをリストするために、無効なエンコーダ**名**を渡すことができます。エラー表示で利用可能なエンコーダを提供します。

```
scrcpy --encoder
```

## キャプチャ

#### 録画

ミラーリング中に画面の録画をすることが可能です:

```
scrcpy --record file.mp4
scrcpy -r file.mkv
```

#### 録画中にミラーリングを無効にするには:

```
scrcpy --no-display --record file.mp4
scrcpy -Nr file.mkv
# Ctrl+Cで録画を中断する
```

"スキップされたフレーム"は(パフォーマンス上の理由で)リアルタイムで表示されなくても録画されます。

フレームはデバイス<u>ト</u>で *タイムスタンプされる* ため <u>パケット遅延のバリエーション</u> は録画されたファイルに影響 を与えません。

#### v4l2loopback

Linuxでは、ビデオストリームをv4l2ループバックデバイスに送信することができます。 v4l2loopbackのデバイスに ビデオストリームを送信することで、Androidデバイスをウェブカメラのようにv4l2対応ツールで開くこともできま す。

v4121oopback モジュールのインストールが必要です。

```
sudo apt install v4l2loopback-dkms
```

## v4l2デバイスを**作成**する。

```
sudo modprobe v4121oopback
```

これにより、新しいビデオデバイスが /dev/videoN に作成されます。 ( $\mathbb N$  は整数) (複数のデバイスや特定の  $|\mathbb N|$  IDのデバイスを作成するために、より多くの $|\mathbb N|$  が利用可能です。 多くの $|\mathbb N|$  が利用可能で複数のデバイスや特定の $|\mathbb N|$  が利用可能できます。

## **有効**なデバイスを**一覧表示**する:

```
# v4l-utilsパッケージが必要
v4l2-ctl --list-devices
```

```
# シンプルですが十分これで確認できます
```

ls /dev/video\*

v4l2シンクを使用してscrcpyを起動する。

```
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN --no-display # ミラーリングウィンドウを無効化する
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN -N # 短縮版
```

```
ffplay -i /dev/videoN # VLCではバッファリングの遅延が発生する場合があります
```

例えばですが OBSの中にこの映像を取り込めことができます。

#### **Buffering**

バッファリングを追加することも可能です。これによりレイテンシーは増加しますが、ジッターは減少します。 (参照 #2464)

このオプションでディスプレイバッファリングを設定できます。

```
scrcpy --display-buffer=50 # ディスプレイに50msのバッファリングを追加する
```

V4L2の場合はこちらのオプションで設定できます。

```
scrcpy --v412-buffer=500  # add 500 ms buffering for v412 sink
```

## 接続

#### ワイヤレス

Scrcpy はデバイスとの通信に adib を使用します。そして adib はTCP/IPを介しデバイスに接続することができます:

- 1. あなたのコンピュータと同じWi-Fiに接続します。
- 2. あなたのIPアドレスを**取得**します。<mark>設定 → 端末情報 →</mark> ステータス<mark>情報、</mark>もしくは、このコマンドを**実行** します:

```
adb shell ip route | awk '{print $9}'
```

- 3. あなたのデバイスでTCP/IPを介したadbを有効にします: adb tcpip 5555
- 4. あなたのデバイスの接続を外します。
- 5. あなたのデバイスに接続します: adb connect DEVICE IP:5555 (DEVICE IP は置き換える)
- **6. 通常通**り scrcpy を**実行**します。

この方法はビットレートと解像度を減らすのにおそらく有用です:

```
scrcpy --bit-rate 2M --max-size 800
scrcpy -b2M -m800 # 短縮版
```

#### マルチデバイス

もし adb devices でいくつかのデバイスがリストされる場合、 シリアルナンバーを指定する必要があります:

```
scrcpy --serial 0123456789abcdef
scrcpy -s 0123456789abcdef # 短縮版
```

デバイスがTCP/IPを介して接続されている場合:

```
scrcpy --serial 192.168.0.1:5555
scrcpy -s 192.168.0.1:5555 # 短縮版
```

複数のデバイスに対して、複数の scrcpy インスタンスを開始することができます。

#### デバイス接続での自動起動

AutoAdb を使用可能です:

```
autoadb scrcpy -s '{}'
```

#### SSHトンネル

リモートデバイスに接続するため、ローカル adb クライアントからリモート adb サーバーへ接続することが可能です(同じバージョンの adb プロトコルを使用している場合):

```
adb kill-server # 5037ポートのローカルadbサーバーを終了する
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -R27183:localhost:27183 your_remote_computer
# オープンしたままにする
```

#### 他の端末から:

```
scrcpy
```

リモートポート転送の有効化を回避するためには、代わりに転送接続を強制することができます(-R の代わりに - L を使用することに注意):

```
adb kill-server # 5037ポートのローカルadbサーバーを終了する
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -L27183:localhost:27183 your_remote_computer
# オープンしたままにする
```

## 他の端末から:

```
scrcpy --force-adb-forward
```

ワイヤレス接続と同様に、クオリティを下げると便利な場合があります:

```
scrcpy -b2M -m800 --max-fps 15
```

## ウィンドウ構成

#### タイトル

ウィンドウのタイトルはデバイスモデルが初期値です。これは変更できます:

```
scrcpy --window-title 'My device'
```

## 位置とサイズ

ウィンドウの位置とサイズの初期値を指定できます:

```
scrcpy --window-x 100 --window-y 100 --window-width 800 --window-height 600
```

#### ボーダーレス

ウィンドウの装飾を無効化するには:

```
scrcpy --window-borderless
```

## 常に画面のトップ

scrcpyの画面を常にトップにするには:

```
scrcpy --always-on-top
```

### フルスクリーン

アプリケーションを直接フルスクリーンで開始できます:

```
scrcpy --fullscreen
scrcpy -f # 短縮版
```

フルスクリーンは、次のコマンドで動的に切り替えることができます MOD+f

## 回転

ウィンドウは**回転**することができます:

```
scrcpy --rotation 1
```

## 設定可能な値:

- 0:回転なし
- 1:90°反時計回り
- 2:180°
- 3:90°時計回り

回転は次のコマンドで動的に変更することができます。 MOD+→(右) 、 MOD+→(右)

scrcpy は3つの回転を管理することに注意:

- MOD+rはデバイスに縦向きと横向きの切り替えを要求する(現在実行中のアプリで要求している向きをサポートしていない場合、拒否することがある)
- <u>--lock-video-orientation</u> は、ミラーリングする向きを変更する(デバイスからPCへ送信される向き)、 録画に影響します。
- --rotation (もしくはMOD+-/MOD+-)は、ウィンドウのコンテンツのみを回転します。これは表示にのみに影響し、録画には影響しません。

#### 他のミラーリングオプション

## Read-only リードオンリー

制御を無効にするには(デバイスと対話する全てのもの:入力キー、マウスイベント、ファイルのドラッグ&ドロップ):

```
scrcpy --no-control
scrcpy -n
```

#### ディスプレイ

いくつか利用可能なディスプレイがある場合、ミラーリングするディスプレイを選択できます:

```
scrcpy --display 1
```

ディスプレイIDのリストは次の方法で取得できます:

```
adb shell dumpsys display # search "mDisplayId=" in the output
```

セカンダリディスプレイは、デバイスが少なくともAndroid 10の場合にコントロール可能です。(それ以外ではリードオンリーでミラーリングされます)

## 起動状態にする

デバイス接続時、少し遅れてからデバイスのスリープを防ぐには:

```
scrcpy --stay-awake
scrcpy -w
```

scrcpyが閉じられた時、初期状態に復元されます。

### 画面OFF

コマンドラインオプションを使用することで、ミラーリングの開始時にデバイスの画面をOFFにすることができます:

```
scrcpy --turn-screen-off
scrcpy -S
```

もしくは、MOD+oを押すことでいつでもできます。

元に戻すには、MOD+Shift+oを押します。

Androidでは、 POWER ボタンはいつでも画面を表示します。便宜上、 POWER がscrepyを介して(右クリックもしくはMOD+pを介して)送信される場合、(ベストエフォートベースで)少し遅れて、強制的に画面を非表示にします。ただし、物理的な POWER ボタンを押した場合は、画面は表示されます。

このオプションはデバイスがスリープしないようにすることにも**役立**ちます:

```
scrcpy --turn-screen-off --stay-awake
scrcpy -Sw
```

## タッチを**表示**

プレゼンテーションの場合(物理デバイス上で)物理的なタッチを表示すると便利な場合があります。

Androidはこの機能を *開発者オプション* で提供します。

Scrcpy は開始時にこの機能を有効にし、終了時に初期値を復元するオプションを提供します:

```
scrcpy --show-touches
scrcpy -t
```

(デバイス上で指を使った)物理的なタッチのみ表示されることに注意してください。

#### スクリーンセーバー無効

初期状態では、scrcpyはコンピュータ上でスクリーンセーバーが実行される事を妨げません。

これを無効にするには:

scrcpy --disable-screensaver

## 入力制御

#### デバイス画面の回転

MOD+rを押すことで、縦向きと横向きを切り替えます。

フォアグラウンドのアプリケーションが要求された向きをサポートしている場合のみ回転することに注意してください。

#### コピー-ペースト

Androidのクリップボードが変更される度に、コンピュータのクリップボードに自動的に同期されます。

ctrlのショートカットは全てデバイスに転送されます。特に:

- Ctrl+c 通常はコピーします
- Ctrl+x **通常**はカットします
- Ctrl+v 通常はペーストします(コンピュータとデバイスのクリップボードが同期された後)

通常は期待通りに動作します。

しかしながら、実際の動作はアクティブなアプリケーションに依存します。例えば、Termux は代わりにCtrl+cで SIGINTを送信します、そして、K-9 Mail は新しいメッセージを作成します。

このようなケースでコピー、カットそしてペーストをするには(Android 7以上でのサポートのみですが):

- MOD+c COPY を挿入
- MOD+x CUT を挿入
- MOD+v PASTE を挿入(コンピュータとデバイスのクリップボードが同期された後)

加えて、MOD+Shift+vはコンピュータのクリップボードテキストにキーイベントのシーケンスとして**挿入**することを許可します。これはコンポーネントがテキストのペーストを許可しない場合(例えば *Termux*)に有用ですが、非ASCIIコンテンツを壊す可能性があります。

警告: デバイスにコンピュータのクリップボードを(ctrl+vまたはMOD+vを介して)ペーストすることは、デバイスのクリップボードにコンテンツをコピーします。結果としてどのAndoridアプリケーションもそのコンテンツを読み取ることができます。機密性の高いコンテンツ(例えばパスワードなど)をこの方法でペーストすることは避けてください。

プログラムでデバイスのクリップボードを設定した場合、一部のデバイスは期待どおりに動作しません。 -- legacy-paste オプションは、コンピュータのクリップボードテキストをキーイベントのシーケンスとして挿入するため(MOD+Shift+vと同じ方法)、Ctrl+vとMOD+vの動作の変更を提供します。

#### ピンチしてズームする

"ピンチしてズームする"をシミュレートするには: ctrl+クリック&移動

より正確にするには、左クリックボタンを押している間、ctrlを押したままにします。左クリックボタンを離すまで、全てのマウスの動きは、(アプリでサポートされている場合)画面の中心を基準として、コンテンツを拡大縮小および回転します。

具体的には、scrcpyは画面の中央を反転した位置にある"バーチャルフィンガー"から追加のタッチイベントを生成します。

## テキストインジェクション環境設定

テキストをタイプした**時に生成**される2種類の<u>イベント</u>があります:

- key events はキーを押したときと離したことを通知します。
- text events はテキストが入力されたことを通知します。

初期状態で、文字はキーイベントで挿入されるため、キーボードはゲームで期待通りに動作します(通常はWASDキー)。

しかし、これは<u>問題を引き起こす</u>かもしれません。もしこのような問題が**発生**した**場合**は、この**方法で回避**できます:

scrcpy --prefer-text

(しかしこの**方法**はゲームのキーボードの**動作**を壊します)

## キーの繰り返し

初期状態では、キーの押しっぱなしは繰り返しのキーイベントを生成します。これらのイベントが使われない場合でも、この方法は一部のゲームでパフォーマンスの問題を引き起す可能性があります。

繰り返しのキーイベントの転送を回避するためには:

scrcpy --no-key-repeat

#### 右クリックと真ん中クリック

初期状態では、右クリックはバックの動作(もしくはパワーオン)を起こし、真ん中クリックではホーム画面へ戻ります。このショートカットを無効にし、代わりにデバイスへクリックを転送するには:

scrcpy --forward-all-clicks

## ファイルのドロップ

#### **APK**のインストール

APKをインストールするには、( .apk で終わる)APKファイルを scrcpy の画面にドラッグ&ドロップします。

見た目のフィードバックはありません。コンソールに口グが出力されます。

#### デバイスにファイルを送る

デバイスの /sdcard/Download ディレクトリにファイルを送るには、(APKではない)ファイルを scrcpy の画面に ドラッグ&ドロップします。

見た目のフィードバックはありません。コンソールに口グが出力されます。

転送先ディレクトリを起動時に変更することができます:

scrcpy --push-target=/sdcard/Movies/

#### 音声転送

音声は scrcpy では転送されません。sndcpyを使用します。

<u>issue #14</u>も参照ください。

## ショートカット

次のリストでは、MODでショートカット変更します。初期状態では、(left)Altまたは(left)Superです。

これは --shortcut-mod で変更することができます。可能なキーは lctrl 、 rctrl 、 lalt 、 ralt 、 lsuper そして rsuper です。例えば:

# RCtrlをショートカットとして使用します screpy --shortcut-mod=rctrl

# ショートカットにLCtrl+LAltまたはLSuperのいずれかを使用します scrcpy --shortcut-mod=lctrl+lalt, lsuper

## <u>Super</u>は**通常**WindowsもしくはCmdキーです。

アクション	ショートカット
フルスクリーンモードへの切り替え	MOD+f
ディスプレイを <b>左</b> に回転	MOD+← (左)
ディスプレイを右に回転	MOD+→ (右)

ウィンドウサイズを <b>変更</b> して1:1に <b>変更</b> (ピクセルパーフェクト)	MOD+g
ウィンドウサイズを <b>変更</b> して <b>黒い境界線を削除</b>	MOD+w   ダブルクリック <sup>1</sup>
номеをクリック	MOD+h   真ん中クリック
BACKをクリック	MOD+b 右クリック <sup>2</sup>
APP_SWITCHをクリック	MOD+s   <b>4</b> クリック <sup>3</sup>
меми ( <b>画面</b> のアンロック)をクリック	MOD+m
VOLUME_UPをクリック	MOD+↑ ( <i>上</i> )
VOLUME_DOWNをクリック	MOD+↓ (下)
POWERをクリック	MOD+p
電源オン	<i>右</i> クリック <sup>2</sup>
デバイス画面をオフにする(ミラーリングしたまま)	MOD+o
デバイス <b>画面</b> をオンにする	MOD+Shift+o
デバイス画面を回転する	MOD+r
通知パネルを展開する	MOD+n   5ボタンクリック <sup>3</sup>
設定パネルを展開する	MOD+n+n   5ダブルクリック <sup>3</sup>
通知パネルを折りたたむ	MOD+Shift+n
クリップボードへのコピー <sup>3</sup>	MOD+c
クリップボードへのカット <sup>3</sup>	MOD+x
クリップボードの <b>同期</b> とペースト <sup>3</sup>	MOD+v
コンピュータのクリップボードテキストの <b>挿入</b>	MOD+Shift+v
FPSカウンタ <b>有効/無効(標準入出力上</b> )	MOD+i
ピンチしてズームする	ctrl+クリック <b>&amp;移動</b>

<sup>1</sup>黒い境界線を削除するため、境界線上でダブルクリック

<sup>2</sup>もしスクリーンがオフの**場合、右**クリックでスクリーンをオンする。それ**以外**の**場合**はBackを押します. <sup>3</sup>4と5はマウスのボタンです、もしあなたのマウスにボタンがあれば使えます.

⁴Android 7以上のみ.

キーを繰り返すショートカットはキーを離して2回目を押したら実行されます。例えば「設定パネルを展開する」を実行する場合は以下のように操作する。

- 1. MOD キーを押し、押したままにする.
- 2. その**後**に nキーを2回押す.
- 3. **最後**に MODキーを離す.

全てのCtrl+ キー ショートカットはデバイスに転送されます、そのためアクティブなアプリケーションによって処理されます。

## カスタムパス

特定の adb バイナリを使用する場合、そのパスを環境変数 ADB で構成します:

ADB=/path/to/adb scrcpy

scrcpy-server ファイルのパスを上書きするには、 SCRCPY SERVER PATH でそのパスを構成します。

## なぜ scrcpy?

同僚が私に、gnirehtetのように発音できない名前を見つけるように要求しました。

strcpy はstringをコピーします。 scrcpy はscreenをコピーします。

## ビルド方法は?

BUILDを参照してください。

## よくある質問

<u>FAQ</u>を参照してください。

## 開発者

開発者のページを読んでください。

## ライセンス

```
Copyright (C) 2018 Genymobile
```

Copyright (C) 2018-2022 Romain Vimont

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## 記事

- <u>Introducing scrcpy</u>
- Scrcpy now works wirelessly