scrcpy (v1.18)

Bu uygulama Android cihazların USB (ya da <u>TCP/IP</u>) üzerinden görüntülenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. *root* erişimine ihtiyaç duymaz. *GNU/Linux, Windows* ve *macOS* sistemlerinde çalışabilir.



Öne çıkan özellikler:

- hafiflik (doğal, sadece cihazın ekranını gösterir)
- performans (30~60fps)
- **kalite** (1920×1080 ya da üzeri)
- düşük gecikme süresi (35~70ms)
- düşük başlangıç süresi (~1 saniye ilk kareyi gösterme süresi)
- müdaheleci olmama (cihazda kurulu yazılım kalmaz)

Gereksinimler

Android cihaz en düşük API 21 (Android 5.0) olmalıdır.

Adb hata ayıklamasının cihazınızda aktif olduğundan emin olun.

Bazı cihazlarda klavye ve fare ile kontrol için <u>ilave bir seçenek</u> daha etkinleştirmeniz gerekebilir.

Uygulamayı indirin

Özet

• Linux: apt install scrcpy

• Windows: [indir][direct-win64]

• macOS: brew install scrcpy

Kaynak kodu derle: <u>BUILD</u> (<u>basitleştirilmiş süreç</u>)

Linux

Debian (şimdilik *testing* ve *sid*) ve Ubuntu (20.04) için:

```
Snap paketi: scrcpy .

Fedora için, COPR paketi: scrcpy .

Arch Linux için, AUR paketi: scrcpy .

Gentoo için, Ebuild mevcut: scrcpy .
```

Ayrıca uygulamayı el ile de derleyebilirsiniz (basitleştirilmiş süreç).

Windows

Windows için (adb dahil) tüm gereksinimleri ile derlenmiş bir arşiv mevcut:

• README

<u>Chocolatey</u> ile kurulum:

choco	install	scrcpy							
choco	install	adb	#	if	you	don't	have	it	yet

Scoop ile kurulum:

```
scoop install scrcpy
scoop install adb  # if you don't have it yet
```

Ayrıca uygulamayı el ile de derleyebilirsiniz.

macOS

Uygulama <u>Homebrew</u> içerisinde mevcut. Sadece kurun:

```
brew install scrcpy

adb , PATH içerisinden erişilebilir olmalıdır. Eğer değilse:

brew install android-platform-tools
```

MacPorts kullanılarak adb ve uygulamanın birlikte kurulumu yapılabilir:

```
sudo port install scrcpy
```

Ayrıca uygulamayı el ile de derleyebilirsiniz.

Çalıştırma

Android cihazınızı bağlayın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
scrcpy
```

Komut satırı argümanları aşağıdaki komut ile listelenebilir:

```
scrcpy --help
```

Özellikler

Ekran yakalama ayarları

Boyut azaltma

Bazen, Android cihaz ekranını daha düşük seviyede göstermek performansı artırabilir.

Packaging status				
Alpine Linux 3.16	1.24			
Alpine Linux Edge	1.24			
ALT Linux p9	1.16			
ALT Linux p10	1.21			
ALT Sisyphus	1.21			
antiX-19	1.12.1			
AOSC	1.24			
Arch	1.24			
Arch Linux 32 i686	1.24			
Arch Linux 32 pentium4	1.24			
Arch Linux ARM aarch64	1.24			
AUR	1.17.r3.ge			
Chocolatey	1.24			
Debian 11	1.17			
Debian 11 Backports	1.23			
Debian 12	1.24			
Debian Unstable	1.24			
Devuan 4.0	1.17			
Devuan Unstable	1.24			
DPorts	1.9			
FreeBSD Ports	1.24			
Funtoo 1.4	1.24			
Gentoo	1.24			
Homebrew	1.24			
Kali Linux Rolling	1.24			
LiGurOS stable	1.24			
LiGurOS develop	1.24			
MacPorts	1.24			
Manjaro Stable	1.24			
Manjaro Testing	1.24			
Manjaro Unstable	1.24			
MPR	1.24			
MSYS2 mingw	1.24			
MX Linux MX-17	1.12.1			
MX Linux MX-19	1.12.1			
nixpkgs stable 21.05	1.17			
nixpkgs stable 21.11	1.20			
nixpkgs stable 22.05	1.24			
nixpkgs unstable	1.24			
OpenMandriva 4.1	1.12.1			
OpenMandriva 4.2	1.17			
OpenMandriva Rolling	1.24			
OpenMandriva Cooker	1.24			

Hem genişliği hem de yüksekliği bir değere sabitlemek için (ör. 1024):

```
scrcpy --max-size 1024
scrcpy -m 1024 # kısa versiyon
```

Diğer boyut en-boy oranı korunacak şekilde hesaplanır. Bu şekilde ekran boyutu 1920x1080 olan bir cihaz 1024x576 olarak görünür.

Bit-oranı değiştirme

Varsayılan bit-oranı 8 Mbps'dir. Değiştirmek için (ör. 2 Mbps):

```
scrcpy --bit-rate 2M
scrcpy -b 2M # kisa versiyon
```

Çerçeve oranı sınırlama

Ekran yakalama için maksimum çerçeve oranı için sınır koyulabilir:

```
scrcpy --max-fps 15
```

Bu özellik Android 10 ve sonrası sürümlerde resmi olarak desteklenmektedir, ancak daha önceki sürümlerde çalışmayabilir.

Parabola

Parrot

Pardus 21

Pisi Linux

PureOS landing

Raspbian Stable

Raspbian Testing

RPM Sphere

SlackBuilds

Trisquel 10.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.10

Void Linux x86_64

Scoop

Solus

1.24

1.17

1.24

1.17

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.12.1

1.24

1.24

Kesme

Cihaz ekranının sadece bir kısmı görünecek şekilde kesilebilir.

Bu özellik Oculus Go'nun bir gözünü yakalamak gibi durumlarda kullanışlı olur:

```
scrcpy --crop 1224:1440:0:0 # (0,0) noktasından 1224x1440
```

Eğer --max-size belirtilmişse yeniden boyutlandırma kesme işleminden sonra yapılır.

Video yönünü kilitleme

Videonun yönünü kilitlemek için:

```
scrcpy --lock-video-orientation # başlangıç yönü
scrcpy --lock-video-orientation=0 # doğal yön
scrcpy --lock-video-orientation=1 # 90° saatin tersi yönü
scrcpy --lock-video-orientation=2 # 180°
scrcpy --lock-video-orientation=3 # 90° saat yönü
```

Bu özellik kaydetme yönünü de etkiler.

Pencere ayrı olarak döndürülmüş olabilir.

Kodlayıcı

Bazı cihazlar birden fazla kodlayıcıya sahiptir, ve bunların bazıları programın kapanmasına sebep olabilir. Bu durumda farklı bir kodlayıcı seçilebilir:

```
scrcpy --encoder OMX.qcom.video.encoder.avc
```

Mevcut kodlayıcıları listelemek için geçerli olmayan bir kodlayıcı ismi girebilirsiniz, hata mesajı mevcut kodlayıcıları listeleyecektir:

```
scrcpy --encoder _
```

Yakalama

Kaydetme

Ekran yakalama sırasında kaydedilebilir:

```
scrcpy --record file.mp4
scrcpy -r file.mkv
```

Yakalama olmadan kayıt için:

```
scrcpy --no-display --record file.mp4
scrcpy -Nr file.mkv
# Ctrl+C ile kayıt kesilebilir
```

"Atlanan kareler" gerçek zamanlı olarak gösterilmese (performans sebeplerinden ötürü) dahi kaydedilir. Kareler cihazda *zamandamgası* ile saklanır, bu sayede <u>paket gecikme varyasyonu</u> kayıt edilen dosyayı etkilemez.

v4l2loopback

Linux'ta video akışı bir v4l2 loopback cihazına gönderilebilir. Bu sayede Android cihaz bir web kamerası gibi davranabilir.

Bu işlem için v412100pback modülü kurulu olmalıdır:

```
sudo apt install v4121oopback-dkms
```

v4l2 cihazı oluşturmak için:

```
sudo modprobe v4121oopback
```

Bu komut /dev/videoN adresinde N yerine bir tamsayı koyarak yeni bir video cihazı oluşturacaktır. (birden fazla cihaz oluşturmak veya spesifik ID'ye sahip cihazlar için diğer $\frac{\text{secenekleri}}{\text{secenekleri}}$ inceleyebilirsiniz.)

Aktif cihazları listelemek için:

```
# v41-utils paketi ile
v412-ctl --list-devices

# daha basit ama yeterli olabilecek şekilde
ls /dev/video*
```

v4l2 kullanarak scrpy kullanmaya başlamak için:

```
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN --no-display # ayna penceresini kapatarak
scrcpy --v412-sink=/dev/videoN -N # kısa versiyon
```

(N harfini oluşturulan cihaz ID numarası ile değiştirin. 1s /dev/video* cihaz ID'lerini görebilirsiniz.)

Aktifleştirildikten sonra video akışını herhangi bir v4l2 özellikli araçla açabilirsiniz:

```
ffplay -i /dev/videoN # VLC kullanırken yükleme gecikmesi olabilir
```

Örneğin, OBS ile video akışını kullanabilirsiniz.

Bağlantı

Kablosuz

Scrcpy cihazla iletişim kurmak için adıb 'yi kullanır, Ve adıb bir cihaza TCP/IP kullanarak bağlanabilir.

- 1. Cihazınızı bilgisayarınızla aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2. Cihazınızın IP adresini bulun. Ayarlar → Telefon Hakkında → Durum sekmesinden veya aşağıdaki komutu çalıştırarak öğrenebilirsiniz:

```
adb shell ip route | awk '{print $9}'
```

- 3. Cihazınızda TCP/IP üzerinden adb kullanımını etkinleştirin: adb tcpip 5555.
- 4. Cihazınızı bilgisayarınızdan sökün.
- 5. Cihazınıza bağlanın: adb connect DEVICE_IP:5555 (DEVICE_IP değerini değiştirin).
- 6. scrcpy komutunu normal olarak çalıştırın.

Bit-oranını ve büyüklüğü azaltmak yararlı olabilir:

```
scrcpy --bit-rate 2M --max-size 800
scrcpy -b2M -m800 # kısa version
```

Birden fazla cihaz

Eğer adb devices komutu birden fazla cihaz listeliyorsa serial değerini belirtmeniz gerekir:

```
scrcpy --serial 0123456789abcdef
scrcpy -s 0123456789abcdef # kisa versiyon
```

Eğer cihaz TCP/IP üzerinden bağlanmışsa:

```
scrcpy --serial 192.168.0.1:5555
scrcpy -s 192.168.0.1:5555 # k1sa version
```

Birden fazla cihaz için birden fazla scrcpy uygulaması çalıştırabilirsiniz.

Cihaz bağlantısı ile otomatik başlatma

AutoAdb ile yapılabilir:

```
autoadb scrcpy -s '{}'
```

SSH Tünel

Uzaktaki bir cihaza erişmek için lokal adıb istemcisi, uzaktaki bir adıb sunucusuna (aynı *adb* sürümünü kullanmak şartı ile) bağlanabilir :

```
adb kill-server # 5037 portunda çalışan lokal adb sunucusunu kapat
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -R27183:localhost:27183 your_remote_computer
# bunu açık tutun
```

Başka bir terminalde:

```
scrcpy
```

Uzaktan port yönlendirme ileri yönlü bağlantı kullanabilirsiniz (-R yerine -L olduğuna dikkat edin):

```
adb kill-server # 5037 portunda çalışan lokal adb sunucusunu kapat
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -L27183:localhost:27183 your_remote_computer
# bunu açık tutun
```

Başka bir terminalde:

```
scrcpy --force-adb-forward
```

Kablosuz bağlantı gibi burada da kalite düşürmek faydalı olabilir:

```
scrcpy -b2M -m800 --max-fps 15
```

Pencere ayarları

İsim

Cihaz modeli varsayılan pencere ismidir. Değiştirmek için:

```
scrcpy --window-title 'Benim cihazım'
```

Konum ve

Pencerenin başlangıç konumu ve boyutu belirtilebilir:

```
scrcpy --window-x 100 --window-y 100 --window-width 800 --window-height 600
```

Kenarlıklar

Pencere dekorasyonunu kapatmak için:

```
scrcpy --window-borderless
```

Her zaman üstte

Scrcpy penceresini her zaman üstte tutmak için:

```
scrcpy --always-on-top
```

Tam ekran

Uygulamayı tam ekran başlatmak için:

```
scrcpy --fullscreen
scrcpy -f # kısa versiyon
```

Tam ekran MOD+f ile dinamik olarak değiştirilebilir.

Döndürme

Pencere döndürülebilir:

```
scrcpy --rotation 1
```

Seçilebilecek değerler:

- 0 : döndürme yok
- 1 : 90 derece saat yönünün tersi
- 2:180 derece
- 3:90 derece saat yönü

Döndürme MoD+-(sol) ve MoD+→ (sağ) ile dinamik olarak değiştirilebilir.

scrcpy'de 3 farklı döndürme olduğuna dikkat edin:

- MOD+r cihazın yatay veya dikey modda çalışmasını sağlar. (çalışan uygulama istenilen oryantasyonda çalışmayı desteklemiyorsa döndürme işlemini reddedebilir.)
- <u>--lock-video-orientation</u> görüntü yakalama oryantasyonunu (cihazdan bilgisayara gelen video akışının oryantasyonu) değiştirir. Bu kayıt işlemini etkiler.
- --rotation (or MOD+→/MOD+→) pencere içeriğini dönderir. Bu sadece canlı görüntüyü etkiler, kayıt işlemini etkilemez.

Diğer ekran yakalama seçenekleri

Yazma korumalı

Kontrolleri devre dışı bırakmak için (cihazla etkileşime geçebilecek her şey: klavye ve fare girdileri, dosya sürükleyip bırakma):

```
scrcpy --no-control
scrcpy -n
```

Ekran

Eğer cihazın birden fazla ekranı varsa hangi ekranın kullanılacağını seçebilirsiniz:

```
scrcpy --display 1
```

Kullanılabilecek ekranları listelemek için:

```
adb shell dumpsys display # çıktı içerisinde "mDisplayId=" terimini arayın
```

İkinci ekran ancak cihaz Android sürümü 10 veya üzeri olmalıdır (değilse yazma korumalı olarak görüntülenir).

Uyanık kalma

Cihazın uyku moduna girmesini engellemek için:

```
scrcpy --stay-awake
scrcpy -w
```

scrcpy kapandığında cihaz başlangıç durumuna geri döner.

Ekranı kapatma

Ekran yakalama sırasında cihazın ekranı kapatılabilir:

```
scrcpy --turn-screen-off
scrcpy -S
```

Ya da Mod+o kısayolunu kullanabilirsiniz.

Tekrar açmak için ise MOD+Shift+o tuşlarına basın.

Android'de, GÜÇ tuşu her zaman ekranı açar. Eğer GÜÇ sinyali scrcpy ile gönderilsiyse (sağ tık veya MOD+p), ekran kısa bir gecikme ile kapanacaktır. Fiziksel GÜÇ tuşuna basmak hala ekranın açılmasına sebep olacaktır.

Bu cihazın uykuya geçmesini engellemek için kullanılabilir:

```
scrcpy --turn-screen-off --stay-awake
scrcpy -Sw
```

Dokunuşları gösterme

Sunumlar sırasında fiziksel dokunuşları (fiziksel cihazdaki) göstermek faydalı olabilir.

Android'de bu özellik Geliştici seçenekleri içerisinde bulunur.

Scrcpy bu özelliği çalışırken etkinleştirebilir ve kapanırken eski haline geri getirebilir:

```
scrcpy --show-touches
scrcpy -t
```

Bu opsiyon sadece fiziksel dokunuşları (cihaz ekranındaki) gösterir.

Ekran koruyucuyu devre dışı bırakma

Scrcpy varsayılan ayarlarında ekran koruyucuyu devre dişi birakmaz.

Bırakmak için:

```
scrcpy --disable-screensaver
```

Girdi kontrolü

Cihaz ekranını dönderme

MOD+r tuşları ile yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu kısayol ancak çalışan uygulama desteklediği takdirde ekranı döndürecektir.

Kopyala yapıştır

Ne zaman Android cihazdaki pano değişse bilgisayardaki pano otomatik olarak senkronize edilir.

Tüm Ctrl kısayolları cihaza iletilir:

- ctrl+c genelde kopyalar
- ctrl+x genelde keser
- ctrl+v genelde yapıştırır (bilgisayar ve cihaz arasındaki pano senkronizasyonundan sonra)

Bu kısayollar genelde beklediğiniz gibi çalışır.

Ancak kısayolun gerçekten yaptığı eylemi açık olan uygulama belirler. Örneğin, *Termux* Ctrl+c ile kopyalama yerine SIGINT sinyali gönderir, *K-9 Mail* ise yeni mesaj oluşturur.

Bu tip durumlarda kopyalama, kesme ve yapıştırma için (Android versiyon 7 ve üstü):

- MOD+c KOPYALA
- MOD+x KES
- MOD+v YAPIŞTIR (bilgisayar ve cihaz arasındaki pano senkronizasyonundan sonra)

Bunlara ek olarak, MOD+Shift+v tuşları bilgisayar pano içeriğini tuş basma eylemleri şeklinde gönderir. Bu metin yapıştırmayı desteklemeyen (*Termux* gibi) uygulamar için kullanışlıdır, ancak ASCII olmayan içerikleri bozabilir.

UYARI: Bilgisayar pano içeriğini cihaza yapıştırmak (Ctrl+v ya da MOD+v tuşları ile) içeriği cihaz panosuna kopyalar. Sonuç olarak, herhangi bir Android uygulaması içeriğe erişebilir. Hassas içerikler (parolalar gibi) için bu özelliği kullanmaktan kaçının.

Bazı cihazlar pano değişikleri konusunda beklenilen şekilde çalışmayabilir. Bu durumlarda ——legacy-paste argümanı kullanılabilir. Bu sayede Ctrl+v ve MOD+v tuşları da pano içeriğini tuş basma eylemleri şeklinde gönderir (MOD+Shift+v ile aynı şekilde).

İki parmak ile yakınlaştırma

"İki parmak ile yakınlaştırma" için: ctrl+tıkla-ve-sürükle.

Daha açıklayıcı şekilde, Ctrl tuşuna sol-tık ile birlikte basılı tutun. Sol-tık serbest bırakılıncaya kadar yapılan tüm fare hareketleri ekran içeriğini ekranın merkezini baz alarak dönderir, büyütür veya küçültür (eğer uygulama destekliyorsa).

Scrcpy ekranın merkezinde bir "sanal parmak" varmış gibi davranır.

Metin gönderme tercihi

Metin girilirken ili çeşit eylem gerçekleştirilir:

- tuş eylemleri, bir tuşa basıldığı sinyalini verir;
- metin eylemleri, bir metin girildiği sinyalini verir.

Varsayılan olarak, harfler tuş eylemleri kullanılarak gönderilir. Bu sayede klavye oyunlarda beklenilene uygun olarak çalışır (Genelde WASD tuşları).

Ancak bu bazı problemlere yol açabilir. Eğer bu problemler ile karşılaşırsanız metin eylemlerini tercih edebilirsiniz:

```
scrcpy --prefer-text
```

(Ama bu oyunlardaki klavye davranışlarını bozacaktır)

Tuş tekrarı

Varsayılan olarak, bir tuşa basılı tutmak tuş eylemini tekrarlar. Bu durum bazı oyunlarda problemlere yol açabilir.

Tuş eylemlerinin tekrarını kapatmak için:

```
scrcpy --no-key-repeat
```

Sağ-tık ve Orta-tık

Varsayılan olarak, sağ-tık GERİ (ya da GÜÇ açma) eylemlerini, orta-tık ise ANA EKRAN eylemini tetikler. Bu kısayolları devre dışı bırakmak için:

```
scrcpy --forward-all-clicks
```

Dosya bırakma

APK kurulumu

APK kurmak için, bilgisayarınızdaki APK dosyasını (.apk ile biten) scrcpy penceresine sürükleyip bırakın.

Bu eylem görsel bir geri dönüt oluşturmaz, konsola log yazılır.

Dosyayı cihaza gönderme

Bir dosyayı cihazdaki /sdcard/Download/ dizinine atmak için, (APK olmayan) bir dosyayı *scrcpy* penceresine sürükleyip bırakın.

Bu eylem görsel bir geri dönüt oluşturmaz, konsola log yazılır.

Hedef dizin uygulama başlatılırken değiştirilebilir:

```
scrcpy --push-target=/sdcard/Movies/
```

Ses iletimi

Scrcpy ses iletimi yapmaz. Yerine <u>sndcpy</u> kullanabilirsiniz.

Ayrıca bakınız <u>issue #14</u>.

Kısayollar

Aşağıdaki listede, MOD kısayol tamamlayıcısıdır. Varsayılan olarak (sol) Alt veya (sol) Super tuşudur.

Bu tuş --shortcut-mod argümanı kullanılarak lctrl , rctrl , lalt , ralt , lsuper ve rsuper tuşlarından biri ile değiştirilebilir. Örneğin:

```
# Sağ Ctrl kullanmak için
scrcpy --shortcut-mod=rctrl

# Sol Ctrl, Sol Alt veya Sol Super tuşlarından birini kullanmak için
scrcpy --shortcut-mod=lctrl+lalt,lsuper
```

<u>Super</u> tuşu genelde Windows veya Cmd tuşudur.

Action	Shortcut
Tam ekran modunu değiştirme	MOD+f
Ekranı sola çevirme	MOD+← (sol)
Ekranı sağa çevirme	MOD+→ (sağ)
Pencereyi 1:1 oranına çevirme (pixel-perfect)	MOD+g
Penceredeki siyah kenarlıkları kaldırma	MOD+w Çift-sol-tık1
ana ekran tuşu	мор+н Orta-tık
geri tuşu	мор+ь Sağ-tık²
uygulama_değiştir tuşu	MOD+s 4.tlk ³
MENÜ tuşu (ekran kilidini açma)	MOD+m
ses_aç tuşu	MOD+↑ (yukarı)
ses_kis tuşu	мор+↓ <i>(аşаğı)</i>
güç tuşu	MOD+p
Gücü açma	Sağ-tık²
Cihaz ekranını kapatma (ekran yakalama durmadan)	MOD+o
Cihaz ekranını açma	MOD+Shift+o

Cihaz ekranını dönderme	MOD+r
Bildirim panelini genişletme	MOD+n 5.tlk ³
Ayarlar panelini genişletme	MOD+n+n Çift-5.tık³
Panelleri kapatma	MOD+Shift+n
Panoya kopyalama⁴	MOD+c
Panoya kesme⁴	MOD+x
Panoları senkronize ederek yapıştırma ⁴	MOD+v
Bilgisayar panosundaki metini girme	MOD+Shift+v
FPS sayacını açma/kapatma (terminalde)	MOD+i
İki parmakla yakınlaştırma	Ctrl+tıkla-ve-sürükle

¹Siyah kenarlıkları silmek için üzerine çift tıklayın.

Tekrarlı tuşu olan kısayollar tuş bırakılıp tekrar basılarak tekrar çalıştırılır. Örneğin, "Ayarlar panelini genişletmek" için:

- 1. MOD tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2. n tuşuna iki defa basın.
- 3. Mod tuşuna basmayı birakin.

 $\label{timctrl} \hbox{\tt T\"um}\ {\tt ctrl} + \textit{tuş}\ {\tt kısayolları}\ {\tt cihaza}\ {\tt g\"onderilir}.\ {\tt Bu}\ {\tt sayede}\ {\tt istenilen}\ {\tt komut}\ {\tt uygulama}\ {\tt tarafından}\ {\tt çalıştırılır}.$

Özel dizinler

Varsayılandan farklı bir adb programı çalıştırmak için ADB ortam değişkenini ayarlayın:

```
ADB=/path/to/adb scrcpy
```

scrcpy-server programının dizinini değiştirmek için SCRCPY_SERVER_PATH değişkenini ayarlayın.

Neden scrcpy?

Bir meslektaşım g<u>nirehtet</u> gibi söylenmesi zor bir isim bulmam için bana meydan okudu.

```
strcpy string kopyaliyor; scrcpy screen kopyaliyor.
```

Nasıl derlenir?

Bakınız <u>BUILD</u>.

Yaygın problemler

Bakınız <u>FAQ</u>.

²Sağ-tık ekran kapalıysa açar, değilse GERİ sinyali gönderir.

³4. ve 5. fare tuşları (eğer varsa).

⁴Sadece Android 7 ve üzeri versiyonlarda.

Geliştiriciler

Geliştiriciler sayfasını okuyun.

Lisans

```
Copyright (C) 2018 Genymobile
Copyright (C) 2018-2022 Romain Vimont

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
```

Makaleler

- Introducing scrcpy
- Scrcpy now works wirelessly