Espaçamento

Use o auxiliar theme.spacing() para criar um espaçamento consistente entre os elementos da sua UI.

Material-UI usa um fator de escala recomendado de 8px por padrão.

```
const theme = createTheme();
theme.spacing(2); // `${8 * 2}px` = '16px'
```

Espaçamento customizado

Você pode alterar a transformação do espaçamento fornecendo:

• um número

```
const theme = createTheme({
   spacing: 4,
});

theme.spacing(2); // `${4 * 2}px` = '8px'
```

• uma função

```
const theme = createTheme({
    spacing: (factor) => `${0.25 * factor}rem`, // (Bootstrap strategy)
});

theme.spacing(2); // = 0.25 * 2rem = 0.5rem = 8px
```

• uma matriz

```
const theme = createTheme({
   spacing: [0, 4, 8, 16, 32, 64],
});
theme.spacing(2); // = '8px'
```

Aridade múltipla

O auxiliar theme.spacing() aceita até 4 argumentos. Você pode usar os argumentos para reduzir o trabalho.

```
-padding: `${theme.spacing(1)} ${theme.spacing(2)}`, // '8px 16px'
+padding: theme.spacing(1, 2), // '8px 16px'
```

A mistura com valores texto também é suportada:

```
margin: theme.spacing(1, 'auto'), // '8px auto'
```