
<u>Wiki</u> ▶ [[API--中文手册]] ▶ [[布局]] ▶ **饼布局**

- 如发现翻译不当或有其他问题可以通过以下方式联系译者:
- 邮箱: <u>zhang tianxu@sina.com</u>
- QQ群: <u>D3数据可视化</u>205076374, <u>大数据可视化</u>436442115

饼布局方便与计算组成饼图或圈图的弧的开始和结束的角度:



并*不一定*要用饼布局来画饼状图,如果你喜欢,你还可以直接弧形状(<u>arc shape</u>)。饼布局会简单的将一个数据数组(如字符串数据)转换成一个对象数据,这个对象数组中会包含开始角度和结束角度,这些角度的范围为0到2π,然后传给弧形生成器。

d3.layout.pie()

构造一个新的饼图函数,使用默认的值访问器(数值)、进行比较排序(降序)、开始角度(0)、结束角度(2π);返回的布局对象即是对象也是一个函数,这就意味着:你可以想调用方法一样调用该布局对象,布局还具有改变其行为的其他方法;就像D3的其他类型方法一样,饼布局也支持方法链模式,setter方法返回布局自身,允许在一个简单的申明中调用多个setter方法。

pie(values[, index])

用指定的values数组计算饼函数。一个可选的index 参数会被传递给开始和结束的函数;返回值是一个数组,数组元素包含以下属性:

- value 数据值, 计算来自于value 生成器;
- startAngle 弧的开始弧度,非角度;
- endAngle 弧的结束弧度,非角度;
- data 数据原生的值;

按照原生的排序返回元素,匹配values参数,即使排序(<u>sort</u>)顺序已经应用了;这保证了数组中每个元素原生的索引,这是非常好的,当你使用原生的值数组来匹配颜色分类时。

pie.value([accessor])

指定如何从关联的数据提取值(如:给饼图绑定一个访问器函数); accessor 是一个函数,会在每个输入值传给pie时调用,原理相当于在计算饼布局前,先调用了 values.map(accessor); 该函数可以传两个参数:当前的数据d和 所在索引; 默认的值函数是内置的Number,类似于特征函数;如果未指定accessor,则返回当前的访问器 。

pie.sort([comparator])

如果指定比较函数comparator,则设置数据的排序方法为指定的;传入 null 来禁止排序;如果未指定comparator,则返回当前的比较函数;默认的排序方法是降序;排序会保留原生数据的索引,只会影响到角度;比较函数会在每对传给 pie 的数据上调用;当然,该排序函数你可以使用 d3.ascending 或 d3.descending 代替。

pie.startAngle([angle])

如果指定angle ,则设置饼布局所有的起始弧度为指定值:如果未指定angle ,返回当前的值,默认为0;起始弧度可以被指定为常数或一个函数,如果是函数,当 pie被调用时,会进行一次起始弧度的计算,被传递的参数有:当前数据d和索引i。

pie.endAngle([angle])

如果指定angle,则设置饼布局所有的起始弧度为指定值:如果未指定angle,返回当前的值,默认为 2π ;起始弧度可以被指定为常数或一个函数,如果是函数,当 pie被调用时,会进行一次起始弧度的计算,被传递的参数有:当前数据 angle 和索引 ingle 。

pie.padAngle([angle])

如果指定angle,将填充角(pad angle)设为给定的弧度. 相邻的弧将被填充角5 。 若angle来指定,返回当前值,默认为0. 填充角既可以是数值也可以是函数,若其为函数,则会在 pie 函数被调用时带入当前的数据 a 和索引 i 求值

- 魏飞译 2014-07-16-19-25
- 咕噜校对 2014-11-30 21:19:34