除了 <u>less 定制主题</u> 外,我们还提供了 CSS Variable 版本以支持动态切换主题能力。你可以在 <u>ConfigProvider</u> 进行体验。

注意事项

- 该功能通过动态修改 CSS Variable 实现,因而在 IE 中页面将无法正常展示。请先确认你的用户环境是否需要 支持 IF.
- 该功能在 antd@4.17.0-alpha.0 版本起支持。

如何使用

引入 antd.variable.min.css

替换当前项目引入样式文件为 CSS Variable 版本:

```
-- import 'antd/dist/antd.min.css';
++ import 'antd/dist/antd.variable.min.css';
```

注:如果你使用了 babel-plugin-import , 需要将其去除。

静态方法配置

调用 ConfigProvider 配置方法设置主题色:

```
import { ConfigProvider } from 'antd';

ConfigProvider.config({
   theme: {
     primaryColor: '#25b864',
   },
});
```

冲突解决

默认情况下,CSS Variable 会以 --ant 作为前缀。当你的项目中引用多份 css 文件时,可以通过修改前缀的方式避免冲突。

代码调整

通过 ConfigProvider 在顶层修改 prefixCls:

通过静态方法设置主题色以及对应 prefixCls:

```
ConfigProvider.config({
  prefixCls: 'custom',
  theme: {
    primaryColor: '#25b864',
  },
});
```

编译 less

由于前缀变更,你需要重新生成一份对应的 css 文件。

```
lessc --js --modify-var="ant-prefix=custom" antd/dist/antd.variable.less
modified.css
```

相关变更

为了实现 CSS Variable 并保持原始用法兼容性,我们于 dist/antd.xxx.less 文件中添加了 @root-entry-name: xxx; 入口注入以支持 less 动态加载对应的 less 文件。一般情况下,你不需要关注该变化。但是,如果你的项目中直接引用了 libles 目录下的 less 文件,那么你需要在 less 入口处配置 @root-entry-name: default; (或者 @root-entry-name: variable;)以使 less 可以找到正确的入口。

此外,我们将 lib|es/style/minxins/index.less 中的 @import 'motion' 和 @import 'reset' 迁移至了 lib|es/style/themes/xxx.less 中,因为这两个文件依赖了主题相关变量。如果你使用了相关内部方法,请自行调整。当然,我们还是建议直接使用 dist 目录下的 antd.less 文件而非调用内部文件,因为它们经常会受重构影响。