Métricas en Aprendizaje Automático

Prof. Wilmer Pereira

Necesidad de las métricas

Son parámetros que permiten evaluar la tasa de aprendizaje de la técnica de clasificación o regresión una vez entrenada. Para ello se usa el conjunto de prueba y se verifica el ajuste de la predicción ŷ contra la clasificación real y

Es muy común usar sólo el *accuracy* pero tiene ciertos problemas con la clasificación. Por ejemplo, dada dos clases (A y B) y un conjunto de entrenamiento desbalanceado y compuesto por 98% de casos de la clase A y sólo 2% de casos de la clase B. Si forzamos a que siempre responda A, el *accuracy* es del 98%

... pero ...

En realidad no hay ningún aprendizaje




Es necesario, definir diferentes tipos de métricas

Pérdida logarítmica

Es una medida que penaliza las clasificaciones falsas sobre todo cuando se trata de un predictor multiclases. Se parte de que se conoce la probabilidad de cada *m*-esima clase de *N* muestras ...

PérdidaLogarítmica =
$$-\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}y_{ij} * \log(p_{ij})$$

La pérdida logarítmica toma valores [0, ∞) donde un valor cercano a 0 indica alto accuracy y a medida que aumenta indica menor accuracy.



Falsos positivos y falsos negativos

En el caso de la clasificación, para poder discriminar bien el aprendizaje obtenido, conviene separar la cantidad de ejemplos acertados y no acertados por clase.

Clase real

Clase predicha

| | Clase | No Clase |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Clase | Verdadero Positivo | Falso Positivo |
| No Clase | Falso Negativo | Verdadero Negativo |

Un falso positivo se considera como una falsa alarma, es decir, se clasificó como perteneciente a la clase sin serlo. En contraposición el falso negativo es que clasificó como no perteneciente a la clase cuando en realidad si lo era. El vocabulario proviene de la medicina, donde falso positivo es una falsa detección de la enfermedad y un falso negativo es la no detección de la enfermedad

O Para simplificar usemos las siglas en inglés:

P: positivos reales del conjunto de prueba


N: negativos reales del conjunto de prueba

TP: positivos bien clasificados

TN: negativos bien clasificados

FP: positivos mal clasificados

FN: negativos mal clasificados



A la matriz que cuenta todos los ejemplos y como fueron clasificados se le denomina **matriz de confusión** o tabla de contingencia. Por ejemplo


| | | Valor Predicho | | | |
|---------------|--------|----------------|-------|--------|--|
| | | Gato | Perro | Conejo | |
| | Gato | 5 | 3 | 0 | |
| Valor Real | Perro | 2 | 3 | 1 | |
| | Conejo | 0 | 2 | 11 | |


La técnica utilizada clasificó a los conejos de buena manera porque sólo se equivoco con dos ejemplos del conjunto de prueba

En cambio, perros y gatos no fueron tan bien clasificados y, un poco peor, perros

La diagonal son las clasificaciones correctas. El resto son las equivocaciones del clasificador sobre el conjunto de prueba.

Ejemplos de matriz de confusión





P: positivos reales del conjunto de pruebaN: negativos reales del conjunto de prueba

TP: positivos bien clasificados
TN: negativos bien clasificados
FP: positivos mal clasificados
FN: negativos mal clasificados

La métrica para clasificadores más simple es el *accuracy* (traducida como exactitud en español) que se obtiene como:

$$ACC = \frac{TP + TN}{P + N}$$

mide lo que se clasificó bien, conjuntamente con lo que pertenece o no a la clase ...

• Frecuentemente es mejor discriminar por VP/FP y VN/FN cuando el clasificador es multiclase porque se verifica mejor su eficacia ... existen varias parejas ...

Precision/Recall:

PPV/TPR

Positive Predictive Value
True Positive Rate

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP}$$
 y

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Sensivity/Especificity: TPR/TNR

True Positive Rate True Negative Rate

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$
 y $TNR = \frac{TN}{TN + FP}$

P: positivos reales del conjunto de prueba

N: negativos reales del conjunto de prueba

TP: positivos bien clasificadosTN: negativos bien clasificadosFP: positivos mal clasificadosFN: negativos mal clasificados


Precision/Recall (PPV/TPR) $\rightarrow PPV = \frac{TP}{TP+FP}$, $TPR = \frac{TP}{TP+FN}$


Sensivity/Especificity (TPR/TNR) \rightarrow $TPR = \frac{TP}{TP+FN}$, $TNR = \frac{TN}{TN+FP}$

- O Precision se puede parafrasear como: "la fracción de los ejemplos positivos que clasificó contra todos los que clasificó como positivos".
- O Recall, en cambio, es: "la fracción de los ejemplos positivos que clasificó contra los reales positivos.

... por otro lado ...

- O Sensivity se puede parafrasear como: "la proporción de positivos identificados correctamente contra el total de los positivos clasificados bien o mal"
- Especificity, en cambio, es: "la proporción de negativos identificados correctamente contra el total de los negativos bien o mal".






$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$
 , $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$

P: positivos reales del conjunto de pruebaN: negativos reales del conjunto de prueba

TP: positivos bien clasificadosTN: negativos bien clasificadosFP: positivos mal clasificadosFN: negativos mal clasificados



$$Sensivity = \frac{TP}{TP+FN}$$
, $Especificity = \frac{TN}{TN+FR}$

P: positivos reales del conjunto de prueba N: negativos reales del conjunto de prueba

TP: positivos bien clasificados


TN: negativos bien clasificados FP: positivos mal clasificados

FP: positivos mal clasificados FN: negativos mal clasificados

| | | True condition | | | | |
|---------------------|------------------------------|---|--|---|---|--|
| | Total population | Condition positive | Condition negative | Prevalence = $\frac{\sum Condition positive}{\sum Total population}$ | Σ True positive | icy (ACC) = e + Σ True negative population |
| Predicted condition | Predicted condition positive | True positive | False positive, Type I error | Positive predictive value (PPV), Precision = Σ True positive Σ Predicted condition positive | False discovery rate (FDR) = Σ False positive Σ Predicted condition positive | |
| | Predicted condition negative | False negative, Type II error | True negative | False omission rate (FOR) = Σ False negative Σ Predicted condition negative | Negative predictive value (NPV) = Σ True negative Σ Predicted condition negative | |
| | | True positive rate (TPR), Recall, Sensitivity, probability of detection, Power $= \frac{\Sigma \text{ True positive}}{\Sigma \text{ Condition positive}}$ | False positive rate (FPR), Fall-out, probability of false alarm $= \frac{\Sigma \text{ False positive}}{\Sigma \text{ Condition negative}}$ | Positive likelihood ratio (LR+) = TPR | ratio (DOR) = LR+ | F ₁ score = 2 · Precision · Recall Precision + Recall |
| | | False negative rate (FNR), Miss rate $= \frac{\Sigma \text{False negative}}{\Sigma \text{Condition positive}}$ | $\begin{aligned} &\text{Specificity (SPC), Selectivity, True negative} \\ &\text{rate (TNR)} = \frac{\Sigma \text{ True negative}}{\Sigma \text{ Condition negative}} \end{aligned}$ | Negative likelihood ratio (LR-) = $\frac{FNR}{TNR}$ | | |

Tabla de ROC

Es una razón de la sensibilidad contra 1-especificidad para un clasificador, según se varía el umbral de discriminación




El mejor resultado sería en la esquina superior izquierda pues representaría 100% de sensibilidad (ningún falso negativo) y 100% de especificidad (ningún falso positivo)

La discriminación completamente aleatoria sería con un punto sobre la diagonal (por ejemplo, B)

En consecuencia, los puntos por debajo de la diagonal son pobre (peor que aleatorio) ... Sin embargo, de un mal predictor se puede obtener uno bueno sólo invirtiéndolo ...

Tabla de ROC



Así como B sería el ideal, hay otras posibilidades como A (no detectaría positivo ningún negativo) pero no identificaría ninguna muestra positiva ...

El punto D significa que identificaría la mitad de las muestras positivas y negativas como erróneas y, sin duda, E es el peor caso ...

Cuando se desea ajustar un clasificador, se se obtienen varios puntos y por ello una curcurva del comportamiento del clasificador.

El área bajo la curva (AUC) se interpreta como la probabilidad de clasificar bien elementos que pertenecen a sus clases. Por ejemplo, la azul es mejor que la amarilla

