# 基于 FFmpeg + SDL 的视频播放器的制作(3) FFmpeg视频解码器

雷霄骅 leixiaohua1020@126.com http://blog.csdn.net/leixiaohua1020



## 目录

- 视频解码知识
- VC下FFmpeg开发环境的搭建
- 示例程序运行
- FFmpeg解码的函数
- FFmpeg解码的数据结构
- 练习

## 视频解码知识

#### • 纯净的视频解码流程

- □ 压缩编码数据→》像素数据。
- □ 例如解码H. 264, 就是"H. 264码流->YUV"。

#### • 一般的视频解码流程

- · 视频码流一般存储在一定的封装格式(例如MP4、AVI等)中。封装格式中通常还包含音频码流等内容。
- 对于封装格式中的视频,需要先从封装格式中提取中视频码流,然后再进行解码。
- □ 例如解码MKV格式的视频文件, 就是 "MKV->H. 264码流->YUV"。

PS: 本课程直接讨论第二种流程

# VC下FFmpeg开发环境的搭建

- 新建控制台工程
  - □ 打开VC++
  - □ 文件->新建->项目->Win32控制台应用程序
- 拷贝FFmpeg开发文件
  - □ 头文件(\*.h) 拷贝至项目文件夹的include子文件夹下
  - 。导入库文件(\*. lib)拷贝至项目文件夹的lib子文件夹下
  - 。 动态库文件(\*.dII) 拷贝至项目文件夹下

PS:如果直接使用官网上下载的FFmpeg开发文件。则可能还需要将MinGW安装目录中的inttypes.h,stdint.h,\_mingw.h三个文件拷贝至项目文件夹的include子文件夹下。

#### • 配置开发文件

- 。 打开属性面板
  - ・ 解决方案资源管理器->右键单击项目->属性
- 。 头文件配置
  - ・配置属性->C/C++->常规->附加包含目录,输入"include"(刚才拷贝 头文件的目录)
- 。 导入库配置
  - ・配置属性->链接器->常规->附加库目录,输入"lib" (刚才拷贝库文件的目录)
  - 配置属性->链接器->输入->附加依赖项,输入 "avcodec.lib; avformat.lib; avutil.lib; avdevice.lib; avfilter.lib; postproc.lib; swresample.lib; swscale.lib" (导入库的文件名)
- 。 动态库不用配置

#### 测试

- 。 创建源代码文件
  - ・ 在工程中创建一个包含main()函数的C/C++文件(如果已经有了可以跳 过这一步)。
- 。 包含头文件
  - · 如果是C语言中使用FFmpeg,则直接使用下面代码

```
#include "libavcodec/avcodec.h"
```

· 如果是C++语言中使用FFmpeg,则使用下面代码

```
#define __STDC_CONSTANT_MACROS
extern "C"
{
#include "libavcodec/avcodec.h"
}
```

- □ main()中调用一个FFmpeg的接口函数
  - · 例如下面代码打印出了FFmpeg的配置信息

```
int main(int argc, char* argv[]) {
printf("%s", avcodec_configuration());
return 0;
}
```

如果运行无误,则代表FFmpeg已经配置完成。

## FFmpeg库简介

#### FFmpeg一共包含8个库:

- · avcodec: 编解码(最重要的库)。
- avformat: 封装格式处理。
- □ avfilter: 滤镜特效处理。
- □ avdevice: 各种设备的输入输出。
- avutil: 工具库(大部分库都需要这个库的支持)。
- □ postproc: 后加工。
- □ swresample: 音频采样数据格式转换。
- swscale: 视频像素数据格式转换。


其中紫色的库为本课程涉及到的库。

# 示例程序运行

PS: 本课程直接讨论第二种流程

# FFmpeg解码的函数

• FFmpeg解码的流程图如下所示




## • FFmpeg解码函数简介

- □ av\_register\_all(): 注册所有组件。
- □ avformat\_open\_input(): 打开输入视频文件。
- avformat\_find\_stream\_info(): 获取视频文件信息。
- avcodec\_find\_decoder(): 查找解码器。
- □ avcodec\_open2(): 打开解码器。
- □ av\_read\_frame(): 从输入文件读取一帧压缩数据。
- □ avcodec\_decode\_video2(): 解码一帧压缩数据。
- avcodec close(): 关闭解码器。
- □ avformat\_close\_input(): 关闭输入视频文件。

PS: 初次学习,一定要将这些函数名称熟记于心

## FFmpeg解码的数据结构

• FFmpeg解码的数据结构如下所示





#### FFmpeg数据结构简介

- AVFormatContext
  - · 封装格式上下文结构体, 也是统领全局的结构体, 保存了视频文件封装 格式相关信息。
- AVInputFormat
  - · 每种封装格式(例如FLV, MKV, MP4, AVI)对应一个该结构体。
- AVStream
  - 视频文件中每个视频(音频)流对应一个该结构体。
- AVCodecContext
  - · 编码器上下文结构体, 保存了视频(音频)编解码相关信息。
- AVCodec
  - · 每种视频(音频)编解码器(例如H. 264解码器)对应一个该结构体。
- AVPacket
  - · 存储一帧压缩编码数据。
- AVFrame
  - 存储一帧解码后像素(采样)数据。

PS: 初次学习,一定要将这些结构体名称熟记于心

#### • FFmpeg数据结构分析

- AVFormatContext
  - iformat: 输入视频的AVInputFormat
  - nb\_streams : 输入视频的AVStream 个数
  - streams : 输入视频的AVStream []数组
  - · duration : 输入视频的时长(以微秒为单位)
  - · bit rate: 输入视频的码率
- AVInputFormat
  - · name: 封装格式名称
  - · long\_name: 封装格式的长名称
  - extensions: 封装格式的扩展名
  - · id: 封装格式ID
  - 一些封装格式处理的接口函数

## • FFmpeg数据结构分析

- AVStream
  - id: 序号
  - · codec: 该流对应的AVCodecContext
  - · time\_base: 该流的时基
  - r\_frame\_rate: 该流的帧率
- AVCodecContext
  - · codec: 编解码器的AVCodec
  - width, height: 图像的宽高(只针对视频)
  - ・ pix\_fmt: 像素格式(只针对视频)
  - sample\_rate: 采样率(只针对音频)
  - ・ channels: 声道数(只针对音频)
  - · sample\_fmt: 采样格式(只针对音频)
- AVCodec
  - · name: 编解码器名称
  - · long\_name: 编解码器长名称
  - type:编解码器类型
  - ・ id: 编解码器ID
  - 一些编解码的接口函数

## • FFmpeg数据结构分析

#### AVPacket

· pts: 显示时间戳

• dts : 解码时间戳

· data : 压缩编码数据

· size: 压缩编码数据大小


• stream\_index : 所属的AVStream

#### AVFrame

- · data: 解码后的图像像素数据(音频采样数据)。
- linesize: 对视频来说是图像中一行像素的大小; 对音频来说是整个音频帧的大小。
- · width, height: 图像的宽高(只针对视频)。
- · key\_frame: 是否为关键帧(只针对视频)。
- ・ pict\_type: 帧类型(只针对视频) 。例如I, P, B。

## • 补充小知识

- ·解码后的数据为什么要经过sws\_scale()函数处理?
  - ·解码后YUV格式的视频像素数据保存在AVFrame的data[0]、data[1]、data[2]中。但是这些像素值并不是连续存储的,每行有效像素之后存储了一些无效像素。以亮度Y数据为例,data[0]中一共包含了linesize[0]\*height个数据。但是出于优化等方面的考虑,linesize[0]实际上并不等于宽度width,而是一个比宽度大一些的值。因此需要使用sws\_scale()进行转换。转换后去除了无效数据,width和linesize[0]取值相等。



PS: 也可以不使用sws\_scale()处理,想想该怎么做?

## 练习

- 给源代码中每个FFmpeg函数添加中文注释
- 修改源代码。对于测试文件,输出以下几种文件
  - □ "output. h264"文件
    - ・解码前的H. 264码流数据(只对MPEG-TS, AVI格式作要求)
  - □ "output. yuv"文件
    - · 解码后的YUV420P像素数据
  - □ "output.txt"文件
    - 封装格式参数: 封装格式、比特率、时长
    - 视频编码参数:编码方式、宽高
    - · 每一个解码前视频帧参数: 帧大小
    - · 每一个解码后视频帧参数: 帧类型