# 基于 FFmpeg + SDL 的视频播放器的制作(2) FFmpeg命令行工具的使用

雷霄骅 leixiaohua1020@126.com http://blog.csdn.net/leixiaohua1020



## 目录

- 背景
- 命令行基础
- FFmpeg命令行工具的获取
- ffmpeg. exe的使用
- ffplay. exe的使用
- 练习

## 背景

#### • 使用广泛


- · 使用FFmpeg作为内核的视频播放器
  - · Mplayer, 射手播放器, 暴风影音, KMPlayer, QQ影音...
- · 使用FFmpeg作为内核的转码器
  - · 格式工厂, 狸窝视频转换器, 暴风转码...
- 。 总而言之,FFmpeg是视频行业中的"瑞士军刀"

#### 特点

- 。 基于命令行
  - · FFmpeg界面不太人性化,操作相对复杂,但是也更加灵活。
- □ 开源
  - · 可以吸引全世界优秀的开发者加入其中进行开发。

## 命令行基础

- 什么是命令行
  - 。 类似于DOS操作系统的命令窗。 "命令行"的对立面是"图形界面"。
- 为什么要使用命令行
  - 。 优点: 灵活、方便批处理
  - 。 缺点: 界面不友好
- 打开的方式
  - 。点击"开始→程序→附件→命令提示符"或者在运行窗口输入 "CMD"。



PS: 图中红色框列出了当前工作路径

#### · 基本的DOS命令

- 。最关键命令
  - ・ 打开指定文件夹命令 cd {文件路径}
    - ・ 切换到上一级文件夹 cd ...
    - · 切换到当前目录下名为xxx的文件夹 cd xxx
  - ・ 改变当前盘符命令 c:
- 。 其他命令
  - · 查看目录内容命令 dir
  - · 创建目录命令 md
  - · 文件复制命令 copy
  - · 删除文件命令 del
  - ・清除屏幕命令 cls
- Windows系统提供的额外命令
  - □ 例如ping, ipconfig等等

## FFmpeg命令行工具的获取

#### • 下载地址

- 访问FFmpeg官网(http://ffmpeg.org)→选择Download→选择
   Windows Package→进入Zeranoe FFmpeg网站。
- ·注意不要直接从FFmpeg官网下载源代码。

#### • 版本说明

- □ Zeranoe网站中的FFmpeg分为3个版本:
  - · Static: 只包含3个体积很大的exe。
  - · Shared: 除了3个体积较小的exe之外,还包含了dll动态库文件。
  - ・ Dev: 只包含了开发用的头文件(\*.h)和导入库文件(\*.lib)。

PS: 命令行使用的时候下载Static或者Shared版本就可以了。

#### 使用

- ・将下载下来的压缩包解压到任意目录(例如D:\ffmpeg)。
- · 打开命令行工具, 切换到ffmpeg的bin文件夹。
- · 命令行中输入ffmpeg. exe, 查看弹出的信息。



```
画 管理员: C:\windows\system32\cmd.exe
D:\ffmpeg\bin>ffmpeg.exe
ffmpeg version N-73266-g4aa0de6 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
 built with gcc 4.9.2 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
le-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca -
enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-l
ibilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enab
le-libopencore-amrwb --enable-libopen.jpeg --enable-libopus --enable-librtmp --en
able-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --ena
ble-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc
 --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enabl
e-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --ena
ble-decklink --enable-zlib
  libavutil
                 54. 27.100 / 54. 27.100
                 56. 45.101 / 56. 45.101
  libavcodec
  libavformat
                 56. 40.100 / 56. 40.100
  libaudevice
                 56. 4.100 / 56. 4.100
  libaufilter
                  5. 19.100 / 5. 19.100
  libswscale
                 3. 1.101 / 3. 1.101
  libswresample 1. 2.100 / 1. 2.100
                 53. 3.100 / 53. 3.100
 libpostproc
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] —i infile]... {[outfile options] outfi
le>...
Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'
D:\ffmpeg\bin>
```

# ffmpeg.exe的使用

- 命令格式
  - 功能

ffmpeg. exe用于视频的转码。

。最简单的命令

ffmpeg -i input. avi -b:v 640k output. ts

该命令将当前文件夹下的input. avi文件转换为output. ts文件,并将output. ts文件视频的码率设置为640kbps。

。 命令格式

ffmpeg -i {输入文件路径} -b:v {输出视频码率} {输出文件路径}

所有的参数都是以键值对的形式指定的。例如输入文件参数是 "-i", 而参数值是文件路径;输出视频码率参数是 "-b:v",而参数值是视频的码率值。但是注意位于最后面的输出文件路径前面不包含参数名称。

## • 命令参数

参数	说明
-h	帮助
-i filename	输入文件
-t duration	设置处理时间,格式为hh:mm:ss
-ss position	设置起始时间,格式为hh:mm:ss
-b:v bitrate	设置视频码率
-b:a bitrate	设置音频码率
-r fps	设置帧率
-s wxh	设置帧大小,格式为WxH
-c:v codec	设置视频编码器
-c:a codec	设置音频编码器
-ar freq	设置音频采样率

PS: 详细的参数可以访问http://ffmpeg.org/ffmpeg.html

# ffplay.exe的使用

- 命令格式
  - □ 功能
    ffplay. exe用于视频的播放。
  - 。最简单的命令

ffplay input.avi

该命令将播放当前文件夹下的input.avi文件。

。 命令格式

#### ffplay {输入文件路径}

ffplay. exe的参数格式和ffmpeg. exe是类似的。所有的参数都是以键值对的形式指定的(由于不包含输出文件,所以只能指定输入参数)。注意位于最后面的输入文件路径前面不包含参数名称。

## • 快捷键

快捷键	说明
q, ESC	退出
f	全屏
p,空格	暂停
鼠标点击屏幕	跳转到指定位置

PS: 详细的参数可以访问http://ffmpeg.org/ffplay.html

## 练习

- 使用ffmpeg. exe将测试文件转换成如下格式
  - □ MKV文件, 起始时间为第10s, 持续时间为10s。
  - □ MP4文件, 视频编码器为libx264, 音频编码器为libmp3lame。
  - AVI文件,分辨率为640x360,帧率为25fps,视频码率为600kbps, 音频码率为64kbps。
  - □ FLV文件,视频编码器为libx264,音频编码器为libmp3lame,音频 采样率为44100Hz。
  - □ YUV420P格式像素数据,分辨率为640x360。
  - □ H. 264码流文件, 分辨率为640x360。
  - · WAVE格式音频采样数据。
  - · MP3码流文件。
- 使用ffplay. exe播放测试文件,并练习各种快捷键