```
安装 vsftp,db4-utils,db4-4
指向 dns
vi /etc/resolv.conf
{nameserver 10.0.5.8
}
编写登陆用户名单
vi ~/login.txt
{
ftp1
ftp1
ftp2
ftp2
}
使用 db_load 命令把用户文件转换为库文件
db_load -T -t hash -f ~/login.txt /etc/vsftpd/vsftpuser.db
chmod 600 /etc/vsftpd/vsftpuser.db
cp /etc/pam.d/vsftpd /etc/pam.d/vsftpd.v
vi /etc/pam.d/vsftpd.v
#%PAM-1.0
                                           force revoke
#session
            optional
                         pam keyinit.so
                            pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/vsftpd/ftpusers
#auth
               required
onerr=succeed
#auth
            required
                         pam_shells.so
#auth
            include
                         system-auth
#account
            include
                        system-auth
#session
            include
                        system-auth
#session
            required
                         pam_loginuid.so
auth
            required
                          /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vsftpuser
account
            required
                          /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vsftpuser
}
映射虚拟用户
useradd -d /home/vftp -s /sbin/nologin vftp
chmod 700 /home/vftp
修改 vsftpd.conf
{修改这些
write enable=NO
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
anon_other_write_enable=NO
在最下面改为
chroot_local_user=YES
pam_service_name=vsftpd.v
#userlist_enable=YES
```

```
guest_enable=YES
guest_username=vftp
user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
}
创建虚拟用户配置文档
mkdir -pv /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
cd /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/
mkdir -pv /home/vftp/ftp1
chmod 777 /home/vftp/ftp1
设置用户权限
vi ftp1
{
local_root=/home/vftp/ftp1
anon_world_readable_only=NO
write_enable=YES
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES
}
重启 vsftpd
```