

22110422 Bui Duc Thang Lab3 Authentication

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studocu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----000-----



LAB 3: AUTHENTICATION

GVHD: THS.HUYNH NGUYÊN CHÍNH

SVTH: BÙI ĐỨC THẮNG MÃ SINH VIÊN: 22110422 LỚP: INSE330380-23-2-03

HỌC KÝ: 2

TPHCM, Tháng 3 Năm 2024

Lab 03. Authentication




1. Password policies

a) Linux: Ubuntu


Bước 1. Tải package: PAM (lib-pamquality)

\$ sudo apt install libpam-pwquality




Bước 2. Chỉnh sửa cấu hình:

\$sudo vi /etc/pam.d/common-password



Nhấn "E" để vào chế độ Edit.





Sau đó nhấn S để thay đổi nội dung trong file

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password requisite pam_pwquality.so retry=4 minlen=
9 difok=4 lcredit=-2 ucredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1 reject_username enforce_fo
r_root
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authtok
try_first_pass sha512
# here's the fallback if no module succeeds
```

Trong đó có các tùy chon:

Retry = 4: Số lần liên tiếp người dùng có thể nhập sai mật khẩu.

Minlen= 9: độ dài ngắn nhất của mật khẩu

Difok = 4: Số ký tự có thể giống với mật khẩu cũ

lcredit: = -2: Số chữ thường tối thiểu là 2

Ucredit = -2: Số chữ hoa tối thiểu là 2

Dcredit = -1: Số chữ số tối thiểu là 1

Ocredit = -1: Ký hiệu đặc biệt tối thiểu là 1

Reject username: Từ chối mật khẩu chứa tên người dùng

Enforce for root: Cũng thực thi chính sách cho người dùng root

Ví du:

password requisite pam_pwquality.so retry=4 minlen=9 difok=4 lcredit=-2 ucredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1 reject username enforce for root

Sau đó nhấn Q để thoát file cấu hình.

```
# end of pam-auth-update config

:q!
```

Xác minh cấu hình:

Tạo tài khoản mới: \$sudo useradd testuser \$sudo passwd testuser

```
[03/06/24]seed@VM:~$ sudo vi /etc/pam.d/common-password
[03/06/24]seed@VM:~$ sudo useradd testuser
[03/06/24]seed@VM:~$ sudo passwd testuser
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 2 uppercase letters
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 1 digits
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 2 uppercase letters
New password:
Retype new password:
Retype new password updated successfully
[03/06/24]seed@VM:~$
```

Nếu nhập không đủ theo yêu cầu của file đã cấu hình thì sẽ hiện lỗi. Cho đến khi nhập mật khẩu đúng yêu cầu thì sẽ báo thành công.

Đăng nhập vào user: testuser (Chuyển màn hình: ctrl+Alt+F1, quay về: ctrl+Alt+F7)



```
seedlab [Running] - Oracle VM VirtualBox
  File Machine View Input Devices Help
/dev/sda1: Clearing orphaned inode 678685 (uid=125, gid=132, mode=0100600, size=0)
/dev/sda1: Clearing orphaned inode 678684 (uid=125, gid=132, mode=0100600, size=0)
/dev/sda1: Clearing orphaned inode 678683 (uid=125, gid=132, mode=0100600, size=0)
/dev/sda1: Clearing orphaned inode 678682 (uid=125, gid=132, mode=0100600, size=0)
/dev/sda1: clean, 302547/1245184 files, 1873803/4980480 blocks
Ubuntu 16.04.2 LTS VM tty1
VM login: testuser
Password:
 Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0–36–generic i686)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:
                       https://landscape.canonical.com
 * Support:
                       https://ubuntu.com/advantage
1 package can be updated.
O updates are security updates.
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
No directory, logging in with HOME=/
```

Bước 3. Chỉnh sửa cấu hình:

```
land | la
# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login packag BùiĐứcT
# Three items must be defined: MAIL DIR, ENV SUPATH, and ENV PATH.
# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will
# be assumed. All other items are optional - if not specified then
# the described action or option will be inhibited.
# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored.
# Modified for Linux. --marekm
# REQUIRED for useradd/userdel/usermod
            Directory where mailboxes reside, or name of file, relative to the
            home directory. If you do define MAIL DIR and MAIL FILE,
            MAIL DIR takes precedence.
            Essentially:
                      - MAIL DIR defines the location of users mail spool files
                            (for mbox use) by appending the username to MAIL DIR as defined
                       - MAIL FILE defines the location of the users mail spool files as the
                            fully-qualified filename obtained by prepending the user home
"/etc/login.defs" 341L, 10551C
                                                                                                                                                                                                    1.1
                                                                                                                                                                                                                                               Top
```

```
/bin/bash 80x24
 Password aging controls:
        PASS MAX DAYS
                        Maximum number of days a password may be used.
        PASS MIN DAYS
                        Minimum number of days allowed between password changes.
       PASS WARN AGE
                        Number of days warning given before a password expires.
               99999
PASS MAX DAYS
PASS MIN DAYS
PASS WARN AGE
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
UID MIN
                         1000
UID MAX
                        60000
# System accounts
#SYS UID MIN
                         100
#SYS UID MAX
                         999
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
GID MIN
                         1000
                                                              154,1
                                                                            48%
```



Trích đoạn trong file cấu hình /etc/login.defs là để điều chỉnh các quy tắc liên quan đến tuổi thọ mật khẩu (password aging controls) và cấu hình các giới hạn cho việc tự động chọn UID (User ID) khi tạo mới tài khoản bằng lệnh useradd :

1. Password Aging Controls:

- PASS_MAX_DAYS: Đây là số ngày tối đa một mật khẩu có thể được sử dụng trước khi phải thay đổi. Giá trị 99999 trong trường này thường được sử dụng để cho phép mật khẩu không bao giờ hết han và không cần phải thay đổi.
- PASS_MIN_DAYS: Đây là số ngày tối thiểu phải trôi qua giữa hai lần thay đổi mật khẩu. Giá trị 0 cho phép bạn thay đổi mật khẩu bất cứ khi nào bạn muốn.
- PASS_WARN_AGE: Đây là số ngày trước khi mật khẩu hết hạn mà hệ thống sẽ cảnh báo cho người dùng. Trong trường hợp này, cảnh báo sẽ được hiển thị 7 ngày trước khi mật khẩu hết hạn.


2. Min/Max Values for Automatic UID Selection:

- UID_MIN và UID_MAX là giới hạn tối thiểu và tối đa cho việc tự động chọn User ID (UID) khi bạn tạo một tài khoản mới bằng lệnh useradd.
- Trong trường hợp này, tài khoản mới sẽ được gán một UID trong khoảng từ 1000 đến 60000. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạo một tài khoản mới mà không cung cấp UID cụ thể, hệ thống sẽ tự động chọn một UID trong khoảng này để gán cho tài khoản.
- Việc giới hạn giữa UID_MIN và UID_MAX giúp quản lý UID tránh xung đột và hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng trên hệ thống.


b) MS Windows:

Create an account and test some functionalities:


- Minimum the password length
- Strong password
- Account lockout threshold




Ngưỡng khóa tài khoản: Tài khoản sẽ bị tạm khóa khi nhập sai 3 lần




Tài khoản sẽ được khởi tạo lại sau 30 phút



Thử khởi tạo một mật khẩu yếu chỉ toàn số và đây là cảnh báo của hệ thống




Bước 1. Xây dựng sơ đồ mạng



Cấu hình cho máy server:


Địa chỉ ipv4: 192.168.10.254




Cấu hình máy client:


IP: 192.168.10.100


Preferred DNS server: 192.168.10.254



Step 2. Cập nhật Server to domain controller (DUCTHANG.VN) & tạo account (ducthang)










Tạo tài khoản để đăng nhập vào domain: o

User: ducthang

Password: ANtoan@123









Bước 3. Cấu hìnhpassword policy cho Domain Controller

Policies -> Windows Settings -> Security Setting -> Acount policies -> Chuột phải vào Password policies. Sau đó chỉnh những policy tương ứng mà mình muốn chỉnh




VD: Chỉnh Password length từ 7 sang 5. Không thể tạo tài khoản với số ký tự ít hơn 4






Để chỉnh Account lockout threshold. Vào Group Policy Manament Editor :

- Tiếp tục vào Policies -> Windows Settings -> Security Setting -> Acount policies -> Chuột phải vào Account Policy
- Chỉnh Account lockout threshold lên 4 (Khi nhập sai mật khẩu 4 lần tài khoản sẽ bị khóa)
- Account lockout duration: thời gian khóa là 5 phút



Bước 4. Xác nhận cấu hình đã thiết lập:


Thực hiện tạo tài khoản mới với password là ducthang.



Cảnh cáo nhập không đúng theo yêu cầu.

3. WiFi authentication (WPA2)

Sơ đồ mạng:



Bước 1. Cấu hình DHCP server

- IP address: 192.168.10.254

- DHCP server:

o Network: 192.168.10.0/24

o IP range: 192.168.10.100 – 192.168.10.200


o Default gateway: 192.168.10.1

o DNS: 8.8.8.8


Cấu hình IP tĩnh cho DHCP server

| № Server0 | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------|----------|---------|-------------|-------------------------|--|--|
| | Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes | | |
| | IP Configur | ation | | | | | | |
| | -IP Configu | | | | | | | |
| | O DHCP | | | | Static | | | |
| | IPv4 Address | | | | 192.168.1 | 0.254 | | |
| | Subnet M | Subnet Mask | | | | 255.0 | | |
| | Default G | Default Gateway | | | 0.0.0.0 | | | |
| | DNS Server | | | | 0.0.0.0 | | | |
| | -IP√6 Conf | IPv6 Configuration | | | | | | |
| | O Automatic | | | | Static | Static | | |
| | IPv6 Add | Iress | | | | | | |
| | Link Loca | Link Local Address | | | FE80::29 | FE80::290:CFF:FE5C:ABAB | | |
| | Default G | ateway | | | | | | |
| | DNS Ser | ver | | | | | | |
| | -802.1X | | | | | | | |
| | Use t | 802.1XSec | curity | | | | | |
| | Authentic | Authentication MD5 | | | | | | |
| | Username | | | | | | | |
| | Passwor | d | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| │ □ Top | | | | | | | | |


Cấu hình DHCP server




Thực hiện cấp IP bằng DHCP cho PC



IP được cấp của PC không đúng theo cấu hình của DHCP server. Là vì trong Access point có sẵn DHCP server nên sẽ cấp IP cho PC. Vì vậy ta cần tắt DHCP server có sẵn trên Access point.



Cấp IP cho PC thành công




Bước 2. Cấu hình AP

- SSID: ATTT


- Authentication: WPA2 – Personal

- Password: 123456789


Vào cần GUI của Access Point mục Wireless để đặt tên cho mạng.



Vào mục Wireless Sercurity điều chỉnh Sercurity Mode sang WPA2 – Personal. Mã hóa mật khẩu theo kiểu ASE và đặt mật khẩu là 123456789.



Đặt module cho laptop




Vào mục PC Wireless và chọn mạng Wifi vừa được cấu hình.


Physical Config Desktop Programming Attributes



Truy cập vào mạng và điền mật khẩu để kết nổi vào mạng




Sau khi kết nối thành công vào mạng. Chuyển đến phần IP configuration để kiểm tra địa chỉ IP được cấp.




Địa chỉ IP đã đúng theo cấu hình.

Thực hiện Sercurity cho Access Point. Trong đó phương pháp cơ bản nhất là dùng MAC fillter Đầu tiên thêm một máy Laptop để kiểm tra kết nối




Lấy địa chỉ MAC của Laptop1 để đặt filler cho Access Point.




___ Тор

Thêm địa chỉ MAC vào phần Wireless MAC filler địa chỉ MAC của Laptop1




Sau khi filter cho Access Point thì Laptop0 không được gắn địa chỉ MAC nên bị ngắt kết nối với Access Point






Thực hiện kết nối Laptop1 vào mạng theo các bước ở trên. Ta thấy được Laptop1 kết nối được với mạng.




Thực hiện kiểm tra IP của Laptop1



Địa chỉ IP đã trùng khớp với cấu hình đã cài đặt.


Bước 3. Xác minh cấu hình

Thực hiện lệnh ping từ Pc sang Laptop1 để kiểm tra kết nối trên mạng.



4. Authentication with Radius server (802.1X)

Sơ đồ mạng:



Môi trường thực hành: Cisco Packet Tracer

Step 1. Cấu hình địa chỉ IP & DHCP server

- DHCP server: 192.168.10.254/24


- Cấu hình DHCP server

o Network: 192.168.10.0/24

o IP range: 192.168.10.0 – 192.168.10.100


o Default gateway: 192.168.10.1


o DNS: 8.8.8.8



Bước 2. Cấu hình địa chỉ IP cho AP


- AP's IP address: 192.168.10.100/24
- SSID: ATTT
- Authentication (radius server): WPA2 Enterprise





Bước 3. Cấu hình RADIUS server


- Đặt địa chỉ IP cho RADIUS server (the authenticator AP's IP address)
- Đặt key-ID
- Tạo accounts




Step 4. Cấu hình RADIUS client (authenticator) trên AP

- Tạo profile












Kết nối thành công





Bước 5. Xác minh cấu hình

Thực hiện ping từ máy PC0 sang máy Laptop0



Thực hiện ping từ Laptop0 sang PC0

