RabbitMQ 1-工作模型与Java编程

课前准备

预习资料

Windows安装步骤

Linux安装步骤

官网文章中文翻译系列

环境说明

操作系统:CentOS 7

JDK: 1.8

Erlang: 19.0.4或<u>最新版</u>

RabbitMQ: 3.6.12或最新版

版本对应关系

典型应用场景

- 1、跨系统的异步通信 人民银行二代支付系统,使用重量级消息队列 IBM MQ,异步,解耦,削峰都有体现。
- 2、应用内的同步变成异步 秒杀:自己发送给自己
- 3、基于Pub/Sub模型实现的事件驱动 放款失败通知、提货通知、购买碎屏保 系统间同步数据 摒弃ELT(比如全量同步商户数据);摒弃API(比如定时增量获取用户、获取产品,变成增量广播)。
- 4、利用RabbitMQ实现事务的最终一致性

基本介绍

AMQP协议

AMQP,即Advanced Message Queuing Protocol,一个提供统一消息服务的应用层标准高级消息队列协议,是应用层协议的一个开放标准,为面向消息的中间件设计。基于此协议的客户端与消息中间件可传递消息,并不受客户端/中间件同产品、不同的开发语言等条件的限制。

AMQP的实现有: RabbitMQ、OpenAMQ、Apache Qpid、Redhat Enterprise MRG、AMQP Infrastructure、ØMQ、Zyre等。


RabbitMQ的特性

RabbitMQ使用Erlang语言编写,使用Mnesia数据库存储消息。

- (1) 可靠性(Reliability) RabbitMQ 使用一些机制来保证可靠性,如持久化、传输确认、发布确认。
- (2)灵活的路由(Flexible Routing)在消息进入队列之前,通过 Exchange 来路由消息的。对于典型的路由功能,RabbitMQ 已经提供了一些内置的 Exchange 来实现。针对更复杂的路由功能,可以将多个 Exchange 绑定在一起,也通过插件机制实现自己的 Exchange。
- (3)消息集群(Clustering)多个RabbitMQ服务器可以组成一个集群,形成一个逻辑Broker。
- (4)高可用(Highly Available Queues)队列可以在集群中的机器上进行镜像,使得在部分节点出问题的情况下队列仍然可用。
- (5)多种协议(Multi-protocol) RabbitMQ 支持多种消息队列协议,比如 AMQP、STOMP、MQTT等等。
- (6) 多语言客户端(Many Clients) RabbitMQ 几乎支持所有常用语言,比如 Java、.NET、Ruby、PHP、C#、lavaScript 等等。
- (7)管理界面(Management UI) RabbitMQ 提供了一个易用的用户界面,使得用户可以监控和管理消息、集群中的节点。
- (8)插件机制(Plugin System)

RabbitMQ提供了许多插件,以实现从多方面扩展,当然也可以编写自己的插件。

工作模型



概念	解释
Broker	即RabbitMQ的实体服务器。提供一种传输服务,维护一条从生产者到消费者的传输线路,保证消息数据能按照指定的方式传输。
Exchange	消息交换机。指定消息按照什么规则路由到哪个队列Queue。
Queue	消息队列。消息的载体,每条消息都会被投送到一个或多个队列中。
Binding	绑定。作用就是将Exchange和Queue按照某种路由规则绑定起来。
Routing Key	路由关键字。Exchange根据Routing Key进行消息投递。定义绑定时指定的关键字称为 Binding Key。
Vhost	虚拟主机。一个Broker可以有多个虚拟主机,用作不同用户的权限分离。一个虚拟主机持有一组Exchange、Queue和Binding。
Producer	消息生产者。主要将消息投递到对应的Exchange上面。一般是独立的程序。
Consumer	消息消费者。消息的接收者,一般是独立的程序。
Connection	Producer 和 Consumer 与Broker之间的TCP长连接。
Channel	消息通道,也称信道。在客户端的每个连接里可以建立多个Channel,每个Channel代表一个会话任务。在RabbitMQ Java Client API中,channel上定义了大量的编程接口。

三种主要的交换机

Direct Exchange 直连交换机


定义:直连类型的交换机与一个队列绑定时,需要指定一个明确的binding key。

路由规则:发送消息到直连类型的交换机时,只有routing key跟binding key完全匹配时,绑定的队列才能收到消息。

例如:

// 只有队列1能收到消息

channel.basicPublish("MY_DIRECT_EXCHANGE", "key1", null, msg.getBytes());



Topic Exchange 主题交换机


定义:主题类型的交换机与一个队列绑定时,可以指定按模式匹配的routing key。

通配符有两个,*代表匹配一个单词。#代表匹配零个或者多个单词。单词与单词之间用.隔开。

路由规则:发送消息到主题类型的交换机时, routing key符合binding key的模式时, 绑定的队列才能收到消息。

例如:

```
// 只有队列1能收到消息
channel.basicPublish("MY_TOPIC_EXCHANGE", "sh.abc", null, msg.getBytes());
// 队列2和队列3能收到消息
channel.basicPublish("MY_TOPIC_EXCHANGE", "bj.book", null, msg.getBytes());
// 只有队列4能收到消息
channel.basicPublish("MY_TOPIC_EXCHANGE", "abc.def.food", null, msg.getBytes());
```




Fanout Exchange 广播交换机

定义:广播类型的交换机与一个队列绑定时,不需要指定binding key。

路由规则: 当消息发送到广播类型的交换机时,不需要指定routing key,所有与之绑定的队列都能收到消息。

例如:



Java API 编程

创建Maven工程, pom.xml引入依赖

```
<dependency>
     <groupId>com.rabbitmq</groupId>
          <artifactId>amqp-client</artifactId>
          <version>4.1.0</version>
</dependency>
```

生产者

```
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;
public class MyProducer {
    private final static String QUEUE_NAME = "ORIGIN_QUEUE";
    public static void main(String[] args) throws Exception {
       ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
       // 连接IP
       factory.setHost("127.0.0.1");
       // 连接端口
       factory.setPort(5672);
       // 虚拟机
       factory.setVirtualHost("/");
       // 用户
       factory.setUsername("guest");
       factory.setPassword("guest");
       // 建立连接
       Connection conn = factory.newConnection();
       // 创建消息通道
       Channel channel = conn.createChannel();
       String msg = "Hello world, Rabbit MQ";
       // 声明队列
       // String queue, boolean durable, boolean exclusive, boolean autoDelete,
Map<String, Object> arguments
       channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
       // 发送消息(发送到默认交换机AMQP Default, Direct)
       // 如果有一个队列名称跟Routing Key相等,那么消息会路由到这个队列
       // String exchange, String routingKey, BasicProperties props, byte[] body
       channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, null, msg.getBytes());
       channel.close();
       conn.close();
   }
}
```

消费者

```
import com.rabbitmq.client.*;
import java.io.IOException;
public class MyConsumer {
    private final static String QUEUE_NAME = "ORIGIN_QUEUE";
    public static void main(String[] args) throws Exception {
       ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
       // 连接IP
       factory.setHost("127.0.0.1");
       // 默认监听端口
       factory.setPort(5672);
       // 虚拟机
       factory.setVirtualHost("/");
       // 设置访问的用户
       factory.setUsername("guest");
       factory.setPassword("guest");
       // 建立连接
       Connection conn = factory.newConnection();
       // 创建消息通道
       Channel channel = conn.createChannel();
       // 声明队列
       // String queue, boolean durable, boolean exclusive, boolean autoDelete,
Map<String, Object> arguments
       channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
       System.out.println(" Waiting for message....");
       // 创建消费者
       Consumer consumer = new DefaultConsumer(channel) {
            @override
            public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope,
AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException {
                String msg = new String(body, "UTF-8");
               System.out.println("Received message : '" + msg + "'");
           }
       };
       // 开始获取消息
       // String queue, boolean autoAck, Consumer callback
       channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, consumer);
   }
}
```

参数说明

String type:交换机的类型, direct, topic, fanout中的一种。

boolean durable:是否持久化,代表交换机在服务器重启后是否还存在。

声明队列的参数

boolean durable:是否持久化,代表队列在服务器重启后是否还存在。

boolean exclusive:是否排他性队列。排他性队列只能在声明它的Connection中使用,连接断开时自动删除。

boolean autoDelete:是否自动删除。如果为true,至少有一个消费者连接到这个队列,之后所有与这个队列连接的消费者都断开时,队列会自动删除。

Map<String, Object> arguments: 队列的其他属性,例如x-message-ttl、x-expires、x-max-length、x-max-length-bytes、x-dead-letter-exchange、x-dead-letter-routing-key、x-max-priority。

消息属性BasicProperties

消息的全部属性有14个,以下列举了一些主要的参数:

参数	释义
Map <string,object> headers</string,object>	消息的其他自定义参数
Integer deliveryMode	2持久化,其他:瞬态
Integer priority	消息的优先级
String correlationId	关联ID,方便RPC相应与请求关联
String replyTo	回调队列
String expiration	TTL , 消息过期时间 , 单位毫秒

进阶知识

1、TTL (Time To Live)

a、消息的过期时间

有两种设置方式:

通过队列属性设置消息过期时间:

```
Map<String, Object> argss = new HashMap<String, Object>();
argss.put("x-message-ttl",6000);

channel.queueDeclare("TEST_TTL_QUEUE", false, false, false, argss);
```

设置单条消息的过期时间:

b、队列的过期时间

```
Map<String, Object> argss = new HashMap<String, Object>();
argss.put("x-message-ttl",6000);
channel.queueDeclare("TEST_TTL_QUEUE", false, false, false, argss);
```

队列的过期时间决定了在没有任何消费者以后,队列可以存活多久。


参考:

com.gupaoedu.ttl

2、死信队列

有三种情况消息会进入DLX (Dead Letter Exchange) 死信交换机。

- 1、(NACK | | Reject) && requeue == false
- 2、消息过期
- 3、队列达到最大长度(先入队的消息会被发送到DLX)



可以设置一个死信队列(Dead Letter Queue)与DLX绑定,即可以存储Dead Letter,消费者可以监听这个队列取走消息。

```
Map<String,Object> arguments = new HashMap<String,Object>();
arguments.put("x-dead-letter-exchange","DLX_EXCHANGE");
// 指定了这个队列的死信交换机
channel.queueDeclare("TEST_DLX_QUEUE", false, false, false, arguments);

// 声明死信交换机
channel.exchangeDeclare("DLX_EXCHANGE","topic", false, false, false, null);
// 声明死信队列
channel.queueDeclare("DLX_QUEUE", false, false, false, null);
// 绑定
channel.queueBind("DLX_QUEUE","DLX_EXCHANGE","#");
```

参考:

com.gupaoedu.dlx

3、优先级队列

设置一个队列的最大优先级:

```
Map<String, Object> argss = new HashMap<String, Object>();
argss.put("x-max-priority",10); // 队列最大优先级
channel.queueDeclare("ORIGIN_QUEUE", false, false, argss);
```

发送消息时指定消息当前的优先级:

优先级高的消息可以优先被消费,但是:只有消息堆积(消息的发送速度大于消费者的消费速度)的情况下优先级才有意义。

参考:

com.gupaoedu.message

4、延迟队列

RabbitMQ本身不支持延迟队列。可以使用TTL结合DLX的方式来实现消息的延迟投递,即把DLX跟某个队列绑定,到了指定时间,消息过期后,就会从DLX路由到这个队列,消费者可以从这个队列取走消息。

另一种方式是使用rabbitmq-delayed-message-exchange插件。

当然,将需要发送的信息保存在数据库,使用任务调度系统扫描然后发送也是可以实现的。


参考:

com.gupaoedu.dlx

5. RPC

RabbitMQ实现RPC的原理:服务端处理消息后,把响应消息发送到一个响应队列,客户端再从响应队列取到结果。

其中的问题:Client收到消息后,怎么知道应答消息是回复哪一条消息的?所以必须有一个唯一ID来关联,就是correlationId。



参考:

com.gupaoedu.rpc

6、服务端流控(Flow Control)

RabbitMQ 会在启动时检测机器的物理内存数值。默认当 MQ 占用 40% 以上内存时,MQ 会主动抛出一个内存警告并阻塞所有连接(Connections)。可以通过修改 rabbitmq.config 文件来调整内存阈值,默认值是 0.4,如下所示: [{rabbit, [{vm_memory_high_watermark, 0.4}]}].

默认情况,如果剩余磁盘空间在1GB以下,RabbitMQ主动阻塞所有的生产者。这个阈值也是可调的。

注意队列长度只在消息堆积的情况下有意义,而且会删除先入队的消息,不能实现服务端限流。

7、消费端限流

在AutoACK为false的情况下,如果一定数目的消息(通过基于consumer或者channel设置Qos的值)未被确认前,不进行消费新的消息。

channel.basicQos(2); // 如果超过2条消息没有发送ACK,当前消费者不再接受队列消息channel.basicConsume(QUEUE_NAME, false, consumer);

参考: com.gupaoedu.limit

UI管理界面的使用

管理插件提供了更简单的管理方式。

启用管理插件

Windows启用管理插件

cd C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.6.6\sbin
rabbitmq_plugins.bat enable rabbitmq_management

Linux启用管理插件

cd /usr/lib/rabbitmq/bin
./rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

管理界面访问端口

默认端口是15672,默认用户guest,密码guest。guest用户默认只能在本机访问。

Linux 创建RabbitMQ用户

例如创建用户admin,密码admin,授权访问所有的Vhost


```
firewall-cmd --permanent --add-port=15672/tcp
firewall-cmd --reload
rabbitmqctl add_user admin admin
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
```

Spring配置方式集成RabbitMQ

参考gitlab工程

步骤:

- 1、创建Maven工程, pom.xml引入依赖
- 2、src/main/resouces目录, 创建rabbitMQ.xml



- 3、配置applicationContext.xml
- 4、src/main/resouces目录, log4j.properties
- 5、编写生产者
- 6、编写4个消费者

7、编写单元测试类

Spring Boot集成RabbitMQ

参考gitlab工程