

Tema 2. Gestión de procesos (7)-2

Informatika Ingeniaritzako Gradua Grado en Ingeniería en Informática Informatika Fakultatea



NAZIOARTEKO BIKAINTASUN CAMPUSA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



Declaración de una variable de condición

```
pthread_cond_t cond;
```

- cond: Puntero a una estructura de tipo pthread_cond_t.
- · Una variable de condición debe estar asociada con un **mutex** para evitar condiciones de carrera.

Crear una variable de condición

- cond: Puntero a un objeto variable de condición.
- **attr**: Puntero a los atributos de la variable de condición. Si es NULL, se utilizan los atributos predeterminados.
- Devuelve 0 en caso de éxito.

Esperar a una variable de condición

```
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond,
    pthread_mutex_t *mutex);
```

- De manera atómica, desbloquea el mutex (similar a pthread_unlock_mutex) y espera a que se señale a la variable de condición cond.
- El hilo se bloquea y no consume tiempo de CPU hasta que se señale cond.
- · El **mutex** debe estar bloqueado por el hilo llamante en el momento de la llamada.
- · Antes de volver al hilo llamante, pthread_cond_wait vuelve a adquirir el mutex (similar a pthread_lock_mutex).
- cond: Puntero a un objeto variable de condición.
- · mutex: Puntero a un objeto mutex.

Señalar a una variable de condición


```
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
```

- · Reinicia uno de los hilos que están esperando en la variable de condición **cond**.
 - · Si no hay hilos esperando en **cond**, no sucede nada.
 - Si hay varios hilos esperando en cond, se reinicia uno cualquiera sin especificar cuál.
- cond: Puntero a un objeto variable de condición.

Señalización general


```
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
```

- Reinicia todos los hilos bloqueados que están esperando en la variable de condición cond.
 - · Si no hay hilos esperando en **cond**, no sucede nada.
- cond: Puntero a un objeto variable de condición.






cond



```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```


```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```



```
init(mtx);
init(cond);
init(cnd_br);


done = 0;

timers_num = MAX_TIMERS;
```




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
    mutex_lock(&mtx);
    while(done < timers_num)
        cond_wait(&cond, &mtx);
    ...
    done = 0;
    cond_broadcast(&cnd_br);
    mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
   ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
    mutex_lock(&mtx);
    while(done < timers_num)
        cond_wait(&cond, &mtx);
    ...
    done = 0;
    cond_broadcast(&cnd_br);
    mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
   ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
   ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
   ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
   done++;
   ...
   cond_signal(&cond);
   cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
   mutex_lock(&mtx);
   while(done < timers_num)
      cond_wait(&cond, &mtx);
   ...
   done = 0;
   cond_broadcast(&cnd_br);
   mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```






cond




```
while(1){
   mutex_lock(&mtx);
   while(done < timers_num)
      cond_wait(&cond, &mtx);
   ...
   done = 0;
   cond_broadcast(&cnd_br);
   mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```





cond



```
while(1){
  mutex_lock(&mtx);
  while(done < timers_num)
     cond_wait(&cond, &mtx);
  ...
  done = 0;
  cond_broadcast(&cnd_br);
  mutex_unlock(&mtx);
}</pre>
```

```
mutex_lock(&mtx);
while(1){
  done++;
  ...
  cond_signal(&cond);
  cond_wait(&cnd_br, &mtx);
}
```

