
TUGAS 1 JARKOMLAN: Static Routing

Realisasikan Static Routing di lingkungan Mininet dengan topologi sebagai berikut



Disini Saya menggunakan Environment berupa Virtualbox Ubuntu 22.0.4 yang sudah melakukan instalasi mininet dan mengambil repository net101.

Disini file router R3 dibuat dengan melakukan copy directory pada file Router 2 yang kemudian dilakukan edit pada file seperti frr.conf dan vtysh.conf .

Kode Program yang dimodifikasi Untuk program Python yang akan dijalankan

```
info( '*** Add Routers\n')
r1 = net.addHost('r1', cls=LinuxRouter, ip=None, privateDirs=privateDirs)
r2 = net.addHost('r2', cls=LinuxRouter, ip=None, privateDirs=privateDirs)
r3 = net.addHost('r3', cls=LinuxRouter, ip=None, privateDirs=privateDirs)
info( '*** Add hosts\n')
h1 = net.addHost('h1', cls=Node, ip='192.168.1.2/24', defaultRoute='via 192.168.1.1')
h2 = net.addHost('h2', cls=Node, ip='192.168.2.2/24', defaultRoute='via 192.168.2.1')

info( '*** Add links\n')
net.addLink(h1, r1)
net.addLink(h2, r2)
net.addLink(r1, r3)
net.addLink(r3, r2)

info( '*** Add links\n')
GILBERT JONATHAN SIMARMATA
```

Dilakukan penambahan router baru dengan memodifikasi pada kode python3 . Ditambahkan r3 dengan net.addHost dan dtambahkan link dari r1 menuju r3 dan r3 menuju r2

Selanjutnya dilakukan konfigurasi untuk masing masing router dengan menggunakan perintagh "./connect.sh <router name> vtysh " dan memasukkan perintah konfigurasi .

Berikut adalah Konfigurasi untuk masing masing router:

Untuk Router R3

```
frr.conf

frr version 8.5.4
frr defaults traditional
hostname r3
service integrated-vtysh-config
!
interface r3-eth0
  ip address 10.10.2.2/30
exit
!
interface r3-eth1
  ip address 10.10.3.2/30
exit
!
ip route 192.168.1.0/24 10.10.2.1
ip route 192.168.2.0/24 10.10.3.1
!
```

```
r3# sh run
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname r3
service integrated-vtysh-config
ip route 192.168.1.0/24 10.10.2.1
                                        215150200111030
ip route 192.168.2.0/24 10.10.3.1
                                       GILBERT JONATHAN SIMARMATA
interface r3-eth0
ip address 10.10.2.2/30
exit
interface r3-eth1
ip address 10.10.3.2/30
exit
end
г3#
```

Untuk Router R1

frr.conf

```
frr version 8.5.4
frr defaults traditional
hostname r1
service integrated-vtysh-config
interface r1-eth0
ip address 192.168.1.1/24
exit
interface r1-eth1
 ip address 10.10.1.1/30
exit
interface r1-eth2
ip address 10.10.2.1/30
exit
ip route 192.168.2.0/24 10.10.1.2
ip route 192.168.2.0/24 10.10.2.2 10
ip route 10.10.3.0/30 10.10.2.2 10
!
```

```
r1# sh run
Building configuration...
Current configuration:
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname r1
service integrated-vtysh-config
ip route 192.168.2.0/24 10.10.1.2
ip route 192.168.2.0/24 10.10.2.2 10
ip route 10.10.3.0/30 10.10.2.2 10
interface r1-eth0
ip address 192.168.1.1/24
exit
                              215150200111030
interface r1-eth1
                              GILBERT JONATHAN SIMARMATA
ip address 10.10.1.1/30
exit
interface r1-eth2
ip address 10.10.2.1/30
exit
end
г1#
```

Untuk Router R2

```
frr.conf
frr version 8.5.4
frr defaults traditional
hostname r2
service integrated-vtysh-config
interface r2-eth0
 ip address 192.168.2.1/24
exit
interface r2-eth1
 ip address 10.10.1.2/30
exit
interface r2-eth2
ip address 10.10.3.1/30
exit
ip route 192.168.1.0/24 10.10.1.1
ip route 192.168.1.0/24 10.10.3.2 10
ip route 10.10.2.0/30 10.10.3.2 10
!
```

```
r2# sh run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname r2
service integrated-vtysh-config
!
ip route 192.168.1.0/24 10.10.1.1
ip route 192.168.1.0/24 10.10.3.2 10
ip route 192.168.1.0/24 10.10.3.2 10
!
interface r2-eth0
ip address 192.168.2.1/24
exit
!
interface r2-eth1
ip address 10.10.1.2/30
exit
!
interface r2-eth2
ip address 10.10.3.1/30
exit
!
```

Kemudian dijalankan pada console dengan menggunakan perintah "Sudo pyhton3 static routing 2rtr.py"

Setelah itu kita dapat memastikan konfigurasinya dengan memasuki router dengan masuk kedalam privilege exec mode kemudian menggunakan perintah

"Show running-config"

Ini bertujuan untuk menampilkan dan memastikan setiap konfigurasi .

Jika tidak sesuai maka dapat melakukan konfigurasi manual dengan perintah "./connect.sh <router name> vtysh"

Setelah masuk kedalam privilege exec mode , kita dapat menuliskan perintah konfigurasi

Jika sudah memastikan konfigurasi , kemudian kita dapat menjalankan perintah ping di mininet untuk melihat hasil dari konfigurasi .

Ping R1 > R3

```
mininet> r1 ping r3
PING 10.10.2.2 (10.10.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
^C
--- 10.10.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.031/0.034/0.001 ms
```

Ping R2 > R3

```
mininet> r2 ping r3

PING 10.10.2.2 (10.10.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 10.10.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.031 ms
^C
--- 10.10.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4087ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.034/0.046/0.006 ms
```

Ping R3 > R1

```
mininet> r3 ping r1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.033 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.029 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 5499ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.037/0.052/0.008 ms
```

h1 traceroute h2, Kondisi Sebelum diputus, sesudah diputus, dan setelah disambung kembali



Jelaskan apa yang terjadi ketika jalur R1 - R2 saat belum diputus dan setelah diputus

R1-R2 pada saat sebelum diputus akan langsung terhubung dimana jaringan akan berlangsung dari h1 menuju h2 melalui R1 dan R2 dengan network 10.10.1.0/30 .dan tidak akan melalui 10.10.2.0 dan 10.10.3.0 (melalui router 3) karena diberikan administrative value sebesar 10 dan kemudian setelah diputus , dengan static routing dan administrative value , router akan menggunakan route lain (failover / backup) yaitu menuju Router R3 dengan menggunakan network 10.10.2.0 dan 10.10.3.0 . yang kemudian ketika jalur ataupun link up lagi , maka akan kembali melalui jalur awal yaitu H1>R1>R2>H2