# Gestion des appels, de la mobilité et Numérotation liée à la mobilité

Équipe Pédagogique Réseau Informatique @ UVCI 2018



# Table des matières


I - (	Objectifs	4
II -	Introduction	5
III -	· Identifiants dans les réseaux mobiles	6
	1. IMSI	. 6
	1.1. Champs de l'IMSI 1.2. Structure de l'IMSI	
	2. TMSI	. 6
	3. MSISDN	. 7
	3.1. Champs et structure du MSISDN	
	4. MSRN	. 7
	5. IMEI	. 7
	6. LAI	. 8
	7. Exercice	. 9
IV -	Gestion des appels	10
	1. Le mobile	10
	2. Le réseau	10
	3. Itinérance	10
	4. Mise en service de la station mobile	11
	5. Déroulement d'une mise à jour de localisation	11
	6. Voie balise (beacon channel)	11
	7. Exercice	12
<b>V</b> -	Handover	13
	1. Définition	13
	2. Contrôle d'un Handover	14
	3. Principales fonctions utilisées par le handover	14

4. Roaming	
5. Exercice	
VI - Solutions des exercices	16
VII - Abréviations	19

# Object ifs

- Expliquer comment est géré la gestion des appels dans les réseaux de mobiles
- Expliquer comment est géré la mobilité dans la mise en œuvre des réseaux de mobiles


# Introduction



L'introduction de la mobilité dans les réseaux est la nécessité de la définition de nouvelles fonctions par rapport au réseau fixe classique. Le système doit connaître à tout moment la localisation d'un abonné de façon plus ou moins précise. Le numéro d'un terminal mobile devient du point de vue réseau, une adresse logique constante à laquelle il faut faire correspondre une adresse physique qui elle ne varie pas au gré des déplacements du terminal mobile.

Le réseau GSM utilise des adressages liés à l'abonné.

# Identifiants dans les réseaux mobiles



#### **Objectifs**

Expliquer le rôle de chaque paramètre de la carte SIM

#### 1. IMSI

Chaque abonné dispose d'une identité internationale IMSI, unique pour tous les réseaux GSM et qui ne varie pas dans le temps (sauf en cas de renouvellement ou de perte de la carte SIM par l'abonné). On le transporte aussi rarement que possible sur l'interface radio pour des questions de sécurité et de confidentialité. Il sert au réseau pour la recherche d'un abonné dans le cas où le TMSI n'est pas disponible.


#### 1.1. Champs de l'IMSI

Il est codé au plus sur 15 digits et comprend trois (3) parties :

- Mobile Country Code (MCC) : indicatif du pays domicile de l'abonné mobile Exemple : 208 pour la France et 612 pour la Côte d'ivoire.
- Mobile Network Code (MNC): indicatif du PLMN nominal de l'abonné mobile Exemple: 02 pour MOOV, 03 pour ORANGE, 05 pour MTN
- Mobile Suscriber Identification Number (MSIN) : numéro de l'abonné mobile à l'intérieur du réseau GSM.

#### 1.2. Structure de l'IMSI

La composition de l'IMSI est représentée comme suit :



Les deux champs MCC et MNC permettent de déterminer de façon unique dans le monde, le PLMN de l'abonné. Les deux premiers chiffres du champ MSIN donnent l'indicatif du HLR de l'abonné au sein de son PLMN. Les MSC / VLR sont donc capables de partir d'un IMSI quelconque, d'adresser le HLR de l'abonné. L'abonné ne connaît pas son IMSI car il est secret.

#### 2. TMSI

A l'intérieur d'une zone gérée par un VLR, un abonné dispose d'une identité temporaire TMSI attribuée au mobile de façon locale. Il n'est connu que sur la partie  $MS-MSC\ /\ VLR$  et le HLR n'en a pas connaissance. Il est utilisé pour identifier le mobile lors d'une communication.

Plusieurs MS dépendant de VLR différents peuvent avoir le même TMSI. A chaque changement de VLR, on lui associe un nouveau TMSI. Son utilisation est optionnelle, on peut utiliser l'IMSI. On l'utilise pour des raisons de sécurité dans le réseau GSM.

#### 3. MSISDN


Aussi appelé identité de l'abonné GSM, c'est le numéro qu'une personne désirant joindre un abonné mobile compose. Seul le HLR contient une table de correspondance entre l'IMSI et le MSISDN.

#### 3.1. Champs et structure du MSISDN

Il comprend les champs suivants :

- Country Code (CC ou code pays) qui est l'indicatif du pays dans lequel l'abonné a souscrit. Exemple : 225 pour la Côte d'ivoire, 221 pour le Sénégal et 33 pour la France
- National Destination Code (NDC) qui détermine le PLMN particulier dans le pays Exemple : 07 ; 08 ; 09 ; 47 ; 48 ; 49 : 58 ; 59 ; 77
- • Suscriber Number (SN) qui est l'indicatif de l'abonné Exemple : 76-59-80

Sa structure est représentée comme suit :



#### 3.2. National Mobile Number ( NDC + SN )

Comme tout abonné téléphonique, l'abonné GSM possède un numéro mobile qui lui est attribué lors de l'abonnement. Il a la structure suivante : ID AB PQMCDU.

- *ID* : indicatif du pays
- AB: indicatif attribué à chaque opérateur
- PQMCDU: est le numéro du mobile dans chaque indicatif de l'opérateur. Avec:
  - PQ le numéro du HLR logique dans le réseau GSM et
  - MCDU est le numéro de l'abonné dans le HLR.

#### 4. MSRN

Il a pour fonction de permettre le routage des appels entrant du GMSC vers le MSC du mobile (MS).

Il est attribué par le VLR courant du mobile de façon temporaire et uniquement lors d'une communication à destination de la station mobile. Il a la même structure que le MSISDN soit :

- Un champ CC
- Un champ NDC
- Un champ SN ( N° de l'abonné )

Comme le MSISDN, le MSRN a également la forme  $AB\ PQMCDU$ . Il correspond à un numéro du MSC dans lequel se trouve l'abonné. Cet adressage est intégré au réseau national et il est compréhensible par le réseau fixe.

#### 5. IMEI

Tout terminal est référencé de manière unique par l'*IMEI* qui est codé sur au plus 15 digits.

- $\bullet$  Type Approval Code (TAC) : champ codé sur 6 digits fournis au constructeur lorsque le matériel a passé l'agrément
- Final Assembly Code (FAC): champ codé sur 2 digits qui identifie l'usine de fabrication
- Serial Number (SRM) : numéro codé sur 6 digits librement affecté par le constructeur
- Spare (SP) : digit de réserve

La composition de l'*IMEI* est représentée comme suit :



#### 6. LAI

Le réseau GSM connaît la zone de localisation du mobile (MS) et non la cellule où il se trouve.

Une zone de localisation ( $LA:Location\ Area$ ) regroupe un certain nombre de cellules qui peuvent être rattachées à plusieurs BSC dépendantes d'un seul MSC. Elle est identifiée de façon unique par un numéro d'identification appelé  $LAI\ (Location\ Area\ Identity)$  qui comprend trois (3) parties :

- Le NCC
- Le MNC
- Le LAC (Location Area Code) qui est l'identité de la zone de localisation.

#### 🗑 Complément : Notion de cellule

Le territoire est divisé en "cellules", desservies chacune par une BTS. L'ensemble de ces cellules forme un seul réseau (sans que cette division soit perceptible ni à un usager du réseau fixe, ni à un usager mobile). Les mêmes canaux de fréquence sont réutilisés dans plusieurs cellules selon la capacité du système à résister aux interférences.




Figure 1 : Dimensionnement des cellules en fonction des zones à couvrir

- En zone rurale (faible densité d'utilisateurs), les BTS sont déployées pour assurer si possible une couverture en tout point du territoire. Un terminal est donc sous la portée d'une BTS et peut l'atteindre.
- En zone urbaine (forte densité d'utilisateurs), les BTS sont déployées pour écouler le trafic. Ainsi la densité des BTS est imposée par la charge à écouler.


1 1 1

### 7. Exercice

[Solution n°1 p 16]

Exercice		
Pour le mobile, le numéro IMSI sert à		
reconnaître la position partielle de communicateur		
s'identifier sur le plan international		
sélectionner toutes les BTS disponibles et donner des renseignements		
☐ le rechercher en cas d'indisponibilité du TMSI		
Exercice		
La zone de localisation permet		
au mobile de se déplacer sans se signaler au réseau		
au mobile d'enregistrer sa position dans une cellule précise		
$\hfill \square$ au mobile de trouver les BSC inaccessibles sur le réseau		
de regrouper un ensemble de cellules en lui donnant un numéro		
Exercice		
Le réseau GSM		
connaît le numéro de toutes les cellules		
☐ identifie le mobile par sa zone de localisation		
retrouve la communication par le commutateur MSC		
<del>_</del>		
☐ ne reconnaît pas les cellules du réseau		
□ ne reconnaît pas les cellules du réseau  Exercice		
Exercice		
Exercice  Un équipement égaré sur le réseau GSM peut être retrouvé à l'aide de		
Exercice  Un équipement égaré sur le réseau GSM peut être retrouvé à l'aide de  son code IMEI		

# Gestion des appels



#### **Objectifs**

Expliquer comment est géré la gestion des appels dans les réseaux de mobiles

L'introduction de la mobilité dans les réseaux de mobiles nécessite la définition de nouvelles fonctions. Le système doit connaître à tout instant la localisation et l'état d'un mobile de façon plus ou moins précise.

Afin de mieux comprendre comment les différentes entités de l'infrastructure du réseau GSM interagissent pour réaliser les différentes fonctions de communication, nous allons suivre trois principaux exemples de la procédure d'établissement d'une communication dans le cas de la téléphonie GSM:

- Les appels aboutissants à un mobile ;
- Les appels d'origine mobile ;
- Les appels entre deux mobiles appartenant au même réseau.

#### 1. Le mobile

A la mise en œuvre d'un appel, le mobile cherche un canal BCCH par le scanning c'est-à-dire par une recherche. Il repère la cellule ayant la puissance reçue la plus élevée, lit les informations relatives à la fréquence et aux canaux logiques. Il envoie alors un message d'acquittement sur le canal RACH.

#### 2. Le réseau

Le réseau répond sur le canal AGCH et alloue un canal dédié SDCCH pour les échanges de protocoles ainsi qu'un canal associé SACCH pour le contrôle de puissance et l'avance de temps. Les échanges se produisent sur ce canal dédié jusqu'au retour en mode veille sur le canal BCCH.

#### 3. Itinérance

L'itinérance est le fait d'appeler et de pouvoir être appelé en tout point couvert par le réseau. De ce fait, la position d'un abonné est connue.

Le réseau de mobiles reconnaît à la station mobile trois (3) états :




Figure 2 : Différents états d'une station mobile

- Veille (Idle) : la station mobile est alimentée et attachée au réseau (IMSI attached) mais sans communication. La station mobile mesure les puissances des cellules et procède si nécessaire à un changement de zone de localisation.
- Prêt (Dedicated or ready) : la station mobile est en communication, elle a au moins deux canaux dédiés dont le canal logique SACCH.
- Repos (IMSI Detached) : la station mobile n'est pas alimentée ou est inaccessible. Elle est considérée comme détachée du réseau.

#### 4. Mise en service de la station mobile

Nous avons deux principes de base pour appeler :

- Émettre des appels sur toutes les cellules du système ( paging ).
- Connaître à tout moment la localisation du mobile grâce à une procédure de mise à jour de localisation (location updating procedure). Ceci est possible grâce à la voie balise (beacon channel)




Figure 3 : Processus de localisation d'un mobile dans différentes zones

Une zone de localisation est un ensemble de cellules à l'intérieur duquel un mobile peut se déplacer sans se signaler au réseau mais lorsque le mobile entre dans une nouvelle zone de localisation, il se signale au réseau.

### 5. Déroulement d'une mise à jour de localisation

Une mise à jour de localisation comprend plusieurs étapes :

- Écoute de la voie balise (beacon channel)
- Lecture de la zone de localisation
- Comparaison avec la précédente zone mémorisée si la zone est différente :
  - Envoie d'un message de mise à jour de localisation (mise à jour des VLR et HLR si nécessaire)
  - Retour sur la voie balise en attente de possible appel.

### 6. Voie balise (beacon channel)

Elle permet au mobile de se raccorder en permanence à la BTS la plus favorable. Le mobile mesure la puissance du signal reçu de la voie balise correspondant à une fréquence particulière de l'ensemble des fréquences allouées.

Lors d'une mise sous tension d'un terminal, pendant l'état de veille et pendant une communication, le mobile scrute les voies balises pour connaître la station avoisinante susceptible de l'accueillir en cas de handover.

La voie balise d'une station de base correspond aux deux (2) éléments suivants :


- une *fréquence balise* sur laquelle est émise en permanence un signal modulé de puissance constante qui permet au mobile de faire des mesures en puissance.
- un canal broadcast qui permet au mobile de s'accrocher au système local en acquérant tous les

### 7. Exercice

[Solution n°2 p 16]

Exercice
Sur le réseau, le mobile
☐ émet en permanence des signaux sur toutes les stations de base
communique avec la station de base la plus proche
☐ échange avec les BTS disponibles
se comporte en matcher pour établir les appels
Exercice
Sur le réseau, le mobile
communique en mode veille sur une voie dite de balise
reste toujours en communication avec le BSC lorsqu'il est en mode veille
se déconnecte quand il perd la communication
dispose de deux canaux lorsqu'il est prêt pour la communication
Exercice
La mise à jour de la localisation du mobile se fait
$\hfill \square$ en une seule étape qui est l'échange avec le VLR
en plusieurs étapes dont l'une correspond à l'écoute du canal balise
par comparaison des zones de localisations voisines
par appels des cellules correspondantes et d'enregistrement du numéro
Exercice
Un terminal en veille effectue les opérations suivantes (plusieurs réponses possibles) :
☐ Mesurer la puissance reçue sur la voie balise courante
☐ Mesurer la puissance reçue sur les voies balises des cellules voisines
$\hfill \square$ N'effectue aucune mesures (mode veille profonde) afin de préserver sa batterie
☐ Envoie périodiquement des messages sur le canal logique RACH afin de garder son association au réseau

## Handover



#### **Objectifs**

Expliquer comment est géré la mobilité dans la mise en œuvre des réseaux de mobiles

#### 1. Définition

Le mécanisme assurant la mobilité radio est appelé transfert automatique intercellulaire ou handover. Il se produit uniquement au cours d'une communication.

Du point de vue mobile, le handover consiste à transférer la communication du (des) lien(s) radio courant vers un (plusieurs) lien(s) radio différent(s). Cependant, du côté réseau, la procédure du handover peut avoir plusieurs niveaux.

Nous avons six (6) types de handover :

- Le handover  $intra\ cellulaire$  qui se produit lorsque le mobile est resté connecté à la même BTS tout en changeant de canal radio.
- Le handover *inter cellulaire* ou *intra BSC* qui se produit à l'intérieur d'une même *BSC*. Le mobile changera ici de station de base.
- Le handover *inter BSC* ou *intra MSC* qui a lieu à la fois lorsque le mobile change de cellule et de *BSC* tout en restant sur le même *MSC*.
- Le handover  $inter\ MSC$  ou  $intra\ r\'eseau$  où le mobile change de cellule, de BSC et de MSC, tout en restant au sein du même r\'eseau de l'opérateur.
- Le handover inter réseau

• Le handover subs'equent où le mobile passe successivement d'un MSC A vers un MSC B puis du MSC B vers un MSC C.




Figure 4: Quelques types du handover

#### 2. Contrôle d'un Handover

Un handover peut être réalisé tant par le mobile que par le réseau.

- Handover effectué par le mobile :
  - Il est rapide. Le mobile se rendant compte que la qualité du signal reçu est faible, décide de déclencher un handover vers une autre cellule, mais tout en ignorant l'état des ressources de la cellule nouvelle.
- Handover effectué par le réseau : Il s'effectue bien mais lentement.

#### 3. Principales fonctions utilisées par le handover

Le handover peut être considéré comme le processus le plus complexe. Dans un réseau cellulaire, le mécanisme de handover aura alors pour principale fonction :

- De permettre aux utilisateurs de se déplacer pendant un appel
- De permettre la poursuite de la communication en évitant la rupture du lien radio entre le mobile et le réseau de l'opérateur
- De permettre le maintien d'une qualité acceptable pour l'usager en d'interférences
- D'équilibrer la charge du trafic entre les cellules
- D'optimiser l'utilisation des ressources radio
- De minimiser la consommation d'énergies des mobiles et le niveau d'interférence global.

#### 4. Roaming

Le *roaming* est le fait qu'un abonné puisse communiquer à partir d'un réseau différent de son réseau d'origine (opérateur de services).

Cette manière de communiquer sur des installations autres que celles de son fournisseur de services est plus utilisées à l'échelle internationale. Il peut être à l'échelle nationale, mais cela est quasi inexistant du fait de la politique de la concurrence et des services.

### 5. Exercice

[Solution n°3 p 17]

Exercice		
Le Handover est l'opération de changement		
de cellule en cours de communication		
de cellule en mode veille		
de zone de localisation en mode veille		
$\hfill \square$ de fréquence périodique entre la voie montante et la voie descendante		
de la main qui tient le mobile en cours de communication		
Exercice		
Le handover intra cellulaire se produit		
lorsque le mobile change de canal radio		
pendant le changement de cellule en mode prêt		
pendant le changement de zone de localisation		
pendant le changement de fréquence dans la même cellule		
Exercice		
Quand le mobile change de station de base tout en restant dans la même zone de localisation,		
$\square$ on parle de handover intra MSC		
on parle de handover intercellulaire		
☐ c'est un handover intra BSC		
c'est un handover entre plus de trois station motrice		

1 1 1

# Solutions des exercices

> Solution n°1		
Exercice		
reconnaître la position partielle de communicateur		
✓ s'identifier sur le plan international		
sélectionner toutes les BTS disponibles et donner des renseignements		
☑ le rechercher en cas d'indisponibilité du TMSI		
Exercice		
✓ au mobile de se déplacer sans se signaler au réseau		
au mobile d'enregistrer sa position dans une cellule précise		
au mobile de trouver les BSC inaccessibles sur le réseau		
de regrouper un ensemble de cellules en lui donnant un numéro		
Exercice		
connaît le numéro de toutes les cellules		
✓ identifie le mobile par sa zone de localisation		
retrouve la communication par le commutateur MSC		
✓ ne reconnaît pas les cellules du réseau		
Exercice		
✓ son code IMEI		
son identifiant MSISDN		
son identifiant MSRN		
son identifiant TMSI		
> Solution n°2	F	
	Exercice p. 12	
Exercice		

indicate de la final de la fin

Solutions des exercices communique avec la station de base la plus proche ✓ échange avec les BTS disponibles se comporte en matcher pour établir les appels Exercice communique en mode veille sur une voie dite de balise reste toujours en communication avec le BSC lorsqu'il est en mode veille se déconnecte quand il perd la communication dispose de deux canaux lorsqu'il est prêt pour la communication Exercice en une seule étape qui est l'échange avec le VLR en plusieurs étapes dont l'une correspond à l'écoute du canal balise par comparaison des zones de localisations voisines par appels des cellules correspondantes et d'enregistrement du numéro Exercice Mesurer la puissance reçue sur la voie balise courante Mesurer la puissance reçue sur les voies balises des cellules voisines N'effectue aucune mesures (mode veille profonde) afin de préserver sa batterie Envoie périodiquement des messages sur le canal logique RACH afin de garder son association au réseau > Solution n°3 Exercice p. 15

Exercice		
de cellule en cours de communication		
de cellule en mode veille		
de zone de localisation en mode veille		
$\hfill \square$ de fréquence périodique entre la voie montante et la voie descendante		
de la main qui tient le mobile en cours de communication		
Exercice		
✓ lorsque le mobile change de canal radio		
pendant le changement de cellule en mode prêt		

pendant le changement de zone de localisation

v p	endant le changement de fréquence dans la même cellule
$\mathbf{E}\mathbf{x}\mathbf{e}$	ercice
O:	n parle de handover intra MSC
<b>√</b> 0:	n parle de handover intercellulaire
✓ c'	'est un handover intra BSC
c'	'est un handover entre plus de trois station motrice

## **Abréviations**



AGCH: Acces Grant CHannel

BCCH: Broadcast Control CHannel (Canal de contrôle de diffusion)

BSC: Base Station ControllerBTS: Base Transceiver Station

CC: Country Code

 $\mathbf{GMSC}:$  Gateway Mobile Switching Center

 $\mathbf{GSM}:$  Global System for Mobile communications

HLR: Home Location Register

IMEI : International Mobile Equipment IdentityIMSI : International Mobile Subscriber Identity

LAC: Location Area CodeLAI: Location Area IdentityMCC: Mobile Country CodeMNC: Mobile Network Code

MS: Mobile Subscriber

MSC: Mobile Switching Center

MSIN: Mobile Subscriber Identification Number

MSISDN: Mobile Station ISDN Number MSRN: Mobile Station Roaming Number

NDC: National Destination Code

**PLMN**: Public Land Mobile Network

RACH: Random Access CHannel (Canal d'accès aléatoire)

RTC: Réseau Téléphonique Commuté

**SACCH**: Slow Associated Control CHannel **SDCCH**: Stand Alone Dedicated CHannel

SIM: Subscriber Identity Module

SN: Subscriber Number

TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity

VLR: Visitor Location Register