RSA+AES secure transfer solution usage

简介

- 方案说明
 - 。 采用RSA+AES组合形式完成前后端交互的加解密过程
 - 。 同时进行nonce防重放攻击防御
 - 。 同时支持动态刷新RSA秘钥
- 优势
 - 。 采用Filter+Aop+Forward实现无侵入式接入
 - 。 对于程序员来说是透明的
 - 。 支持请求体 (body) /请求参数 (queryString) 的加密传输
 - 。 支持响应体 (body) 的加传输
 - 。 支持请求URL的加密传输
 - 。 实现请求过程的全参数加密
- 缺点
 - 。 可能某些特殊接口会发生错误
 - 。 可以使用白名单或者注解进行排除处理
 - 。 前端只提供了基于axios拦截器的过滤器实现
 - 。 因为这能够实现程序员无感化
 - 。 其他请求方式, 因为不支持拦截器或者无感化
- 总体流程
 - 。 客户端
 - 登录后获取RSA公钥
 - 。 服务端
 - 项目启动后生成RSA公钥私钥
 - 公钥发送给登录成果的客户端
 - 私钥自己保存
- 发送数据
 - 。 客户端
 - 随机生成一个AES秘钥
 - 使用客户端的RSA公钥对AES秘钥加密,放入请求头sswh
 - 使用AES秘钥对请求体进行加密 (也可以对其他部分加密,比如URL参数等)
 - 发送请求
 - 服务端
 - 随机生成一个AES秘钥
 - 使用服务端的RSA私钥对AES秘钥加密,放入响应头sswh
 - 使用AES秘钥对响应体进行加密
 - 如果发现客户端的RSA秘钥签名和服务端最新的RSA签名不一致
 - 则表示客户端的RSA秘钥应该更新,这时同时返回响应头skey存放最新的RSA公钥
 - 结束响应
- 接受数据
 - 。 客户端

- 检查响应头是否包含新的RSA公钥skey
- 如果存在,则保存新的公钥
- 从响应头中获取响应头sswh
- 将sswh内容使用客户端RSA公钥解密得到随机的AES秘钥
- 使用得到的AES秘钥解密响应体得到JSON串
- 对JSON串解析得到JSON对象
- 使用JSON对象即可
- 服务端
 - 从请求头中获取请求头sswh
 - 将sswh内容使用服务端RSA私钥解密得到随机的AES秘钥
 - 使用得到的AES秘钥解密请求体得到解密内容
 - 将解密内容重新包装为请求交给spring处理,自动完成请求参数注入
 - 接口中直接使用即可
 - 特别的, 如果这个接口的参数不再请求体中
 - 则使用@SecureParams注解作用在对应的参数上,AOP完成解密直接使用即可

注意

- 。 请求和响应中,不包含sswh则认为是不加密的
- 。 如果实际数据时加密的, 那将会失败, 无法使用数据
- 。 对于后端而言, 定义了@SecureParams的接口, 是一定需要加密的
- 。 如果没有sswh,那么将会认为是非法的请求
- 。 对于后端没有定义必须安全的接口
- 。 收到带有sswh的请求之后,会进行解密,也就是说,这种情况下时可选的

使用示例

- 服务端
- 直接是请求体中的,则只需要请求头中存在sswh即可
- 另外这里在方法上加了@SecureParams注解,其中in/out默认为true
- 则代表对返回值加密响应给前端,同时前端发送过来的也需要加密

```
    @SecureParams
    @PostMapping("safe")
    public Object safe(@RequestBody UserDto user){
    return user;
    }
```

- 这是另一种,加密参数在URL中的形式
- 因为这里的password在URL参数中,因此无法被正常的请求体解密处理
- 因此在参数上添加@SecureParams注解,其中in默认为true
- 则会自动进行解密
- 方法上也有该注解,上面已经说了,不再重复
 - 1. @SecureParams
 - @PostMapping("param")

```
    public Object param(@SecureParams String password){
    System.out.println("password:"+password);
    return password;
    }
```

如何获取与存储RSA公钥

- 服务端提供一个接口提供给客户端调用
- 接口返回内容从 SecureTransfer.getWebRsaPublicKey() 获取
- 可以如下定义:
- 也可以通过配置i2f.springboot.config.secure.api.enable=true直接启用内置的SecureController提供接口 secure/key

```
1. @RestController
2. @RequestMapping("secure")
3. public class SecureController {
 5.
       @Autowired
        private SecureTransfer secureTransfer;
 6.
 7.
 8.
       @RequestMapping("key")
       public Object rsa(){
10.
            String pubKey= secureTransfer.getWebRsaPublicKey();
            return pubKey;
11.
12.
        }
13. }
```

- 客户端收到之后进行保存
- 默认是存储在session中,如有其他需要,请修改secure-transfer.js

```
1. this.$axios({
2.    url: 'secure/rsa',
3.    method: 'GET'
4.    }).then(({data})=>{
5.    this.$secureTransfer.saveRsaPubKey(data);
6.    })
```

- 此获取RSA公钥的代码
- 如果是使用Vue等虚拟DOM主体时
- 建议在Vue等主体的初始化时进行调用
- 下面以Vue为例
 - 。 在Vue主体实例创建时调用获取RSA公钥
 - 。 如果后端配置了动态刷新RSA,则建议使用定时器进行定时刷新
 - 。 否则可能出现请求失败, 后端无法解密情况

1. App. vue

```
    import SecureTransfer from "@/secure/core/secure-transfer";

 3. export default {
     name: 'App',
     components: {
 5.
 6.
7.
     },
     created() {
8.
9.
      this.initRsaContent()
       let _this=this
10.
11.
        window.rsaTimer=setInterval(function(){
            _this.initRsaContent()
12.
13.
       },5*60*1000)
14.
      },
15.
     destroyed() {
        clearInterval(window.rsaTimer)
16.
17.
      },
18.
     methods:{
        initRsaContent(){
19.
20.
          this.$axios({
            url: 'secure/key',
            method: 'post'
22.
          }).then(({data})=>{
23.
            SecureTransfer.saveRsaPubKey(data)
24.
25.
          })
        },
26.
27.
      }
28. }
```

如何使用

服务端 (springboot环境)

安装

• maven添加依赖

5. </dependency>

- 引入本包secure
- 如果本包在项目的扫描路径下,则不需要配置
- 如果不再扫描路径下,则在启动类上添加注解 @EnableSecureConfig 注解,以自动引入此功能
- 剩下就是使用了,在上面的示例中已经演示了,如何使用

使用

• 查看上面的使用示例

客户端 (vue环境)

安装

- 引入本包secure
- 添加package.json依赖
- 当然你也可以单独npm install这些依赖,这里使用另一种方式
- 先添加前三个依赖到对应的dependencies节点中,直接复制进去即可
- 这里保留了vue的两个依赖,方便做参考

```
    "dependencies": {
    "axios": "0.21.0",
    "js-base64": "^3.6.1",
    "crypto-js": "^4.1.1",
    "vue": "^2.5.2",
    "vue-router": "^3.0.1"
    },
```

- 保存package.json之后,进入自己的项目路径
- 进行npm install,这就会自动把新加的依赖进行下载

```
1. npm install
```

- 【注意】,你可能知道jsencrypt有现成的npm依赖可以用
- 但是不要那么做, npm中的jsencrypt不能使用, 这是别人从jsencrypt分支出来的一个修复版本
- 所以,不要替换成npm依赖,否则将不会正常工作
- 下面是文件夹结构

```
1. - web-root
2. - src
3. - secure
4. - secure-vue-main.js
5. - secure-config.js
6. - secure-axios.js
7. - server.js
```

```
8.
             - ...
         - App. vue
 9.
          - main.js
10.
• 在main.js中引入本包

    import './secure/secure-vue-main'

• web端是基于过滤器实现的自动加解密
• 因此,需要对请求响应拦截器进行配置
• 以axios中使用请求响应拦截器为例
• 简单的封装,可以以此文件作为参考

    ./secure/secure-axios.js

• 如果你使用默认的axios
• 则在main.js中引入

    import './secure/secure-axios'

• 然后根据自己项目修改一下两个文件内容

    ./secure/server.js

 ./secure/secure-axios.js
• 下面介绍,自己封装的过程
• 在axios包装中,引入过滤器(当然还有必不可少的axios)
• 引入axios
 1. import axios from 'axios'
• 引入过滤器

    import SecureTransferFilter from "./secure/core/secure-transfer-filter";

• 添加一个请求实例
 1. const request = axios.create({
    // axios中请求配置有baseURL选项 , 表示请求URL公共部分
 3. baseURL: 'http://localhost:9090',
 4. // 超时
    timeout: 60000
 5.
 6. })
```

• 为这个实例,添加请求拦截器

```
1. // request拦截器
2. request.interceptors.request.use(config => {
     console.log('headers:',config.headers);
 4.
 5.
     // 核心过滤器
 6.
7.
     SecureTransferFilter.requestFilter(config)
8.
     console.log('reqUrl:',config.url);
9.
10.
     return config
11.
12. }, error => {
     console.log(error)
13.
14.
     Promise.reject(error)
15. })
```

• 添加响应拦截器

```
1. // 响应拦截器
2. request.interceptors.response.use(res => {
       console.log('res:',res);
 4.
       // 核心过滤器
 5.
       SecureTransferFilter.responseFilter(res);
7.
       // 未设置状态码则默认成功状态
8.
       let code = res.data.code ;
9.
       if(code==undefined || code==null){
10.
         code=200;
11.
12.
       }
       // 获取错误信息
13.
       const msg = res.data.msg
14.
       if (code !== 200) {
15.
         console.warn(msg);
16.
         return Promise.reject(new Error(msg))
17.
       } else {
18.
         return res
19.
       }
20.
     },
21.
     error => {
22.
23.
      console.log('err' , error)
       return Promise.reject(error)
24.
     }
25.
```

• 下面为了方便使用,将其绑定到Vue原型上

```
    import Vue from 'vue'
    Vue.prototype.$axios=request;
```

• 下面开始使用

使用

- 使用post请求
- 主要的就是添加一个secure的请求头
- 过滤器,将会检测这个请求头,如果包含这个请求头,将会进行自动的data加密
- 通过这个方法,进行给headers附加加密标记

```
1. // 使用场景,需要获取纯粹的secure请求标记头或者直接只有设置标记头时
2. // 可能是大多数情况下使用的
3. // 方法参数:是否开始URL参数加密,是否开启编码URL转发
4. // 返回值:一个headers对象
5. secureTransfer.getSecureHeader(openSecureParams,openSecureUrl)
6. // 使用场景,已经有了一些headers值,需要添加加密标记时
7. // 可能少部分场景使用
8. // 方法参数:已有的headers对象,是否开始URL参数加密,是否开启编码URL转发
9. // 返回值,入参的headers对象
10. secureTransfer.getSecureHeaderInto(headers,openSecureParams,openSecureUrl)
```

```
1. this.$axios({
       url: 'test/safe',
       method: 'POST',
       data:{
4.
        userId:'1001',
         userName: '张',
         tel: '13122223333',
7.
         password: 'pass'
 8.
       },
 9.
       headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(false,false)
10.
     }).then(({data})=>{
11.
      this.form.output=data;
12.
     })
13.
```

使用URL参数params

```
1. this.$axios({
```

```
2.
       url:'test/param',
        method:'POST',
 3.
        params:{
 4.
          password: this.form.input
 5.
        },
 6.
        headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(true,false)
7.
      }).then(({data})=>{
 8.
       this.form.output=data
9.
      })
10.
```

• 使用编码后的URL转发

```
1. this.$axios({
       url:'test/enc',
        method:'POST',
       params:{
 4.
          password: this.form.input
 5.
        },
 6.
 7.
       headers:this.$secureTransfer.getSecureHeader(false,true)
     }).then(({data})=>{
 8.
      this.form.output=data
 9.
     })
10.
```

• 全功能开启

```
1. this.$axios({
        url: 'test/all',
        method:'POST',
        params:{
4.
          password: this.form.input
 5.
 6.
        },
        headers:this.$secureTransfer.getSecureHeaderInto({
7.
                token: sessionStorage.getItem('token')
 8.
            },true,true)
 9.
     }).then(({data})=>{
10.
       this.form.output=data
11.
12.
     })
```

后端配置详解

```
    # secure 配置
    i2f:
    springboot:
    config:
```

```
5.
        secure:
          # 是否开启
6.
          enable: true
7.
         # rsa秘钥的存储路径,默认../
8.
         rsa-store-path: ../
9.
         #响应字符集,默认UTF-8
10.
         responseCharset: 'UTF-8'
11.
         # RSA秘钥长度, 默认1024
12.
         rsaKeySize: 1024
13.
         # 随机秘钥生成的随机数的最大值,默认8192
14.
         randomKeyBound: 8192
15.
         # 一次性消息的保持时间秒数,默认6*60
16.
         # 这段时间内重复出现的nonce将会被认为是重放请求被拦截
17.
         nonceTimeoutSeconds: 360
18.
         # 是否启动动态RSA更新秘钥,默认true
         enableDynamicRsaKey: true
20.
          # 每次更新秘钥的时长秒数,默认6*60
         dynamicRefreshDelaySeconds: 360
22.
          # 最多保留多少历史秘钥,默认5
          dynamicMaxHistoriesCount: 5
24.
          # 用于存储安全头的请求头名称,默认sswh
25.
         headerName: sswh
26.
         # 安全头格式的分隔符,默认;
27.
28.
         headerSeparator: ;
         # 动态刷新RSA秘钥的响应头,默认skey
29.
30.
          dynamicKeyHeaderName: skey
          # URL加密的后端forward路径
31.
          encUrlPath: /enc/
32.
          # 请求URL参数加密的加密参数名
33.
34.
         parameterName: sswp
          # 默认的安全控制策略,也就是当注解和白名单都未配置时的策略模式,默认关闭
35.
36.
          defaultControl:
           # 入站是否安全
37.
           in: true
38.
           # 出站是否安全
39.
40.
           out: true
         # 白名单配置列表项,符合ant-match模式
41.
         whiteList:
42.
           # 进出站都忽略的列表清单
43.
           bothPattens:
44.
             - /file/**
45.
             - /secure/key
46.
           # 进站忽略的列表清单
47.
           inPattens:
48.
             - /common/upload/**
49.
           # 出站忽略的列表清单
50.
```

```
51.
           outPattens:
             - /common/downLoad/**
52.
         # AOP功能
53.
         aop:
54.
           # 是否启用AOP功能,默认true
55.
           # 改功能包含抛出核心filter的异常,使得能够通过ExceptionHandler进行捕获异常
56.
           # 包含支持解密String类型的RequestParam请求参数
57.
           # 包含controller为String类型返回值时的特殊处理
58.
           # 因此不建议关闭此功能,关闭之后也需要自己进行覆盖实现
59.
           enable: true
60.
         # 内置的API接口
61.
         api:
62.
           # 是否开启默认的API响应RSA秘钥获取请求,默认true
63.
64.
           # 请求路径:/secure/key
           enable: true
65.
         # 内置的URL请求路径转发接口
66.
         enc-url-forward:
67.
           # 是否开启enc的url解密请求转发,默认true
68.
           # 请求路径: /enc/**
69.
70.
           enable: true
         # MVC替换converter为spring注册converter实现自定义
71.
         # 当出现如果自定义的converter不生效时,需要开启
72.
         # 当Long类型需要转换为string类型给前端时,必须开启
73.
74.
         mvc:
           # 是否开启自定义替换converter
75.
76.
           enable: true
         # 针对jackson的拓展自定义配置
77.
         jackson:
78.
           # 是否开启自定义配置
79.
80.
           enable: true
           # 是否开启Long类型转string类型给前端
81.
           enableLongToString: true
82.
           # 注意, LocalDateTime的格式化模式和spring.jackson.date-format配置一致
83.
           # 因此,不用特殊配置
84.
           # 定义LocalDate的格式化模式
85.
           localDateFormat: yyyy-MM-dd
86.
           # 定义LocalTime的格式化模式
87.
           localTimeFormat: HH:mm:ss
88.
```

前端配置详解

```
1. /**
2. * 主配置
3. */
4. import SecureConsts from "./consts/secure-consts";
```

```
5.
6. const SecureConfig={
7.
    // 随机秘钥生成的随机数的最大值,默认8192
    randomKeyBound: 8192,
8.
    // 用于存储安全头的请求头名称,默认sswh
9.
     headerName: SecureConsts.DEFAULT_SECURE_HEADER_NAME(),
10.
    // 动态刷新RSA秘钥的响应头 , 默认skey
11.
     dynamicKeyHeaderName:SecureConsts.SECURE_DYNAMIC_KEY_HEADER(),
12.
    // 安全头格式的分隔符,默认;
13.
    headerSeparator:SecureConsts.DEFAULT_HEADER_SEPARATOR(),
14.
    // 指定在使用编码URL转发时的转发路径
15.
     encUrlPath:SecureConsts.ENC_URL_PATH(),
16.
17.
    parameterName:SecureConsts.DEFAULT_SECURE_PARAMETER_NAME(),
18.
    // 是否开启详细日志
19.
20.
    // 在正式环境中,请禁用
    enableDebugLog: true,
21.
22.
    whileList:['/secure/key','/login'],
23.
24.
     encWhiteList:['/secure/key','/login']
25.
26. }
27.
28. export default SecureConfig
```