DRUM PATTERN GUIDE



IcefaceTDN Beat Machine

ドラムパターンの組み方・使い方完全ガイド

01

ドラムパネルの開き方

画面下部のDRUMボタンからアクセス

ドラムパネル — 基本構造

MODE
AUTO / SOURCE STEPS / 12-TONE の3モード

STEP LENGTH
レーンごとのステップ数 (4〜16)

K / S / H ボタン
Kick / Snare / HiHat を各ステップでON/OFF

PRESET
組み込みパターンを読み込む

RAND
ランダムパターン生成

SAVE / LOAD
作成したパターンを保存・呼び出し

CLEAR / RESET
パターンの初期化

02

3つのモード

AUTO / SOURCE STEPS / 12-TONE

3つのモード — 使い分け

AUTO

自動で Kick/Snare/HiHat を割り当て。
音域に応じてドラムが変化。
→ すぐ鳴らしたい時に。

パターン編集不可

SOURCE STEPS

現在のスケール/MIDIのノートを行（レーン）として使用。
→ メロディと連動したパターンに。

最も柔軟なモード

12-TONE

12音（クロマチック）を行として使用。
ミクロトーナルなパターン作成に。
→ Iceface系チューニングと相性◎

Iceface系に最適

03

パターンの組み方 — 基本

K/S/H の配置ルールを理解する

K / S / H — 3つの音の役割

K — KICK

低音の柱

- 1拍目・3拍目に置く（4つ打ち）
- 動きを出すなら2・4拍に追加
- 密に入れるとハウス感

S — SNARE

裏拍の引き締め役

- 2拍目・4拍目が基本（バックビート）
- 1拍目にスネアで変化をつける
- 連打でフィルイン

H — HIHAT

細かいリズムの刻み

- 8分・16分で均等に刻む
- オフビートに入れるとシャッフル感
- 密度で曲の疾走感が変わる

16ステップ グリッドの読み方

拍1　拍2　拍3　拍4

⏪ 1小節 ＝ 16ステップ（4拍 × 4細分） ⏩

K	K								K							
S					S								S			
H	H		H		H		H		H		H		H		H	

この例： 4つ打ち（K） ＋ バックビート（S） ＋ 8分刻み（H） ← まずはここから

04

プリセットパターンを活用する

4つの組み込みパターン

4つのプリセットパターン

Default (12 steps)

バランスの良いオールラウンドパターン。
初めて試す時の出発点。



Four on Ice (16 steps)

4つ打ち基本形。T(D,N)の時間変換を
観察するための「定規」パターン。



Ghost Drift (16 steps)

シンコペーションの効いたブレイクビーツ。
空間の動きとベロシティの波立ち。



Rose's Waltz (12 steps)

12ステップのポリリズム的アプローチ。
3拍子系のグルーヴ。



05

RANDボタンを使いこなす

ランダム生成 → 編集のワークフロー

RAND → 編集 → SAVE ワークフロー

01 RAND

RANDを押す。
Kick 25% / Snare 20% / HiHat 35%
のスパースな密度でランダム生成。

02 LISTEN

再生しながらパターンを聴く。
気に入った要素を
頭に入れておく。

03 EDIT

気に入らないステップをOFF、
足りない場所をONにする。
1〜2回RANDを繰り返してもOK
。

04 SAVE

良いパターンができたらSAVEで
保存。
名前をつけて管理。
いつでも呼び出し可能。

06

T(D,N) とドラムの関係

N値がドラムのタイミングにも影響する

T(D,N) — N値がリズムに与える効果

T(D,N) の N パラメータは、非ダイアトニック音のステップ間隔を変化させます。
これによりドラムと音符のタイミングがずれ、独特のグルーヴ感が生まれます。

N = 1.00	N = 0.75	N = 0.50	N = 0.25
Equal / ストレート	**軽いシャッフル感**	**Iceface / ハーフシャッフル**	**強いシャッフル**
全ステップ均等。 ドラムと完全同期。	非ダイアトニック音が わずかに遅れる。	50¢ピッチ変換と同時に タイミングも変化。 Iceface系と連動。	大きなタイミングのズレ。 実験的なグルーヴに。

💡 **Iceface系チューニングを選ぶと N=0.5 に自動設定されます。ドラムパターンと合わせて試してみてください。**

07

コンプレッサーとフィルター

ドラムサウンドのシェイピング

コンプレッサー / ドラムフィルター

COMPRESSOR

- **COMP ON/OFF**
  コンプレッサーの有効化
- **AMOUNT**
  圧縮量。高いほど音が揃う
- **MAKEUP**
  コンプ後の音量補正

TIPS

- Amount 0.3〜0.5 でナチュラルなパンチ感
- Amount 0.8以上でエレクトロ的なクランプ感
- MAKEUPは0.1〜0.2が自然

DRUM FILTER

- **CUTOFF**
  カットオフ周波数（高音域をカット）
- **RESONANCE**
  カットオフ付近を強調

TIPS

- Cutoffを下げるとこもったロー感
- Cutoff + 高Resonanceでアシッド感
- ドラム専用フィルター（シンセに影響しない）

QUICK REFERENCE

初めて使う

SOURCE STEPS → PRESET「Four on Ice」→ 再生

すぐ鳴らす

AUTO モードに切り替えるだけ

パターン探し

RAND を何度か押す → 気に入ったらSAVE

音の質感調整

COMP ON → Amount 0.4 / FILTER Cutoff 0.7〜1.0

Iceface系と合わせる

Iceface Tuning選択 → N=0.5自動設定 → 12-TONEモード

リズム変化

TDN スライダーで N を動かす → タイミングが変化