Университет ИТМО

Лабораторная работа №3 по Администрированию систем и сетей «Основы Ethernet и конфигурирование VLAN»

Выполнили:

Белогаев Данила Валерьевич

Кузнецов Максим Александрович

Группа: Р34131

Преподаватель:


Афанасьев Дмитрий Борисович

Желаемая оценка: 3

Содержание

Топология	. 3
Шаг 1. Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты	. 3
Шаг 2. Настройте IP -адреса устройств	
Шаг 3. Создайте VLAN	
Шаг 4. Настройте сети VLAN на основе портов	. 4
Шаг 5. Сконфигурируйте сети VLAN на основе МАС-адресов	. 5
Шаг б. Выведите на экран информацию о конфигурации	. 6
Шаг 7. Проверка	. 8
Вывод	. 9

Топология



Шаг 1. Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты

Команды отключения портов GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1 и на S2:

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11

[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12

[S1-GigabitEthernet0/0/12] shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11

[S2-GigabitEthernet0/0/11] shutdown

[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12

[S2-GigabitEthernet0/0/12] shutdown

[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit

Шаг 2. Настройте ІР-адреса устройств

Команды установки IP-адресов для R1 и R3:

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24

Команды установки IP-адресов для VLANIF 3 на S3 и S4:

[S3]vlan 3

[S3-vlan3]quit

```
[S3]interface GigabitEthernet0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]interface Vlanif 3
[S3]ip address 10.1.3.1 24

[S4]vlan 3
[S4-vlan3]quit
[S4]interface GigabitEthernet0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S4]interface Vlanif 3
[S4]ip address 10.1.3.2 24
```

Шаг 3. Создайте VLAN

Команды создания VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2:

[S1]vlan batch 2 to 3 10
[S2]vlan batch 2 to 3 10

Шаг 4. Настройте сети VLAN на основе портов

Команды настройки пользовательских портов на S3 и S4 в качестве портов доступа:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit
```

Команды настройки портов, соединяющих S1 и S2, в качестве магистральных портов:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
```

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 [S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3

[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

Шаг 5. Сконфигурируйте сети VLAN на основе МАС-адресов

Настройка на S2 привязки MAC-адреса ПК к VLAN 10:

[S2]vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46

Настройка гибридных портов с разрешением прохождения пакетов из VLAN на основе MAC-адресов:

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

Настройка на портах, соединяющих S1 и S2, разрешения на прохождение пакетов из VLAN 10:

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit

Настройка S2 и включите назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2, GE0/0/3:

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable

[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable

[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

Шаг 6. Выведите на экран информацию о конфигурации

Команда:

[S1]display vlan

[S2]display vlan

Вывод информации о конфигурации VLAN на коммутаторе S1:

The total number of vlans is : 4									
			TG: Tagged; UT: Untagged; ST: Vlan-stacking; *: Management-vlan;						
VID	VID Type Ports								
	common)/5(D)	UT:GE0/0/2(D)		GE0/0/	3 (D)	GE0/0	/4 (D)		
)/9(D)	GE0/0/6(D)		GE0/0/	7(D)	GE0/0	/8(D)		
)/15(D)	GE0/0/11(D)	GE0/0/	12(D)	GE0/0	/14(D)		
GE0/C)/19(D)	GE0/0/16(D							
GE0/C)/23(D)	GE0/0/20(D		GE0/0/	21(D)	GE0/0	/22(D)		
2	common	GE0/0/24(D UT:GE0/0/1(U) TG:GE0/0/10()						
3	common	UT:GE0/0/13(t	J)						
10	common	TG:GE0/0/10(U							
VID	Status	Property	MAC-I	LRN Sta	tistics D	escrip	tion		
2	enable	default default default	enabl	e disa	able VLAN able VLAN able VLAN	0002			
10	enable	default			able VLAN				
Кома	нда:								

Вывод информации о конфигурации VLAN на коммутаторе S2:

The total number of vlans is: 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;

MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID Type Ports

1	common	UT:GE0/0/1(D)	GE0/0/2(D)	GE0/0/3(D)
GE0/	0/4(D)			
GE 0 /	0 (0 (D)	GE0/0/5(D)	GE0/0/6(D)	GE0/0/7(D)
GEU/	0/8(D)	GEO / O / O / D)	GTO /0 /11 /D)	GTO (0 (10 (D)
CEO /	0 /12 /5)	GE0/0/9(D)	GE0/0/11(D)	GE0/0/12(D)
GEU/	0/13(D)	GE0/0/15(D)	GE0/0/16(D)	GE0/0/17(D)
GE0/	0/18(D)	GEO/ 0/ 13 (D)	GEO/0/10(D)	GEO/ 0/17 (D)
,	-, - ,	GE0/0/19(D)	GE0/0/20(D)	GE0/0/21(D)
GE0/	0/22(D)	, , , , , , , , ,	, -, -, ,	
		GE0/0/23(D)	GE0/0/24(D)	
2	common	TG:GE0/0/10(U)		
3	common	UT:GE0/0/14(U)		
TG:G	E0/0/10()	U)		
10	common	UT:GE0/0/1(D)	GE0/0/2(D)	GE0/0/3(D)
		TG:GE0/0/10(U)		
VID	Status	Property	MAC-LRN Statistics	Description

1	enable	default	enable	disable	VLAN	0001
2	enable	default	enable	disable	VLAN	0002
3	enable	default	enable	disable	VLAN	0003
10	enable	default	enable	disable	VLAN	0010

Команда:

[S2] display mac-vlan vlan 10

Вывод информации о конфигурацию назначения VLAN на основе MACадресов, имеющуюся на коммутаторе S2:

MAC Address MASK VLAN Priority
-----a008-6fe1-0c46
ffff-ffff 10 0

Total MAC VLAN address count: 1

Шаг 7. Проверка

Выполните команду **Ping на S4** для проверки связи с S3 и убедитесь, что операция ping успешно выполняется:

```
[S4]ping 10.1.3.1
PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=140 ms
   Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=90 ms
   Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=80 ms
   Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
   Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=100 ms

--- 10.1.3.1 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 70/96/140 ms
```

Выполните команду **Ping на R1** для проверки связи с другими устройствами и убедитесь, что операция ping не выполняется:

```
[R1]ping 10.1.3.1
 PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
     Request time out
     Request time out
     Request time out
     Request time out
     Request time out
  --- 10.1.3.1 ping statistics ---
     5 packet(s) transmitted
     0 packet(s) received
     100.00% packet loss
[R1]ping 10.1.3.2
  PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
     Request time out
     Request time out
     Request time out
     Request time out
     Request time out
  --- 10.1.3.2 ping statistics ---
     5 packet(s) transmitted
     0 packet(s) received
     100.00% packet loss
[R1]ping 10.1.10.1
 PING 10.1.10.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
     Request time out
```

```
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- 10.1.10.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Выполните команду display mac-address verbose на S1 и S2, чтобы проверить таблицы MAC-адресов на коммутаторах:

[S1]display mac-address verbose MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ PEVLA	N CEVLAN	Port	Туре	LSP/LSR-ID	
	VSI/SI				MAC-Tunne	el.
4c1f-cc63-0b1a	3		GE0,	/0/10	dynamic	0/-
4c1f-ccba-251d	3		GE0,	/0/13	dynamic	0/-
Total matching	items on slo	t 0 disp	olayed =	= 2		

[S2]display mac-address verbose

MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ PEVLAN	CEVLAN	Port	Туре	LSP/LSR-ID	
	VSI/SI				MAC-Tunne	el
4c1f-cc63-0b1a	3 -		GE0/	0/14	dynamic	0/-
4c1f-ccba-251d	3 -		GE0/	0/10	dynamic	0/-

Total matching items on slot 0 displayed = 2

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы мы получили базовые навыки конфигурации виртуальных локальных компьютерных сетей, узнали про:

- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов

• Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN а также построили сеть в Huawei eNSP, в которой успешно получилось разграничить узлы на 3 VLAN