《计算机组成与体系结构》实验报告

学院 智算学部 年级 2022 级 班级 5 班 组号 20

课程名称 计算机组成与体系结构 成绩

组长 李国鸿 同组实验者

实验项目名称 指令集仿真器 -- TEMU

一. 实验目的

采用高级语言(C/C++、Java 或 Python 等)设计面向 32 位 MIPS 或 LoongArch 指令集子集的指令集仿真器 -- TEMU,用于实现对程序执行过程的模拟和调试。该指令集仿真器可模拟常见指令,支持单步执行、断点、显示寄存器信息、显示特定存储单元信息等功能,为后续的处理器设计实验提供仿真测试工具。

模拟指令的执行,产生 golden trace,方便后续与板上 SoC 进行交叉验证。

二. 实验内容

1. 实现调试功能

完善仿真器的调试功能,提供如下交互命令:

单步执行、

打印寄存器值 / 监视点值、

表达式求值、

扫描内存、

设置监视点、

删除监视点。

2. 模拟指令集

根据已有的框架代码,模拟每条指令的取值、译码、执行、访存、写回。对于所给的汇编代码,可以在仿真器上进行执行,并实时监测寄存器和内存中的值。

3. 记录 Golden Trace

对于每条指令,如果涉及到对寄存器的写入,要在 Golden Trace 文件中记录:

指令的 pc 值、

寄存器的编号、

写入的值。

4. 汇编测试

自行学习汇编代码的编写,测试指令集的模拟是否符合预期。

天津大学本科生实验报告

三. 实验原理与步骤(不需要贴代码)

请参考 TEMU 所需支持的 10 项功能和 golden trace,简单描述各项功能是如何实现的?注意:如果需要贴代码,只需要贴关键代码块,不要整段粘贴。

1. help, c, q

都已在框架中实现。

2. si [N]

直接调用 cpu exec, 如果 N 未给出默认为 1。

3. info SUBCMD

分成 r 和 w 两种情况。

r 情况,直接调用 display reg()。

w 情况, 递归输出每个监视点的信息:

```
void print_wp_rcs(WP *wp){
   if(wp == NULL){
      return;
   }
   print_wp_rcs(wp->next);
   printf("%d\t%s\t0x%08x\n", wp->NO, wp->expr, wp->value);
}
```

4. x N EXPR

调用表达式求值,得到地址值。

然后用 mem read(), 顺次访存 N 个字节, 每四个进行一次换行。

5. w EXPR

从 _free 中取出一个新的监视点,插入到 head 前面,并调用表达式求值。

在每条指令执行后,都计算监视点中所有表达式的新值,比较和旧值是否相同,如果不

同,则输出信息。

```
/* TODO: check watchpoints here. */
WP *wp = get_head();
while(wp != NULL)
{
    bool success = true;
    uint32_t value = expr(wp->expr, &success);
    if(value != wp->value)
    {
        // 输出信息
    }
    wp = wp->next;
}
```

6. d N

从 head 开始,循环找到 N 号监视点,删除。

```
WP *p = get_head();
while(p != NULL){
    if(p->NO == n){
        free_wp(p);
        printf("Delete watchpoint #%d.\n", n);
        return 0;
    }
    p = p->next;
}
```

7. Golden Trace

仿照 log.txt 的记录,进行 golden.txt 的记录。

增加文件 golden.h 和 golden.c 实现对 Golden Trace 的初始化和记录功能。

```
FILE *golden_fp = NULL;
void init_golden() {
    golden_fp = fopen("golden.txt", "w");
    Assert(golden_fp, "Can not open 'golden.txt'");
}
void golden_write(uint32_t pc, uint32_t reg, uint32_t value) {
    fprintf(golden_fp, "0x%08x\t%u(%s)\t0x%08x\n", pc, reg, regfile[reg], value);
}
```

然后在指令的 make_helper 中,如果该指令涉及寄存器写入,就记录 Golden Trace。 以 lui 为例,在最后记录 pc,写寄存器,和寄存器新值:

```
make_helper(lui) {
    decode_imm_type(instr);
    reg_w(op_dest->reg) = (op_src2->val << 16);
    sprintf(assembly, "lui %s, 0x%04x", REG_NAME(op_dest->reg), op_src2->imm);
    golden_write(cpu.pc, op_dest->reg, reg_w(op_dest->reg));
}
```

四. 实验结果(请给出仿真器 TEMU 的截图)

仿真程序 1:

logic (所给示例程序)

指令过程:

用 lui 和 ori 给 \$at 和 \$v0 赋值,

然后用 and 令 \$t0 = \$at & \$v0。

结果截图:

```
(temu) si
1fc00010: 00 22 40 24 and $t0, $at, $v0
(temu) si
temu: HIT GOOD TRAP at $pc = 0xbfc00014
1fc00014: 4a 00 00 00 temu_trap
```

Golden Trace:

```
0xbfc00000 1($at) 0x10100000
0xbfc00004 1($at) 0x10101010
0xbfc00008 2($v0) 0x01010000
0xbfc0000c 2($v0) 0x01011111
0xbfc00010 8($t0) 0x00001010
```

仿真程序 2:

```
再用 lw 和 lb 从内存读取到 $v0。
结果截图:
    1fc0007c: ae 01 00 08
                                 sw $at, 0x0008($s0)
     (temu) x 1 8+$s0
     [./temu/src/monitor/expr.c,161,eval] reg found: $50
    0x80400008: 0x44556677
     (temu) si
    1fc00080: 8e 02 00 08
                                 lw $v0, 0x0008($s0)
    (temu) p $v0
     [./temu/src/monitor/expr.c,161,eval] reg found: $v0
    0x44556677(1146447479)
     (temu) si
    1fc00084: 00 00 00 00
                                 nop
     (temu) si
     temu: HIT GOOD TRAP at $pc = 0xbfc00088
    1fc00088: 4a 00 00 00
                                 temu trap
```

Golden Trace:

```
        0xbfc00000
        16($s0)
        0x80400000

        0xbfc00004
        1($at)
        0x0000000ff

        0xbfc00018
        1($at)
        0x0000000ee

        0xbfc0002c
        1($at)
        0x0000000dd

        0xbfc00040
        1($at)
        0x0000000cc

        0xbfc00054
        2($v0)
        0x000000ff

        0xbfc0005c
        1($at)
        0x44550000

        0xbfc00080
        2($v0)
        0x44556677

        0xbfc00080
        2($v0)
        0x44556677
```

mem (所给示例程序)

用 lui 和 ori 给 \$at 赋值,

用 sw 和 sb 将 \$at 存到内存,

指令过程:

```
仿真程序 3:
    addi
指令过程:
    用 lui 和 ori 给 $at 赋值,
    然后用 addi 令 $v0 = $at - 2。
结果截图:
```

Golden Trace:

```
0xbfc00000 1($at) 0x10100000
0xbfc00004 1($at) 0x10101010
0xbfc00008 2($v0) 0x1010100e
```

五. 实验中遇到的问题和解决办法,并谈一下通过本次实验所获得的收获。

1. 大端序和小端序的判断

其实课上已经讲过了,但实验时候还是希望能确定一下,这里通过指令输出形式判断。 观察输出二进制指令处,根据循环看出是从高地址向低地址输出的。

```
void print_bin_instr(uint32_t pc) {
    int i;
    int l = sprintf(asm_buf, "%8x: ", pc);
    for(i = 3; i >= 0; i --) {
        l += sprintf(asm_buf + l, "%02x ", instr_fetch(pc + i, 1)); // little endian
    }
    sprintf(asm_buf + l, "%*.s", 8, "");
}
```

再结合输出的二进制指令,和参考手册中的编码方式作对比。

1fc00014: 4a 00 00 00

temu_trap

可以发现高地址对应指令的大端, 低地址对应指令的小端。

由此确定该 MIPS 处理器的存储方式为小端序,这样方便对示例程序 mem 的预期结果作判断。

2. 符号扩展的实现

一个简单的思路是判断最高位是 0 还是 1, 然后扩展补相应的值。

不过经思考后,得到一种写法相对简单的做法:

```
// sign extent 16 bits to 32 bits
int32_t sext(int32_t x) {
   return (int32_t)((int16_t)x);
}
```

即利用 c 语言类型转换的特性,先截断成 16 位(因为只有低 16 位是有效的),再符号扩展到 32 位。

3. nop 指令的识别

如果一个指令的 32 位全 0, 就应当被识别为 nop, 即什么也不做。但是不特殊处理这种情况的话,全 0 指令可能会被识别为:

sll \$zero, \$zero, 0

虽然这样识别出来也没什么关系(因为也是什么都没有做),但输出的汇编信息可能会造成一些困扰。于是在 sll 的 make helper 特殊处理如下:

```
make_helper(sll) {
    if(instr == 0){
        sprintf(assembly, "nop");
    }
    else{
        ...
    }
}
```

教	师签字:			
	£	羊 ,	月	日

