Обратная разработка программного обеспечения. IDA

Игорь Черватюк Александр Трифанов Андрей Басарыгин

Москва, 2018

Терминология

• Обратная разработка программ (или реверс-инжиниринг, или reverse engineering, в контексте CTF — просто Reverse).

Стадии разработки ПО

- Техническое задание
- Разработка архитектуры приложения
- Написание кода
- Компиляция/Сборка
- Результат исполняемый файл

Стадии обратной разработки ПО

- Исполняемый файл
- Дизассемблер/Отладчик /Декомпилятор
- Восстановление логики работы приложения
- Результат исходный код

План лекции


Форматы файлов: PE (Windows) и ELF (Linux)

Статический (IDA) vs Динамический анализ (Отладка)

Что мы охватим:

- Ассемблер
- Регистры
- Стек
- Функции
- Некоторые особенности компиляции

Обучение обратной разработке



PE (Portable Executable)

«формат исполняемых файлов, объектного кода и динамических библиотек, используемый в 32- и 64-битных версиях операционной системы Microsoft Windows» – wikipedia

ELF (Executable and Linkable Format)

«формат двоичных файлов, используемый во многих современных UNIXподобных операционных системах, таких как FreeBSD, Linux, Solaris и др» — wikipedia

ELF File Format ELF Header ELF Header Relocatable Header Program Header Table Table (Optional) Section 1 Section 1 Section 2 Section 2 . . . Section n Section n Section Header Section Header Table Table (Optional)

PE File Format MZ - DOS Header PE Signature Image File Header Section Table (Image Section Headers) Sections 1-n **COFF Debug Sections**

- Сильно глубоко форматы обсуждать не будем (на это могут уйти годы)
- Каждый из форматов коллекция полей
- Поля хранят определенные значения
 - дата создания, дата последней модификации, количество секторов...
- Секции содержат код или данные
 - имеют разрешения (read/write/execute помните NX-bit?)
 - имеют имя (.text, .bss, ...)

- Зачем нам это надо?
- Понять что делает исполняемый файл
 - Какие библиотеки загружает
 - Какие функции из библиотек использует
 - Находить уязвимости
 - Искать строки в данных
 - Очень полезно на CTFs и что немаловажно в реальной жизни ©
 - Может помочь узнать запакован ли исполняемый файл
- Как их анализировать?
 - PE: CFF Explorer, IDA, pefile (python library), ...
 - ELF: readelf, objdump, file, ...

PE – CFF Explorer – пример обычного файла


• Так выглядят секции обычного РЕ-файла

Name	Vi	ual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N	Linenumbers	Characteristic
000002B0	00	002B8	000002BC	000002C0	000002C4	000002C8	000002CC	000002D0	000002D2	000002D4
Byte[8]	Dv	ord	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	Dword
.text	00	EA9E4	00001000	001EAA00	00000400	00000000	00000000	0000	0000	60000020
.rdata	00	FF42	001EC000	000A0000	001EAE00	00000000	00000000	0000	0000	40000040
.data	00	19970	0028C000	00010E00	0028AE00	00000000	00000000	0000	0000	C0000040
.pdata	00	18138	002A6000	00018200	0029BC00	00000000	00000000	0000	0000	40000040
rsrc	00	A7D7C	002BF000	000A7E00	002B3E00	00000000	00000000	0000	0000	40000040

- .text это «executable code» код программы
- .rdata это «read-only initialized data» это инициализированные константы
- .data «initialized data» это инициализированные данные
- .pdata «exception information» обработка исключений происходит здесь
- .rsrc «resource directory» здесь хранятся ресурсы
- Более подробно можно посмотреть здесь <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms680547(v=vs.85).aspx#section_table_section_headers

PE – CFF Explorer – пример с UPX

• Так выглядят секции запакованного файла



 Обратите внимание на имена секций – UPX – это весьма распространённый упаковщик, в большинстве случаев команда ирх –d имя_файла распакует файл (это в Linux, для Windows можно использовать PE-explorer и плагин UPX unpacker).

ELF - readelf

Использование readelf для просмотра заголовков секций


```
:~$ readelf -S a.out
There are 8 section headers, starting at offset 0x70:
Section Headers:
  [Nr] Name
                                        Addr
                                                 Off
                                                        Size ES Flq Lk Inf Al
                        Type
                                        00000000 000000 000000 00
  [ 0]
                        \mathtt{NULL}
                                        00000000 000034 00000a 00 AX 0
  [ 1] .text
                        PROGBITS
   2] .rel.text
                        REL
                                        00000000 000208 000008 08
                                        00000000 000040 000000 00 WA 0
   31 .data
                        PROGBITS
                                                                           0
      .bss
                                        00000000 000040 000000 00
                                                                           0
                        NOBITS
   5] .shstrtab
                        STRTAB
                                        00000000 000040 000030 00
  [ 6] .symtab
                        SYMTAB
                                        00000000 0001b0 000050 10
                                        00000000 000200 000005 00
  [7] .strtab
                        STRTAB
Key to Flags:
  W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)
 I (info), L (link order), G (group), x (unknown)
  O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
```

PE and ELF - Imports

- В IDA можно просматривать импортируемые функции:
 - View-> Open subviews->Imports
 - Справа пример



• Внизу можно заметить хитрый фильтр .*str.*





PE and ELF - Строки

View-> Open subviews->Strings

Address	Lenath	Tvpe	Strina
🖪 .rdata:004020D6	00000004	unico	@
🔢 .rdata:004020E6	00000004	unico	@
	00000009	С	HoppaKey
🖫 .rdata:00402118	00000028	C	Ups, some calls are wrong or missing =\\
🖫 .rdata:00402140	00000012	C	Get your flag %s\n ←
🖫 .rdata:00402154	80000008	C	load_me
🖫 .rdata:0040215C	0000000D	C	Kernel32.dll
	0000000D	C	LoadLibraryA
🖫 .rdata:0040217C	000000F	C	GetProcAddress
🖫 .rdata:00402360	000000D	С	KERNEL32.DLL
🖫 .rdata:0040236D	000000C	C	MSVCR90.dII

• Обычно стоит запустить программу и посмотреть что она нам пишет и искать соответствующие строки здесь.

Статический и динамический анализ

• Статический

- Смотрим на код, пытаемся понять что он делает
- Там есть всё, но это порой довольно сложно
- Более безопасный подход (особенно если речь идёт об исследовании вредоносного программного обеспечения)

• Динамический

- Исследуем процесс во время выполнения
- Можем просматривать значения в реальном времени
 - Регистры, содержимое памяти, и т.д.
- Мы можем управлять процессом
- Безопасней делать это в виртуальной машине!
- Комбинированный подход: всегда можно запустить IDA и подключить к ней отладчик[©]

Инструменты

- Дизассемблеры статический анализ
 - IDA Pro, Binary ninja, objdump, etc.
 - Есть ещё radare2, но там очень хороший графический интерфейс, поэтому использовать мы его не будем☺
- Отладчики динамический анализ
 - Windows
 - WinDBG, Immunity, OllyDBG, x64dbg
 - Отладчики можно подключать к IDA
 - Linux
 - GDB

Инструменты

- Хороший дизассемблер умеет:
 - Комментарии
 - Переименование переменных
 - Изменение прототипов функций
 - Подсветка, группировка (IDA)
 - ...
- Хороший отладчик умеет:
 - Устанавливать точки останова (breakpoints)
 - Пошаговое выполнение (Step into / over)
 - Показ загруженных модулей
 - Поиск в памяти
 - ...

Регистры процессора — глобальные переменные

- RAX, RBX, RDX, R8, R9, R10..R15 регистры общего назначения
- RIP указатель на следующую команду, которая будет исполнена
- RSP указатель на вершину стека
- RBP указатель на базовый адрес стека (я поясню чуть позже) RSI, RDI «source index», «destination index» источник и приёмник для некоторых вызовов функций, также могут использоваться как регистры общего назначения.

RAX				64 бита
	EAX			32 бита
		AX		16 бит
		АН	AL	По 8 бит


Регистр флагов — RFLAGS (EFLAGS для 32 бит)

- Здесь важны биты
- CF Carry Flag Флаг переноса. Устанавливается в 1, если результат предыдущей операции не уместился в приёмнике и произошёл перенос из старшего бита или если требуется заём (при вычитании).
- PF Parity Flag Флаг чётности. Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей команды содержит чётное количество битов, равных 1. Если количество единиц в младшем байте нечётное, то этот флаг равен 0.
- ZF Zero Flag Флаг нуля. Устанавливается 1, если результат предыдущей команды равен 0.
- SF Sign Flag Флаг знака. Этот флаг всегда равен старшему биту результата.

Отрицательные числа

- Чтобы из N получить -N нужно:
- Инвертировать все биты в N
- Прибавить единицу

- В обратную сторону то же самое
- Сделано ради удобного вычитания (оно сводится к сложению)



Assembly варианты синтаксиса

AT&T

инструкция источник, назначение

mov %eax, %edx

"Move eax into edx"

mov %rax, %rdx

"Move rax into rdx"

Intel

инструкция назначение, источник

mov edx, eax

"Move into edx, eax"

mov rdx, rax

"Move into rdx, rax"

Далее будем использовать только синтаксис Intel

Базовые команды:


- mov eax, ecx
 - Поместить в еах содержимое есх
- mov eax, [ecx]
 - Поместить в еах содержимое на которое есх **указывает**
 - Скобки [...] означают разыменование указателя
 - В С это как eax = *ecx
- Можно использовать значения из памяти или константы
- mov eax, 5
 - Поместить в еах значение 5

Косвенная адресация:

- mov edx, [0x12345678]
 - Поместить в edx то, на что указывает 0x12345678

```
eax 0x1234567D
ebx 0x1234567F
ecx 0x1234567A
edx 0x000000000
ebp 0xffff00D0
esp 0xffff00A0
esi 0x00000000
edi 0x000000000
eip 0x400000000
```

```
0x12345677 0x00000004
0x12345678 0x00000008
0x12345679 0x0000000F
0x1234567A 0x00000010
0x1234567B 0x00000017
0x1234567C 0x0000002A
0x1234567D 0x00000004
0x1234567E 0x00000008
0x1234567F 0x0000000F
0x12345680 0x00000010
```



Assembly: call, mov, cmp, jmp

Очень небольшое количество инструкций позволят многое понять:

- call 0x12345678 Вызов функции по адресу 0x12345678
- стр еах, 8 Сравнить еах с 8
 - Сравнение идет слева-направо
 - На самом деле из еах вычитается 8 и по результатам выставляются флаги нуля (ZF) и переноса (CF)
- jmp 0x12345678 Безусловный переход по адресу 0x12345678
- jle 0x12345678 Перейти по адресу 0x12345678 если еах<=8
- jg 0x12345678 Перейти по адресу 0x12345678 если еах > 8
- јг 0х41040300 Перейти если установлен флаг нуля

Переход по адресу vs Вызов функции

jmp 0x12345678

- В регистр еір записывается 0x12345678
- Управление передаётся следующей команде (т.е. команде, которая находится по адресу 0х12345678)

call 0x12345678

- В стек записывается адрес возврата на инструкцию, следующую за инструкцией call 0x12345678
- В регистр еір записывается 0x12345678
- Управление передаётся следующей команде

Assembly – Пример

```
080483b4 <main>:
 80483b4:
                 55
                                          push
                                                  ebp
 80483b5:
                 89 e5
                                                  ebp,esp
                                          mov
 80483b7:
                                                  esp,0x10
                 83 ec 10
                                           sub
 80483ba:
                 c7 45 fc 04 00 00 00
                                                  DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
                                          mov
 80483c1:
                 c7 45 f8 0a 00 00 00
                                                  DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
                                          mov
 80483c8:
                 8b 45 fc
                                                  eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
                                          mov
 80483cb:
                 3b 45 f8
                                                  eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
                                           cmp
                                                  80483d7 < main + 0x23 >
 80483ce:
                 7d 07
                                          jge
 80483d0:
                 b8 01 00 00 00
                                                  eax,0x1
                                          mov
 80483d5:
                                          jmp
                                                  80483dc <main+0x28>
                 eb 05
                 b8 00 00 00 00
 80483d7:
                                                  eax,0x0
                                          mov
 80483dc:
                 c9
                                          leave
 80483dd:
                 c3
                                           ret
```

- [ebp-0x4] = 0x4
- [ebp-0x8] = 0xa
- eax = [ebp-0x4]
- Два значения, по адресу ebp-0x4 и ebp-0x8 получили значения 0x4 и 0xa
- Регистру было присвоено значение

```
080483b4
 80483b4: push
                            Пролог
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp, esp
 80483b7: sub
                 esp,0x10
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
                 80483d7 <main+0x23>
 80483ce: jge
 80483d0: mov
                 eax, 0x1
                 80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
 80483d7: mov
                 eax,0x0
 80483dc: leave
                            Эпилог
 80483dd: ret
```

- [ebp-0x4] = 0x4
- [ebp-0x8] = 0xa
- eax = [ebp-0x4]
- cmp eax, [ebp-0x8]
 - eax == [ebp-0x8] ?
 - 4 == 10 ?
- jge 0x80483d7
 - если 4 >= 10, перейти по адресу ...
 - иначе, продолжить выполнение

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp, esp
 80483b7: sub
                 esp, 0x10
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483ba: mov
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
 80483ce: jge
                 80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1
                 80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
 80483d7: mov
                 eax, 0x0
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

- ...
- eax = [ebp-0x4]
- cmp eax, [ebp-0x8]
 - eax == [ebp-0x8] ?
 - 4 == 10 ?
- jge 0x80483d7
 - если 4 >= 10, перейти по адресу ...
 - иначе, продолжить выполнение

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp, esp
                 esp,0x10
 80483b7: sub
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4], 0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
 80483ce: jge
                 80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1
 80483d5: jmp
                 80483dc <main+0x28>
 80483d7: mov
                 eax, 0x0
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

4>=10 не является истиной, просто переходим к следующей инструкции

- [ebp-0x4] = 0x4
- [ebp-0x8] = 0xa
- eax = [ebp-0x4]
- cmp eax, [ebp-0x8]
- jge 0x80483d7
- mov eax, 0x1
 - eax = 1
- jmp через mov eax, 0
- leave и return

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp, esp
 80483b7: sub
                 esp, 0x10
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483ba: mov
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb:
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
          cmp
 80483ce: jge
                 80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1
                 80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
 80483d7:
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

- Давайте копать дальше
- Всё что там есть имеет значение
- mov DWORD PTR [ebp-0x4], 0x4
 - Что значит DWORT PTR?
- Скобки [...] получить значение по адресу... но DWORD PTR?

DWORD PTR

DWORD = размер, их бывает несколько PTR = Указание на то, что это указатель

На размеры важно обращать внимание – это может помочь понять с каким типом данных работал разработчик

Тип	Размер (байты)	Размер (биты)	Обозначение на ассемблере	Пример
char	1 byte	8 bits	BYTE	char c;
short	2 bytes	16 bits	WORD	short s;
int	4 bytes	32 bits	DWORD	int i;
long long	8 bytes	64 bits	QWORD	long long ago;

- mov DWORD PTR [ebp-0x4], 0x4
- Команда говорит заполнить адрес [ebp-4] значением 4, размер этого значения 4 байта.
- [ebp-4] целое число
- Значит наш исходный код имеет целочисленную переменную и записывает в неё значение 4

- mov DWORD PTR [ebp-0x4], 0x4
- mov DWORD PTR [ebp-0x8], 0xa
- Две целочисленные переменные:
 - int x = 4;
 - int y = 10;
- Но эти переменные локальные, глобальные или статические???
- Для того чтобы ответить, нужно понять как распределяется память в приложении.

исходный код!

```
• int x = 4;
• int y = 10;
   • Мы не
              знаем
                           ОНИ
                      где
     находятся
• if (4 >= 10)
   goto main+0x23 (0x80483d7)
\bullet eax = 1
goto main+0x28
main+0x23 (0x80483d7) :
   • eax = 0
main+0x28 (0x80483dc):
   • ret (Выход из программы)
• Это начинает напоминать |
```

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp, esp
 80483b7: sub
                 esp,0x10
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4], 0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
                 80483d7 <main+0x23>
 80483ce: jge
 80483d0: mov
                 eax,0x1
                 80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
 80483d7: mov
                 eax, 0x0
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

Выделение памяти

- Мы хотим знать
 - Почему адреса задаются относительно esp/ebp?
 - Что делают push/pop инструкции?
 - Что насчет leave/ret инструкций?


Распределение памяти Windows

0x0000000	Память ядра	Обычные программы не могут получить сюда доступ
	Стек (stack)	Когда что-то помещается в стек, вершина стека уменьшается
	Куча (heap)	Куча растет вниз (в сторону увеличения адресов)
0x00400000	Program image PE header .text (code) .rdata (imports) .data (data) .rsrc (resources)	
		Свободное пространство
	DLL	Подключаемые библиотеки
	DLL	Подключаемые библиотеки
0x7fffffff		


Распределение памяти Linux

•••	•••	•••
	Память ядра	
	Стек (stack)	Когда что-то помещается в стек, вершина стека уменьшается
	DLL	Подключаемые библиотеки
		Свободное пространство
	Куча (heap)	Куча растет вниз (в сторону увеличения адресов)
	data	Глобальные переменные
0x00400000	Program image	
•••	•••	****

Virtual Memory



Стек




Пример 1 – Часть 2

- sub esp, 0x10
 - Комната размером 16 байт для локальных переменных, или 4 ints
- [ebp-4] локальная переменная
- [ebp-8] локальная переменная
- Возвращаемое значение, еах, это 1 или 0 зависит от результатов сравнения

Нам достаточно 8-ми байт скажете вы? Да, но стек в Windows по умолчанию выравнивается кратно 16-ти байтам

```
080483b4
 80483b4: push
                  ebp
 80483b5: mov
                  ebp, esp
 80483b7: sub
                  esp,0x10 \leftarrow
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
                  eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483c8: mov
 80483cb: cmp
                  eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
 80483ce: jge
                  80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1 \leftarrow
                  80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
                  eax,0x0 <
 80483d7: mov
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

Пример 1 - Стек



Пример 1 – Часть 2

```
int someFunction() {
   int x = 4;
   int y = 10;
   if (4 >= 10)
       goto main+0x23
   eax = 1
   goto main+0x28
   main+0x23:
       eax = 0
   main+0x28:
       return
```

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp,esp
                 esp,0x10
 80483b7: sub
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8],0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
 80483ce: jge
                 80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1
                 80483dc <main+0x28>
 80483d5: jmp
 80483d7: mov
                 eax,0x0
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

Небольшая заметка об условиях

- Сравнение 'if' изменяется на противоположное
- Исходный код: if x > y
- Становится:
 - cmp x, y
 - jle 0x12345678 (переход если x меньше либо равен y)
 - Если условие *not true*, перепрыгиваем этот код
- If x <= y
- Становится
 - cmp x, y
 - ja 0x12345678 (jmp above)

Пример 1 – Часть 2

```
int someFunction() {
    int x = 4;
    int y = 10;
    if (4 < 10)
        return 1
    return 0
}</pre>
```

• Это ж исходный код!

```
080483b4
 80483b4: push
                 ebp
 80483b5: mov
                 ebp,esp
                 esp,0x10
 80483b7: sub
 80483ba: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x4],0x4
 80483c1: mov
                 DWORD PTR [ebp-0x8], 0xa
 80483c8: mov
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x4]
 80483cb: cmp
                 eax, DWORD PTR [ebp-0x8]
 80483ce: jge
                 80483d7 <main+0x23>
 80483d0: mov
                 eax,0x1
 80483d5: jmp
                 80483dc <main+0x28>
 80483d7: mov
                 eax,0x0
 80483dc: leave
 80483dd: ret
```

5 минутное упражнение

• Понять что делает функция, написать её исходный код:

```
push ebp
mov ebp,esp
mov eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
mov edx,DWORD PTR [ebp+0x8]
lea eax,[edx+eax*1]
pop ebp
ret
```

- Сколько локальных переменных, сколько параметров у функции?
- Подсказка: lea eax, [edx+eax*1] то же что и eax = edx+eax

Упражнение - Решение

- Просто сумма двух чисел.
- Компилятор использует lea edx+eax ради эффективности
- Мог бы просто использовать инструкцию add
- еах хранит возвращаемое значение
- Нет локальных переменных (нет [ebp-x]), только аргументы ([ebp+x])

```
sum(int x, int y) {
    return x + y;

main(void) {
    return sum(5,7);
```

Вопросы?

Игорь Черватюк Александр Трифанов Андрей Басарыгин

Москва, 2018

Demo time

Полезные ссылки

- https://beginners.re/
- https://www.nostarch.com/idapro2.htm

Вопросы?

Игорь Черватюк Александр Трифанов Андрей Басарыгин

Москва, 2018