

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação Sistemas Operacionais



Concorrência Parte 1

Prof. Dr. Marcelo Zanchetta do Nascimento

Roteiro

Processos concorrentes

- Comunicação de processos
- Condição de corrida
- Exclusão mútua
- Sincronização condicional
- Leituras Sugeridas

Motivação

No gerenciamento de processos/threads tem-se:

- Multiprogramação: o gerenciamento de múltiplos processos em um único processador;
- Multiprocessamento: o gerenciamento de múltiplos processos dentro de multiprocessadores;
- Processamento distribuído: o gerenciamento de múltiplos processos executando em múltiplos sistemas computacionais distribuídos.

Motivação

- Os sistemas permitem estruturar as aplicações (software) para que diferentes partes do código-fonte possam executar de forma concorrente;
- Os processos/threads disputam recursos comuns:
 - Variáveis, periféricos, registros, áreas de memória, etc.
- As execuções devem ser sincronizadas por um mecanismo oferecido pelo sistema operacional.

Especificação de Concorrência em Programas

Início: especifica que a sequência seja executada **concorrentemente** em ordem **imprevisível**;

Chamada 1 <instrução> Chamada 2 Chamada 3 ...

Fim: ponto de sincronização, quando os processos ou threads terminam;




Figura 1: Concorrência entre processos em um software

Especificação de Concorrência em Programa




Figura 2: Threads empregadas para incrementar a variável sem sincronização

Outro Programa

```
char **ptr; /* global */
int main()
    int i;
    pthread t tid;
    char *msgs[2] = {
        "Olá de m1",
        "Olá de m2"
    };
    ptr = msqs;
    for (i = 0; i < 2; i++)
        Pthread create (&tid,
            NULL,
            thread,
            (void *)i);
    Pthread exit(NULL);
```

```
/* função com thread */
void *thread(void *vargp)
{
   int myid = (int) vargp;
   static int cnt = 0;

   printf("[%d]: %s (shareVar=%d) \n",
        myid, ptr[myid], ++cnt);
}
```

Pares de referências dos threads Indiretamente pela variável global

As variáveis compartilhadas

Quais variáveis são compartilhadas

Variáveis	Referência main?	Referência thread 0?	Referência thread 1?
ptr cnt i	yes no yes	yes yes no	yes yes no
msgs	yes	yes	yes
myid.p0	no	yes	no
myid.p1	no	no	yes

- Uma variável é compartilhada se múltiplos threads referenciam pelo menos uma instância:
 - ptr, cnt emsgs são compartilhadas
 - i e myid não são compartilhadas

Processos/Threads concorrentes

- Aumentar o desempenho:
 - Permite explorar o paralelismo real disponível em máquinas multiprocessadas;
 - Sobreposição de operações de E/S com o processamento do recurso CPU;
- A programação concorrente implica em uma forma de compartilhamento de recursos:
 - Variáveis compartilhadas são recursos essenciais para a programação concorrente.
- Acesso aos recursos compartilhados devem ser feitos de forma a manter um estado coerente e correto do sistema.

Exemplo Clássico:


Problema do Produtor/Consumidor: Fila de impressão.

- Qualquer processo que queira imprimir precisa colocar o seu documento na fila de impressão;
- Um processo denominado "produtor" produz informações (dados), que são consumidas por um processo "consumidor";
- Para permitir a execução é preciso ter um buffer de itens, que seja preenchido pelo produtor e esvaziados pelo consumidor;
- Ocorre a concorrência nessa tarefa.

- Quando um processo deseja enviar um arquivo: em um local especial (denominado produtor);
- Um outro processo (denominado consumidor), checa se existe algum arquivo a ser impresso. Se existe, esse arquivo é retirado e impresso;
- Imagine se os dois processos desejarem, ao mesmo tempo, manipular um arquivo;

Condição de corrida:

- dois ou mais processos estão acessando dados compartilhados;
- o resultado depende de quem executa primeiro.




12

Exemplo 1

1 – Verifica next_free

Spooler – fila de impressão (slots)

2 – Escreve arquivo de B devido ao escalonamento do processo



Próximo arquivo a ser impresso


$$out = 4$$

$$in = 8$$

Próximo slot livre

Exemplo 1

fila de impressão (slots)



- 1 Verifica next_free
- 2 Escreve arquivo de A devido ao escalonamento do processo

Próximo arquivo a ser impresso

$$out = 4$$

$$in = 8$$

Próximo slot livre

Processo B nunca receberá sua impressão

Quando há concorrência entre processos tem-se:

- Condição de corrida;
- Atenção: Ordem de execução é realizada pelo mecanismo de escalonamento do sistema operacional:
 - Torna a depuração difícil (tarefa dinâmica).
- Solução: A exclusão mútua garante que somente um processo estará usando os dados compartilhados num dado momento, o que evita a condição de corrida.

Região Crítica

 Exclusão mútua: garantir que um processo não terá acesso à uma região crítica enquanto outro processo está utilizando essa região;

```
while (true) {

entry section

critical section

exit section

remainder section
```

Região de entrada - código que requer permissão para entrar na região crítica;

Região de Saída – código que será executado após saída da região crítica.

Regiões Críticas

- <u>Exclusão mútua</u>: os códigos ilustram o mecanismo de exclusão mútua:
 - Existem n processos para serem executados concorrentemente;
 - Cada processo incluí uma região crítica que opera no recurso "Ra";

```
/* PROCESS 1 */
                                  /* PROCESS 2 */
void P1
                             void P2
 while (true) {
                              while (true) {
  /* preceding code */;
                               /* preceding code */;
  entercritical (Ra);
                               entercritical (Ra);
  /* critical section */;
                               /* critical section */;
  exitcritical (Ra);
                               exitcritical (Ra);
  /* following code */;
                               /* following code */;
```

/* PROCESS n */
void Pn
{
 while (true) {
 /* preceding code */;
 entercritical (Ra);
 /* critical section */;
 exitcritical (Ra);
 /* following code */;
}

Definição:

- A região Crítica é a parte do programa (código) em que os dados compartilhados são acessados por todos.
- Como solucionar os problemas de condição de corrida (Race Condition)?
 - Propor soluções (forma de sincronização) que garantam que somente um processo de cada vez possa manipular o recurso disponível compartilhado entre os processos.

Regiões Críticas

As situações indesejáveis que devem ser evitadas:

- <u>Espera indefinida</u>: situação em que um processo nunca consegue executar sua região crítica e, consequentemente, acessar o recurso compartilhado;
 - Exemplo: Regras do algoritmo de escalonamento dos processos;
- Impedimento do progresso: Um processo fora de sua região crítica impede que outros processos entrem nas próprias regiões críticas.

Regiões Críticas

As condições para uma boa solução:

- Dois processos não podem estar simultaneamente em regiões críticas;
- Processos que não estão em regiões críticas não podem bloquear outros processos;
- Nada pode ser afirmado sobre a velocidade ou sobre o número de CPUs;
- 4) Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica.

- Soluções de Hardware
 - Desabilitar interrupções (hardware)
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de impedimento;
 - Alternância obrigatória (Strict Alternation)
 - Algoritmo de Peterson
 - Problema: constante checagem por um valor (looping)
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos e Monitores


Desabilitar Interrupções

- Processo desabilita todas as interrupções ao entrar na região crítica e reabilita as interrupções ao sair da região crítica;
- Usa instruções DI / EI (DI = disable interrupt e EI = enable interrupt) via hardware;
- Com as interrupções desabilitadas, a CPU não realiza chaveamento entre os processos.

Problema:

- Essa solução não é segura, pois um processo de usuário pode não reabilitar as interrupções ao sair da região;
 - Não será finalizado ("Fim do SO" comprometido);
- Desabilita apenas uma CPU e não funciona para multiprocessadores.

Solução de hardware - Desabilitar interrupções



- Soluções de Hardware
 - Desabilitar interrupções (hardware)
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de impedimento;
 - Alternância obrigatória (Strict Alternation)
 - Algoritmo de Peterson
 - Problema: constante checagem por algum valor (looping)
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos e Monitores

Instrução TSL = "Test and Set Lock"

- Solução via hardware para a exclusão mútua em ambiente com multiprocessadores;
- A CPU que executa a instrução TSL bloqueia o barramento de memória, impedindo que outras CPUs acessem a memória principal até que a instrução seja finalizada;
- A instrução TSL opera:
 - Lê o conteúdo de um endereço de memória (variável "lock", usada para proteger a região crítica) para um registrador e armazena um valor diferente de zero, normalmente, igual a 1 para esse endereço.

Instrução TSL

```
Se lock = 0 ⇒ R.C. livre;
Se lock = 1 ⇒ R.C. ocupada.
```

Lock é iniciada com o valor igual a 0;

- Soluções de Hardware
 - Desabilitar interrupções (hardware)
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de impedimento
 - Alternância obrigatória (Strict Alternation)
 - Algoritmo de Peterson
 - Problema: constante checagem por algum valor (looping)
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores

Variável de Impedimento Lock

- Ocorre a verificação da permissão para que um processo possa acessar a região crítica.
- Caso não seja permitido deve esperar em um laço até que o acesso a região seja liberado:
 - Ex: while (cont == critério) {"não faz nada"};
- O processo que entra na região crítica atribuí valor a variável. A consequência: desperdício de tempo de CPU (teste de condição);
- Se o processo com baixa prioridade acessar a região critica e ocorrer uma interrupção, se um processo de alta prioridade for selecionado pode ocorrer a espera ativa.

Variável de impedimento Lock

- A variável de bloqueio é compartilhada e indica se a RC está ou não em uso;
- Uma parte do programa controla o acesso às regiões críticas;
- A variável "turn == 0" (RC livre) ou "turn == 1" (RC em uso).

```
var turn = 0 ou 1
turn = 0
Processo Pi (i= 0 ou 1):
    ...
while (turn == 1);
turn = 1;
    <região critica>
turn = 0;
...
```

Variáveis de impedimento

- Se os processos concluírem "simultaneamente" que a RC está livre;
- Ex: os dois processos podem testar o valor de **turn(zero)** antes que a variável seja atribuído **1** por um deles.
- Exemplo: "Fila de impressão"

```
var turn = 0 ou 1
turn = 0
Processo Pi (i= 0 ou 1):
    ...
while (turn == 1);
turn = 1;
    <região critica>
turn = 0;
...
```

Código de Exemplo: tentativa_lock.c

```
int lock=0;
void* funcaoA(void *argumento) {
    while (lock == 1);
    lock = 1;
    valor = 0;
    printf("Thread A, valor = %d.\n", valor);
    lock = 0;
}
```

- Soluções de Hardware
 - Desabilitar interrupções (hardware)
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de impedimento
 - Alternância obrigatória (Strict Alternation)
 - Algoritmo de Peterson
 - Problema: constante checagem por algum valor (looping);
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores

Alternância Obrigatória – Spin Lock (Solução 2)

- Variável turn indica de quem é a vez de entrar na RC;
- Ex: Processo 1 -> turn = 0;
- Processo 2: O que acontece se o processo 2 for mais rápido quando sair da região crítica?

var turn = 0...1;

```
while (TRUE) {
    while (turn!= 0); //loop
    critical_region();
    turn = 1;
    noncritical region();
}
```

```
while (TRUE) {
    while (turn!= 1); //loop
    critical_region();
    turn = 0;
    noncritical region();
}
```

(Processo 1)

(Processo 2)

Problema:

- Ambos os processos estão fora da região crítica (turn = 0);
- Processo 1 terminar antes de executar sua região não crítica e retorna ao início do loop;
 - turn = 0 e processo 1 entra na região crítica
 - processo 2 ainda está na região não crítica;
- Ao sair da região crítica, o processo 1 atribui turn
 1 e entra na sua região não crítica;
- Novamente, os processos estão na região <u>não crítica</u> e turn = 1.

Problema:

- •Quando o processo 1 tenta entrar na região crítica, não consegue devido a variável **turn = 1**;
- Se, no algoritmo de escalonamento, o processo 1 tem prioridade superior ao processo 2 :
 - Assim, o processo 1 "bloquea" o processo 2 que está na sua região não crítica.
 - Espera indefinida;
- •Além disso, se um processo falhar ou terminar, o outro não poderá mais entra na sua RC, ficando bloqueado permanentemente.

- Soluções de Hardware
 - Desabilitar interrupções (hardware)
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de impedimento
 - Alternância obrigatória (Strict Alternation)
 - Algoritmo de Peterson
 - Problema: constante checagem por algum valor (looping);
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores

Solução de Gary L. Peterson

- Em 1981, Peterson descobriu uma forma mais simples para exclusão mútua;
- A proposta do algoritmo consiste no seguinte:
 - ao marcar a sua intenção de entrar, o processo já indica (para o caso de empate) que a vez é do outro.
- Utiliza uma variável de condição (interested), que indica o desejo de cada processo entrar na região crítica.

```
Cada processo usa:
                                     enter_region e leave_region
                      P0 ou P1
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
               2
                                   /* número de processos */
                                   /* de quem é a vez? */
int turn;
int interested[N];
                                   /* todos os valores inicialmente em 0 (FALSE) */
void enter_region(int process);
                                   /* processo é 0 ou 1 */
    int other;
                                  /* número de outro processo */
                                 /* o oposto do processo */
    other = 1 - process;
    interested[process] = TRUE; /* mostra que você está interessado */
                                   /* altera o valor de turn */
    turn = process;
    while (turn == process && interested[other] == TRUE) //* comando nulo */;
                                   /* processo: quem está saindo */
void leave_region(int process)
    interested[process] = FALSE; /* indica a saída da região crítica */
```

Veja o código: peterson.c

Solução de G. L. Peterson

- Exclusão mútua é atingida:
 - Uma vez que processo P0 tenha feito "interested[0] = TRUE": P1 não pode entrar na sua R.C.;
 - Se P1 já estiver na sua RC (interested[1] = TRUE):
 - P0 está impedido de entrar na R.C.;
- Não requer alternância obrigatória;

Solução de G. L. Peterson

- Bloqueio mútuo (deadlock) é evitado.
 - Supondo P0 bloqueado na condição:
 - while (interested[1] == true e turn == 0);
 - Se interested[1] = true e turn = 0.
 - P1 por sua vez pode entrar na sua seção crítica
 - interested[0] = false;
 - P0 só poderá entrar quando:
 - interested[1] = false ou turn = 0.

- Limitações dessas soluções:
 - Essas soluções utilizam espera ocupada => processos ficam em estado de espera (looping) até que possam utilizar a região crítica;
 - Tempo de processamento da CPU ocasionar problemas de desempenho;
 - Determinadas threads podem ficar ocupadas (ex. prioridade);

Leituras

- Silberschatz, A., Galvin, P. B. Gagne, G. Sistemas Operacionais com Java. 7°, edição. Editora, Campus, 2008.
 - Capítulo 6



- Andrew S. Tanembaum. Sistemas Operacionais. Modernos. 2ª Ed. Editora Pearson, 2003.
 - Capítulo 2

