■ ■ série de livros didáticos informática ufrgs







#### Sistemas Operacionais

Rômulo Silva de Oliveira Alexandre da Silva Carissimi Simão Sirineo Toscani

#### **Sumário**

#### **GERÊNCIA DO PROCESSADOR**



- Escalonamento
  - Escalonadores não preemptivos
- Escalonamento
  - Escalonamento preemptivos

#### **Escalonamento**

- O escalonador é a entidade do sistema operacional responsável por selecionar um processo apto para executar no processador
- O objetivo é dividir o tempo do processador de forma justa entre os processos aptos a executar
- Típico de sistemas multiprogramados: batch, time-sharing, multiprogramado ou tempo real
  - Requisitos e restrições diferentes em relação a utilização da CPU
- Duas partes:
  - Escalonador: política de seleção
  - Dispatcher: efetua a troca de contexto




Fig. 8.1 Escalonamento.




Fig. 8.2 Escalonamento FIFO.


#### Objetivos do escalonamento

- Maximizar a utilização do processador
- Maximizar a produção do sistema (throughput)
  - Número de processos executados por unidade de tempo
- Minimizar o tempo de execução (turnaround)
  - Tempo total para executar um determinado processo
- Minimizar o tempo de espera
  - Tempo que um processo permanece na lista de aptos
- Minimizar o tempo de resposta
  - Tempo decorrido entre uma requisição e a sua realização


# Situações típicas para execução do escalonador

- Dependem se o escalonador é preemptivo ou não, se considera prioridades ou não, etc...
  - Sempre que a CPU estiver livre e houver processos aptos a executar
  - Criação e término de processos
  - Um processo de mais alta prioridade ficar apto a executar
  - Interrupção de tempo
    - Processo executou por um período de tempo máximo permitido
  - Interrupção de dispositivos de entrada e saída
  - Interrupção por falta de página (segmento) em memória
    - Endereço acessado não está carregado na memória (memória virtual)
  - Interrupção por erros

## Eventos de transição de estados



#### Chaveamento de contexto (dispatcher)



PCB: Process Control Block

# Níveis de escalonamento

- Longo prazo
- Médio prazo
- Curto prazo

#### Escalonador longo prazo

- Executado quando um novo processo é criado
- Determina quando um processo novo passa a ser considerado no sistema, isto é, quando após sua criação ele passa a ser apto
  - Controle de admissão
- Controla o grau de multiprogramação do sistema
  - Quanto maior o número de processos ativos, menor a porcentagem de tempo de uso do processador por processo


#### Escalonador médio prazo

- Associado a gerência de memória
  - Participa do mecanismo de swapping
- Suporte adicional a multiprogramação
  - Grau de multiprogramação efetiva (diferencia aptos dos aptos-suspensos)

#### Escalonador de curto prazo

- Mais importante
- Determina qual processo apto deverá utilizar o processador
- Executado sempre que ocorre eventos importantes:
  - Interrupção de relógio
  - Interrupção de entrada/saída
  - Chamadas de sistemas
  - Sinais (interrupção software)

## Diagrama de escalonamento



Sistemas Operacionais

14

## Tipos de escalonador

- Um vez escalonado, o processo utiliza o processador até que:
  - Não preemptivo:
    - Término de execução do processo
    - Execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização
    - Liberação voluntária do processador a outro processo (yield)
  - Preemptivo:
    - Término de execução do processo
    - Execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização
    - Liberação voluntária do processador a outro processo (yield)
    - Interrupção de relógio
    - Processo de mais alta prioridade esteja pronto para executar

# Algoritmos de escalonamento (1)

- Algoritmo de escalonamento seleciona qual processo deve executar em um determinado instante de tempo
- Existem vários algoritmos para atingir os objetivos do escalonamento
- Os algoritmos buscam:
  - Obter bons tempos médios invés de maximizar ou minimizar um determinado critério
  - Privilegiar a variância em relação a tempos médios

# Algoritmos de escalonamento (2)

- Algoritmos não preemptivos (cooperativos)
  - First-In First-Out (FIFO) ou First-Come First-Served (FCFS)
  - Shortest Job First (SJF) ou Shortest Process Next (SPN)
- Algoritmos preemptivos
  - Round robin (circular)
  - Baseado em prioridades
- Existem outros algoritmos de escalonamento
  - High Response Ratio Next (HRRN)
  - Shortest Remaining Time (SRT)
  - etc...


# FIFO - First In First Out (1)


- First-Come, First-Served (FCFS)
- Simples de implementar
  - Fila
- Funcionamento:
  - Processos que se tornam aptos são inseridos no final da fila
  - Processo que está no início da fila é o próximo a executar
  - Processo executa até que:
    - Libere explicitamente o processador
    - Realize uma chamada de sistema (bloqueado)
    - Termine sua execução

# FIFO - First In First Out (2)

- Desvantagem:
  - Prejudica processos I/O bound
- Tempo médio de espera na fila de execução:
  - Ordem A-B-C-D = (0 + 12 + 20 + 35 ) / 4 = 16.75 u.t.
  - Ordem D-A-B-C = (0 + 5 + 17 + 25) / 4 = 11.7 u.t.

<b>Processo</b>	<u>Tempo</u>	Α	
Α	12	В	
В	8	С	
С	15	D	
D	5		
		U 	12 20 35 40





Processo	processador (u.t.)					
А	10					
В	4					
С	3					

Fig. 8.3 Escalonamento FIFO (exemplo).

## SJF - Shortest Job First (1)

 Originário do fato que o menor tempo de médio é obtido quando se executa primeiro os processos de menor ciclo de processador (I/O bound)

		Α								
Processo	<u>Tempo</u>	В								
A	12	С								
В	8	D								
C	15									
D	5			шш	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>		ш	
		C	5		13	2	25	4	0	

Tempo médio: (0 + 5 + 13 + 25)/4 = 10.75 u.t




Fig. 8.4 Escalonamento SJF (exemplo).

## SJF - Shortest Job First (2)

- Algoritmo ótimo, isto é, fornece o menor tempo médio de espera para um conjunto de processos
- Processos I/O bound são favorecidos
- Dificuldade é determinar o tempo do próximo ciclo de CPU de cada processo, porém:
  - Pode ser empregado em processos batch (long term scheduler)
  - Prever o futuro com base no passado

## Tipos de escalonador (lembrando...)

- Um vez escalonado, o processo utiliza o processador até que:
  - Não preemptivo:
    - Término de execução do processo
    - Execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização
    - Liberação voluntária do processador a outro processo (yield)
  - Preemptivo:
    - Término de execução do processo
    - Execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização
    - Liberação voluntária do processador a outro processo (*yield*)
    - Interrupção de relógio
    - Processo de mais alta prioridade esteja pronto para executar


#### **Escalonadores preemptivos**

- Por interrupção de tempo
  - Round robin (circular)
- Por prioridades

Um processo é dito preemptivo, se o mesmo pode perder o processador por algum motivo que não seja o término de seu ciclo de processador


#### RR - Round Robin (1)

- Similar ao algoritmo FIFO, só que:
  - Cada processo recebe um tempo limite máximo (time-slice, quantum) para executar um ciclo de processador
- Fila de processos aptos é uma fila circular
- Necessidade de um relógio para delimitar as fatias de tempo
  - Interrupção de tempo



Sistemas Operacionais

26






Fig. 8.6 Escalonamento circular (exemplo).

#### RR - Round Robin (2)

- Por ser preemptivo, um processo perde o processador quando:
  - Libera explicitamente o processador (yield)
  - Realize uma chamada de sistema (bloqueado)
  - Termina sua execução
  - Quando sua fatia de tempo é esgotada
- Se quantum → ∞ obtém-se o comportamento de um escalonador FIFO

#### Problemas com o Round Robin

- Problema 1: Dimensionamento do quantum
  - Compromisso entre overhead e tempo de resposta em função do número de usuários (1/k na presença de k usuários)
  - Compromisso entre tempo de chaveamento e tempo do ciclo de processador (quantum)
- Problema 2: Processos I/O bound são prejudicados
  - Esperam da mesma forma que processos CPU bound porém muito provavelmente não utilizam todo o seu quantum
  - Solução:
    - Prioridades: Associar prioridades mais altas aos processos I/O bound para compensar o tempo gasto no estado de espera (apto)

## Escalonamento com prioridades

- Sempre que um processo de maior prioridade que o processo atualmente em execução entrar no estado apto deve ocorrer uma preempção
  - A existência de prioridades pressupõem a preempção
  - É possível haver prioridade não-preemptiva
- Escalonador deve sempre selecionar o processo de mais alta prioridade segundo uma política:
  - Round-Robin
  - FIFO (FCFS)
  - SJF (SPN)

#### Implementação de escalonador com prioridades

- Múltiplas filas associadas ao estado apto
- Cada fila uma prioridade
  - Pode ter sua própria política de escalonamento (FIFO, SJF, RR)

Filas dos processos no estado de pronto




Fig. 8.8 Escalonamento por prioridades.

Sistemas Operacionais

31

#### Fila dos processos no estado de pronto




Fig. 8.10 Escalonamento circular com prioridades.




Fig. 8.11 Escalonamento por múltiplas filas.

#### Exemplo: pthreads

- A política de escalonamento FIFO com prioridade considera:
  - Quando um processo em execução é preemptado ele é inserido no ínicio de sua fila de prioridade
  - Quando um processo bloqueado passa a apto ele é inserido no final da fila de sua prioridade
  - Quando um processo troca de prioridade ele é inserido no final da fila de sua nova prioridade
  - Quando um processo em execução "passa a vez" para um outro processo ele é inserido no final da fila de sua prioridade

#### Como definir a prioridade de um processo?

- Prioridade estática:
  - Um processo é criado com uma determinada prioridade e esta prioridade é mantida durante todo o tempo de vida do processo
- Prioridade dinâmica:
  - Prioridade do processo é ajustada de acordo com o estado de execução do processo e/ou do sistema
    - e.g; ajustar a prioridade em função da fração do quantum que foi realmente utilizada pelo processo:
      - q = 100 ms
      - Processo A utilizou 2ms □ nova prioridade = 1/0.02 = 50
      - Processo B utilizou 50ms □ nova prioridade = 1/0.5 = 2


# Problemas com prioridades

- Um processo de baixa prioridade pode não ser executado
  - Postergação indefinida (starvation)
- Processo com prioridade estática pode ficar mal classificado e ser penalizado ou favorecido em relação aos demais
  - Típico de processos que durante sua execução trocam de padrão de comportamento (CPU bound a I/O bound e vice-versa)
- Solução:
  - Múltiplas filas com realimentação

# Múltiplas filas com realimentação

- Baseado em prioridades dinâmicas
- Em função do tempo de uso da CPU a prioridade do processo aumenta e diminui
- Sistema de envelhecimento (agging) evita postergação indefinida

Possibilidade de trocar de fila



#### Estudo de caso: escalonamento Linux

- Duas classes em função do tipo de processos (threads)
  - Processos interativos e batch
  - Processos de tempo real
- Políticas de escalonamento do linux (padrão POSIX)
  - SCHED\_FIFO: FIFO com prioridade estática
    - Válido apenas para processos de tempo real
  - SCHED\_RR: Round-robin com prioridade estática
    - Válido apenas para processos de tempo real
  - SCHED\_OTHER: Filas multinível com prioridades dinâmicas (time-sharing)
    - Processos interativos e *batch*

# Escalonamento linux (timesharing)

- Baseado no uso de créditos e prioridade
- Sistema de créditos:
  - Cada processo executa um certo número de créditos
  - O processo com maior crédito é o selecionado
  - Cada interrupção de tempo o processo em execução perde um crédito
  - Processo que atinge zero créditos é suspenso (escalonador médio prazo)
  - Se no estado apto não existir processos com créditos é realizado uma redistribuição de créditos para todos os processos (qualquer estado)

$$Cr\'{e}ditos = \frac{Cr\'{e}ditos}{2} + prioridade$$

## Escalonamento não preemptivo com prioridades

- SJF é um forma de priorizar processos
  - A prioridade é o inverso do próximo tempo previsto para ciclo de CPU
- Processos de igual prioridade são executados de acordo com uma política
  FIFO
- Problema de postergação indefinida (starvation)
  - Processo de baixa prioridade não é alocado a CPU por sempre existir um processo de mais alta prioridade a ser executado
  - Solução:
    - Envelhecimento
- O conceito de prioridade é mais "consistente" com preempção
  - Processo de maior prioridade interrompe a execução de um menos prioritário

#### SIMULADOR DE ALGORITMOS

http://cpuburst.com/ganttcharts.html

## Leituras complementares

- R. Oliveira, A. Carissimi, S. Toscani; <u>Sistemas Operacionais</u>. Editora Sagra-Luzzato, 2001.
  - Capítulo 4, Capítulo 9 (seção 9.4), Capítulo 10 (seção 10.4)
- A. Silberchatz, P. Galvin; <u>Operating System Concepts</u>. (4<sup>th</sup> edition)
  Addison-Wesley, 1994.
  - Capítulo 5
- A. Silberchatz, P. Galvin, G. Gane; <u>Applied Operating System Concepts</u>. (1<sup>st</sup> edition). Addison-Wesley, 2000.
  - Capítulo 4, 5 e 6
- W. Stallings; <u>Operating Systems</u>. (4<sup>th</sup> edition). Prentice Hall, 2001.
  - Capítulo 9