# Kamil Skarżyński

# Programowanie niskopoziomowe Instrukcje arytmetyczne i logiczne Laboratorium 04

# 1. Wprowadzenie

Podczas laboratoriów zapoznamy się z:

- 1. Procedura konwertujaca znaki ASCII do liczby,
- 2. Operacjami arytmetycznymi na liczbach ujemnych,
- 3. Procedurą konwertującą znaki ASCII do formy binarnej,
- 4. Operacjami przesunięć bitowych.

#### 2. Zadania

- 1. Utwórz program umożliwiający wprowadzenie kolejno 4 liczb(do każdej oddzielna zachęta oraz zczytywanie) a następnie zapisz je odpowiednio do zmiennych. Przy zapisie do zmiennej wykorzystaj procedurę atoi w pliku atoi.asm (znajdziesz tam przykład jej wykorzystania) w celu konwersji znaków ascii do liczby (2 punkty).
- 2. Oblicz wartość funkcji dla 4 argumentów ze znakiem. Argumenty wprowadzaj pojedyńczo wyświetlając zachęte do wprowadzenia każdego z nich. Wynik zapisz do rejestru EAX (2 punkty),
- 3. Wyświetl wynik obliczeń w formacie : "Wynik obliczeń dla funkcji y= <wariant>to: <wynik>". Wykorzystaj procedurę wsprintfa (2 punkty).
- 4. Utwórz program korzystając z kodu dołączonym w pliku scanBin.asm. Oblicz wartość funkcji dla czterech argumentów logicznych według wzoru dla swojego zadania (wg tabeli wariantów). Argumenty wprowadzane są pojedynczo w postaci binarnej (ciąg 8 bitów w formie znaków ascii 0 lub 1)). Wyświetl zachęte do wprowadzenia każdego z ciągów. Wynik wyświetl również w postaci binarnej (2 punkty).
- 5. Napisz program pobierający liczbę wprowadzoną przez użytkownika (bez znaku), a następnie pomnoży ją przez liczbę określoną w tabeli wariantów i wynik wypisze na konsolę. Nie można korzystać z instrukcji MUL i IMUL, wykorzystaj przesunięcie bitowe (2 punkty).

# 3. Tabele wariantów

Tabela 1. Tabela wariantów dla zadania 2

Numer	Wariant	Numer	Wariant
1	(a+b)*c/d	16	a/b/(c+d)
2	a-b*c/d	17	(a+b)*c-d
3	a*(b+c)/d	18	a*(b+c)-d
4	a/(b+c)*d	19	a/(b+c-d)
5	(a+b)-c/d	20	a+(b-c)-d
6	(a-b*c)+d	21	a-b-c/d
7	$a^*(b-c)+d$	22	a*(b-c-d)
8	a/b-c+d	23	a*(b-c)-d
9	(a+b)*(c+d)	24	a+b*c-d
10	(a-b)*c+d	25	(a-b)*(c-d)
11	a*b*(c+d)	26	a*b*c-d
12	a/(b*c)+d	27	a/b*c-d
13	a+b/c/d	28	a+b/c-d
14	(a-b)/c+d	29	a-b/c-d
15	a*b/c+d	30	a*b/c-d

Tabela 2. Tabela wariantów dla zadania  $5\,$ 

Numer	Wariant
1	5 = (4+1)
2	6 = (4+2)
3	7=(4+2+1)
4	9=(8+1)
5	10=(8+2)
6	11=(8+2+1)
7	12=(8+4)
8	13=(8+4+1)
9	14=(8+4+2)
10	17=(16+1)
11	18=(16+2)
12	19=(16+2+1)
13	20 = (16 + 4)
14	21=(16+4+1)
15	22 = (16 + 4 + 2)

Tabela 3. Tabela wariantów dla zadania 4

Numer	Wariant
1	(a OR b) AND c XOR d
2	a AND (b AND c) XOR d
3	a AND (b OR c) XOR d
4	a XOR (b OR c) AND d
5	(a OR b) AND (c XOR d)
6	(a AND b AND c) OR d
7	a AND (b AND c) OR d
8	a XOR b AND c OR d
9	(a OR b) AND (c OR d)
10	(a AND b) AND c OR d
11	a AND b AND (c OR d)
12	a XOR (b AND c) OR d
13	a OR b XOR c XOR d
14	(a AND b) XOR c OR d
15	a AND b XOR c OR d
16	a XOR b XOR (c OR d)
17	(a OR b) AND c AND d
18	(a AND b) AND c XOR d
19	a AND (b OR c) AND d
20	a XOR (b OR c AND d)
21	a OR (b AND c) AND d
22	a AND b AND c XOR d
23	a OR b AND c AND d
24	(a AND b) AND (c AND d)
25	a AND b AND c AND d
26	a OR b XOR c A d
27	a AND b XOR c AND d
28	a AND b XOR c AND d

# 4. Pomoc

# 4.1. GetStdHandle - pobranie uchwytu do konsoli

W celu uzyskania uchwytu do aktualnie uruchomionego okna konsoli możemy wykorzystać procedure GetStdHandle:

nStdHandle może przyjmować następujące wartości:

- 1. -10 uchwyt wejściowy, do odczytu z konsoli,
- 2. -11 uchwyt wyjsciowy, do wypisywania znaków na konsolę,
- 3. -12 uchwyt umożliwiający odczyt błędów.

Uchwyt zwracany jest do rejestru EAX po wykonaniu procedury.

Przykład wykorzystania:

```
push STD_OUTPUT_HANDLE ; stala -11 call GetStdHandle mov outputHandle, EAX
```

# 4.2. WriteConsoleA - wypisywanie znaków na konsolę

Biblioteki Win32 udostępniają procedury umożliwiające odczyt znaków z interesującej nas konsoli. Można wykorzystać do tego procedurę Write-ConsoleA o następującej sygnaturze:

Parametry:

- 1. hConsoleOutput **uchwyt wyjśćiowy** do konsoli, pobierany za pomocą procedury GetStdHandle (4.1),
- 2. \*lpBuffer adress tablicy przechowującej znaki do wypisania,
- 3. nNumerOfCharsToWrite liczba znaków które zostaną wypisane z poprzednio podanego adresu,
- 4. lpNumberofCharsWriten adres zmiennej typu DWORD do której procedura zapisze ilość faktycznie wypisanych znaków,
- 5. lpReserved wstawiamy null czyli 0

Przykład wykorzystania:

```
push 0
push OFFSET nOfCharsWritten
push nOfCharsToWrite
push OFFSET charsToWrite
push outputHandle
call WriteConsoleA
```

Segment danych:

```
nOfCharsWritten DWORD 0
charsToWrite BYTE "Wprowadz_argument_A" ,0
nOfCharsToWrite DWORD $ - charsToWrite
```

# 4.3. CharToOemA - konwersja znaków

Konsola systemu windows wykorzystuje tak naprawdę kodowanie OEM, więcej można znaleźć tutaj. W tym celu by poprawnie wyświetlić polskie znaki, musimy przekonwertować znaki ASCII na OEM za pomocą procedury CharToOemA:

#### Parametry:

- 1. lpszSrc adres tablicy z znakami którą chcemy przekonwertować,
- 2. lpszDst adress tablicy do której chcemy zapisać przekonwertowane znaki,

Przykład wykorzystania:

```
push OFFSET charsToWrite
push OFFSET charsToWrite
call CharToOemA
```

Jako adres docelowy możemy wykorzystać naszą tablicę z znakami, ponieważ pierwotne kodowanie nie będzie nam potrzebne.

#### 4.4. ReadConsoleA - odczytywanie znaków z konsoli

W celu wprowadzania znaków przez konsolę możemy wykorzystać procedure ReadConsoleA o następującej sygnaturze:

```
BOOL WINAPI ReadConsole(

_In_ HANDLE hConsoleInput,
_Out_ LPVOID lpBuffer,
_In_ DWORD nNumberOfCharsToRead,
_Out_ LPDWORD lpNumberOfCharsRead,
_In_opt_ LPVOID pInputControl
);
```

#### Parametry:

- 1. hConsoleInput **uchwyt wejściowy** do konsoli, pobierany za pomocą procedury GetStdHandle(4.1),
- 2. lpBuffer adress tablicy do której zapisane zostaną odczytane znaki,
- 3. n Number<br/>OfCharsToRead - liczba znaków która ma zostać odczytana z konsoli,
- 4. lpNumberOfCharsRead adres do miejsca pamięci do którego zapisana zostanie liczba zczytanych znaków,
- 5. pInputControl wstawiamy null czyli 0

Przykład wykorzystania:

```
push 0
push OFFSET nOfCharsRead
push 10
push OFFSET inputBuffer
push inputHandle
call ReadConsoleA

mov EBX, OFFSET inputBuffer
add EBX, nOfCharsRead
mov [EBX-2], BYTE PTR 0
```

W celu zrozumienia 3 ostatnich instrukcji wykorzystaj debugger i podejrzyj co zapisywane jest w inputBuffer. Na potrzeby procedury konwertującej znaki na liczbę, nasz ciąg znaków musi kończyć się nullem (00 w pamięci).

#### 4.5. Konwersja znaków na liczbę

By skonwertować znaki na liczbę możemy wykorzystać poniższą procedurę, możemy ją dodać pod procedurą main(ta procedura nie obsługuje liczb ujemnych, wykorzystaj tą z pliku scanInt.asm):

```
atoi proc uses esi edx inputBuffAddr:DWORD
mov esi, inputBuffAddr
xor edx, edx
.Repeat
lodsb
.Break .if !eax
imul edx, edx, 10
sub eax, "0"
add edx, eax
.Until 0
mov EAX, EDX
ret
atoi endp
```

Przekazujemy do niej jeden parametr w postaci adresu tablicy w której przechowywany jest ciąg znaków. Wynik zwracany jest przez rejestr EAX.

Przykład wykorzystania procedury w programie:

```
push offset inputBuffer
call atoi
mov varA, EAX
```

#### 4.6. Konwersja liczby na znaki

By skonwertować liczbę na znak, możemy wykorzystać procedurę Wsprint-fA. Procedura ta podmienia znaki specjalne (np "%i") i wstawia na ich miejsce odpowiednio przekonwertowane argumenty.

wsprintfA PROTO C: VARARG; prototyp procedury w masm32

Procedura zwraca długość nowo powstałego ciągu znaków do rejestru EAX. Parametry:

- 1. lpOut adres bufora do którego zostaną zapisane znaki ASCII,
- 2. lpFmt adress tablicy w której przechowywany jest format wiadomości,
- 3. ... pozostałe argumenty zależne od formatu wiadomości.

Przykład wykorzystania:

#### .data

```
varA DWORD 0
solutionText BYTE "Wynik: _%i",0
solutionBuffer BYTE 255 dup(0)
```

.code

```
push varA
push OFFSET solutionText
push OFFSET solutionBuffer
call wsprintfA
add ESP, 12 ; czyszczenie stosu
mov rinp, EAX ; zapamietanie dlugosci powstalego ciagu
```

Segment danych:

```
varA
solutionText
solutionBuffer
rinp

DWORD 0
BYTE "Wynik:%i",0
BYTE 255 dup(0)
DWORD 0
```

W związku z tym że w formatce występuje tylko 1 znacznik, podajemy tylko 1 dodatkowy agrument. Do łączenia ciągów znaków musielibyśmy wykorzystać znacznik "s" zamiast "i".

#### 4.7. Operacje mnożenia

Do mnożenia możemy wykorzystać 2 instrukcje:

#### 4.7.1. MUL

Instrukcja MUL(unsigned multiply) mnoży 8,16 lub 32 bitowy operand (operandem może być r-rejestr lub m-miejsce w pamięci) i zapisuje wynik odpowiednio do rejestru AX, EAX lub EDX:EAX:

Przykład wykorzystania:

```
MOV EAX, 10

MUL varA ; varA - 32-bitowa\ zmienna, o wartosci\ 2

; wynik\ zapisany\ do\ EDX = 0\ EAX = 14\ (h)
```

#### 4.7.2. IMUL

Instrukcja IMUL(signed multiply) mnoży 8,16 lub 32 bitowy operand (operandem może być r-rejestr lub m-miejsce w pamięci) i zapisuje wynik odpowiednio do rejestru AX, EAX lub EDX:EAX:

```
IMUL r/m8; operandem jest rejestr 8-bitowy rejestr; lub 8-bitowa zmienna; wynik zapisywany do rejestru AX
IMUL r/m16; 16-bitowy rejestr lub 16-bitowa zmienna; wynik zapisywany do rejestrow DX:AX
IMUL r/r32; 32-bitowy rejestr lub zmienna; wynik zapisywany do rejestrow EDX:EAX; mozemy rowniez wykorzystac:
IMUL r32, r32, imm32; zapisze wynik mnozenia 2 operandu i 3 operan; do 1 operandu
```

Przykład wykorzystania:

```
MOV EAX, -10

IMUL varA ; varA - 32-bitowa zmienna, o wartosci 2

; wynik zapisany do EDX = FFFFFFF EAX = FFFFFEC (h)
```

#### 4.8. Operacje dzielenia

Do dzielenia możemy wykorzystać:

#### 4.8.1. DIV

Instrukcja DIV(unsigned divide) wykonuje dzielenie przez 8,16,32 bitowy operand. Operandem może być rejestr lub pamięć. Wynik zapisywany jest do rejestru EAX, reszta EDX.

```
DIV r/m8; dzieli AX, wynik w AL, reszta AH
DIV r/m16; dzieli DX:AX, wynik AX, reszta DX
DIV r/m32; dzieli EDX:EAX, wynik EAX, reszta EDX
```

#### 4.8.2. IDIV

Składnia jak w przypadku DIV.

# 4.9. CDQ

W przypadku mnemoniku IDIV, wykorzystywane są rejestry EDX:EAX. Najstarszym bitem w takim zapisie jest bit w rejestrze EDX nie EAX. By wypełnić odpowiednio rejestr EDX (w zależności od nastarszego bitu w rejestrze EAX) możemy wykorzystać instrukcję CDQ.

## 4.10. Operatory bitowe

Dostępne są instrukcje umożliwiające operacje bitowe:

#### 4.10.1. AND

Wynokuje operacje koniunkcji logicznej dla każdego z bitów:

```
AND r8/m8, r8/m8/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
AND r16/m16, r16/m16/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
AND r32/m32, r32/m32/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
```

Przykład użycia:

#### 4.10.2. OR

Wykonuje operacja alternatywy logicznej dla każdego z bitów:

```
OR r8/m8, r8/m8/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
OR r16/m16, r16/m16/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
OR r32/m32, r32/m32/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
```

Przykład użycia:

```
MOV zmA, 010101111b
OR zmA, 10000001b
; alternatywa logiczna dla kazdego z bitow
; wynik 11010111 (b) zapisany w zmA
```

#### 4.10.3. XOR

Wykonuje operacje alternatywy wykluczającej dla każdego z bitów:

```
XOR r8/m8, r8/m8/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
XOR r16/m16, r16/m16/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
XOR r32/m32, r32/m32/imm ; wynik zapisany do 1 operandu
```

Przykład użycia:

```
MOV zmA, 01010111b

XOR zmA, 10000001b

; alternatywa logiczna dla kazdego z bitow

; wynik 11010110 (b) zapisany w zmA
```

#### 4.10.4. NOT

Wykonuje operacje negacji logicznej dla każdego z bitów:

```
XOR r8/m8 ; wynik zapisany do 1 operandu
XOR r16/m16 ; wynik zapisany do 1 operandu
XOR r32/m32 ; wynik zapisany do 1 operandu
```

Przykład użycia:

```
MOV zmA, 010101111b
NOT zmA
; negacja logiczna dla kazdego z bitow
; wynik 10101000 (b) zapisany w zmA
```

#### 4.10.5. Przesunięcia bitowe SHL, SHR

Instrukcje przesunięcia bitowego umożliwiają mnożenie/dzielenie liczby po przez przesunięcie bitów w prawo lub lewo oraz uzupełnienie brakujących zerem:

```
SHL r8/m8, imm ; wynik zapisany do 1 operandu
SHL r16/m16, imm ; wynik zapisany do 1 operandu
SHL r32/m32, imm ; wynik zapisany do 1 operandu
```

#### 4.10.6. SAL, SAR

Instrukcja SAR działa tak samo jak SHR, ale zachowuje stan najstarszego bitu. Instrukcja SAL działa tak samo jak SHL.

# 4.10.7. ROL, ROR

Instrukcja ROR działa jak SHR, lecz najmłodszy bit zamiast przepaść kopiowany jest na miejsce najstarszego i do flagi przeniesienia. Instrukcja ROL działa jak SHL, lecz najstarszy bit kopiowany jest na miejsce najłodszego i do flagi przeniesienia.