



VDMTools

VDMTools ユーザマニュアル (VDM++)



How to contact:

http://fmvdm.org/ http://fmvdm.org/tools/vdmtools inq@fmvdm.org VDM information web site(in Japanese) VDMTools web site(in Japanese) Mail

VDMTools ユーザマニュアル (VDM++) 2.0
— Revised for VDMTools v9.0.6

© COPYRIGHT 2018 by Kyushu University

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only under the terms of the license agreement.

This document is subject to change without notice.

目 次

1	はじめに				
2	VDI	MTools の概略	4		
3	VDI	VDMTools ガイドツアー			
	3.1	VDMTools で取り扱う仕様の作成	7		
	3.2	GUI で VDM++ を始める	8		
	3.3	オンラインヘルプ	8		
	3.4	メニュー、ツールバー、サブウインドウ	9		
	3.5	プロジェクトを作成する	11		
	3.6	VDM 仕様の構文チェック	12		
		3.6.1 仕様の解析	12		
		3.6.2 構文エラーの修正	13		
	3.7	VDM 仕様の型チェック	16		
	3.8	仕様の検証	19		
		3.8.1 インタープリタを使用した式の評価	20		
		3.8.2 ブレイクポイントの設定	22		
		3.8.3 動的型チェック	26		
		3.8.4 証明課題のチェック	27		
		3.8.5 マルチスレッド・モデル	32		
	3.9	体系的テスト	32		
	3.10	清書機能	34		
	3.11	コード生成	35		
	3.12	VDMTools API	36		
	3.13	VDMTools の終了	36		
4	VDI	MTools リファレンスマニュアル	37		
4		WITOOIS リファレンスマニュアル GUI 全般	37		
	4.1	4.1.1 プロジェクト・ハンドリング			
			38		
			41		
			40		
		ドウ	42		
		4.1.4 ファイルの編集	44		
		4.1.5 インタープリタを使う	44		
		416 オンラインヘルプ	44		



4.2	コマン	ドラインインターフェース全般	45
	4.2.1	ファイルの初期化	47
4.3	構文チ	ェック機能	48
	4.3.1	GUI	48
	4.3.2	構文エラーのフォーマット	49
	4.3.3	コマンドラインインターフェース	49
	4.3.4	Emacs インターフェース	50
4.4	型チェ	ック機能	52
	4.4.1	GUI	53
	4.4.2	エラーおよびワーニングのフォーマット	54
	4.4.3	コマンドラインインターフェース	55
	4.4.4	Emacs インターフェース	56
4.5	インタ	ープリタとデバッガ	58
	4.5.1	GUI	58
	4.5.2	スタンダードライブラリ	67
	4.5.3	コマンドラインインターフェース	68
	4.5.4	Emacs インターフェース	70
	4.5.5	スレッドのスケジューリング	76
4.6	証明課	題生成機能	77
4.7	清書機同	<mark>能</mark>	79
	4.7.1	GUI	80
	4.7.2	コマンドラインインターフェース	80
	4.7.3	Emacs インターフェース	82
4.8	VDM+	+から C++コード生成	83
	4.8.1	GUI	83
	4.8.2	コマンドラインインターフェース	83
	4.8.3	Emacs インターフェース	84
4.9	VDM+	+から Java へのコード生成	85
		GUI	85
			86
	4.9.3	Emacs インターフェース	87
4.10	VDM 7	Eデルの体系的テスト	89
	4.10.1	テストカバレッジファイルの準備	90
		テストカバレッジファイルの更新	90
	4.10.3	テストカバレッジの統計データ作成	91
	4.10.4	IATeX を使ったテストカバレッジ例	92

用	語集	99	
A	VDM 技術の情報源	101	
В	VDM++と I₽TEX の結合	104	
	B.1 仕様ファイルのフォーマット	104	
	B.2 IATEX 文書のセットアップ	104	
\mathbf{C}	VDMTools 環境の設定	108	
	C.1 一般	108	
	C.2 インターフェースオプション	109	
	C.3 UML リンクオプション	111	
D	Emacsインターフェース	113	
\mathbf{E}	Sort 例題向けテストスクリプト	114	
	E.1 Windows/DOSプラットフォーム	114	
	E.2 UNIX プラットフォーム	115	
\mathbf{F}	Microsoft Word についてのトラブルシューティング問題	117	
\mathbf{G}	プライオリティファイルのフォーマット	118	
索	索引 ····································		

1 はじめに

VDMTools は、コンピュータシステムの精巧なモデルを開発・分析するツールである。システム開発の早期に導入すれば、これらのモデルはシステム仕様として、あるいはユーザの要求の網羅性や整合性のチェックを助けるものとして役立つ。モデルは、ISO VDM-SL 標準言語 [5]、あるいは、オブジェクト指向形式仕様言語 VDM++ [9] [3] によって表現される。本マニュアルでは、実装に先立ち、VDM++ で表現されたモデルの自動チェックと検証を行うためのツールである VDM++ ツールボックスについて記述する。その範囲は、従来からの構文と型のチェックツールから、必要に応じてモデルを実行し、実行中には自動的に整合性チェックを行う強力なインタープリタに及ぶ。実行機能は、分析・設計の早期からテスト技術の利用を可能にするとともに、確立されているソフトウェアエンジニアリングの実践に即した全体的なテストの実行を可能にする。そのうえ、このインタープリタでは、ブレイクポイントの設定、文のステップ実行、表現の評価、コールスタックの調査、スコープにおける変数の値のチェックなど、モデルのインタラクティブなデバッグが可能である。

本ドキュメントには VDM++ ツールボックス (この文書では Toolbox と呼ぶ) の紹介とリファレンスマニュアルを記載する。VDM++ 言語には別に言語マニュアルがある。[9]. このマニュアルでは、仕様という言葉は目的を問わず本言語で構成されたすべてのモデルを指すものとして使う

VDM 入力フォーマット

Toolbox は MS Word または IFTeX の文書に埋め込まれた VDM++ の仕様をサポートしているので、仕様を抜き出したファイルを別途作ることなく、仕様の分析を行うことができる。システムのモデルとその文書を統合して扱う方法として、これらの書式を使用することを推奨する。モデルの記述と文書を統合して扱うことで、最新版の仕様と文書化されている仕様の不整合を避けることができる。もちろん、Word や IFTeX を使用しなくてもよく、好みのテキストエディタを使って、シンプルなテキストファイルの仕様を書くことも出来る。

仕様は日本語を使って記述することができ、Toolbox を使って解析することができる。Toolbox は複数の文字コードを入力文書としてサポートしている。付録 C.1 で Toolbox への文字コードの設定方法を説明している。



MS Word を使用して VDM++ の仕様を作成する場合は、仕様を記述した文書を Rich Text Format (RTF) フォーマットで保存しなくてはならない。Toolbox の配 布パッケージには、このフォーマットでのサンプルファイルが含まれる。このマ ニュアルでは、Toolbox の配布パッケージに含まれるそれらのファイルを使った 例を参照している。例題のファイルで、".rtf"が拡張子がついていれば、リッチ テキストフォーマット (RTF) のファイルであることがわかる。

このマニュアルでは、Toolbox の機能の紹介を Word の RTF を前提として行う。 IATEX で仕様を作成するのであれば、付録 B に書かれているフォーマットとスタ イルを使って LATeX のコマンドに VDM 仕様を埋め込む方法を参照してほしい。 Toolbox にはこのフォーマットでもサンプルファイルが入っているが、拡張子は ".rtf"ではなく".vpp"である。そのため、例がsort.rtfというファイルを参照 していた場合、代わりに sort.vpp というファイルを使わなくてはいけない。ディ レクトリ構造の参照はこのマニュアルを通じて以下のような形式で示される。

examples/sort.vdm (スラッシュ区切り) Windows では examples\sort.vdm (英 語ではバックスラッシュ区切り). と同じである。

シンプルなテキストファイルとして仕様を記述した場合、説明文を仕様に組み込 む唯一の方法は、言語マニュアルに記載されている VDM++ コメント構文を用 いることだ。このフォーマットについては通常拡張子 ".vpp" でファイルが用意 されている。

このマニュアルの使い方

このマニュアルは3つの部分に分かれる。セクション2と3はToolboxのさまざ まなツールの概略と GUI を利用した Toolbox のチュートリアルを提供する。マ ニュアルのこの部分を実際に試してみる前に、Toolbox がインストールされてい なくてはならない (付録 \mathbb{C} 参照)。 Toolbox のインストールについてはこの文書 に記述される[8]。セクション3を読み進むにつれ、さまざまなツールや制御コ マンドを利用できることがわかるだろう。

第2のパート (セクション 4) は、Toolbox のシステム的なすべての機能をカバー するリファレンスガイドである。3つの利用可能なインターフェースすべて(コマ ンドラインインターフェース、Emacs インターフェース、GUI) について、それ ぞれの機能を記述してある。

このマニュアルの第3のパートは一連のトピックスについての付録で構成されている。付録 A は VDM の情報源について記載されているが、これにはインターネットのサイト、プロジェクトの記述、技術論文や参考文献が含まれている。付録 B では \LaTeX の文書でどのようにテキストと仕様をマージするかを説明している。

付録 $\mathbb C$ では環境を Toolbox 向けにどう設定するかが記述されている。付録 $\mathbb D$ では $\mathbb E$ E には $\mathbb C$ Sort 仕様(このマニュアルで実行可能な例として使われている)のシステムテストに使うテストスクリプトがいくつか含まれている。付録 $\mathbb F$ では $\mathbb C$ Toolbox を使っていると見られる $\mathbb C$ Microsoft Word においての一般的な問題について、考えうる解決策をいくつか提供している。さらに、付録 $\mathbb C$ では、インタープリタで使うファイルの優先順位の定義用のフォーマットが記述されている。




図 1: VDMTools の概略

VDMTools の概略 2

VDM++ 仕様は、システムの特性を厳密に記述することを目的としたドキュメ ントである。この仕様は、セクション1で記述されている入力フォーマットで書 かれた複数のファイルに分かれていることもある。図1はToolbox の機能の概要 とその付属的な機能を示したものである。ツールについては下記に記述する。

- マネージャー 仕様に定義されているクラスの状態を常に保持する。仕様は、複数 のファイルで構成されていることもあり、それらすべての状態を保持する。
- 構文チェック機能 VDM++ 言語の定義に照らして、VDM++ の仕様の構文が正 しいかどうかチェックする。構文が受け入れられれば、Toolbox 内の他ツー ルの利用が可能となる。
- 型チェック機能 強力な型推論メカニズムを持ち、値や演算子の誤用を特定する。 またランタイムエラーの起こりうる箇所も示す。
- インタープリタとデバッガ インタープリタは、VDM++ で実行可能な構成要素 すべてを実行する。その範囲は、集合の内包式や列の列挙式など単純な構 成子から、より複雑な構成要素(例外処理、ラムダ表現、ルーズな表現や パターンマッチング、マルチスレッドモデルまでも)にも及ぶ。仕様を実 行することの利点の一つは、テスト技術がこれらの検証に役立つというこ とだ。開発プロセスにおいて、仕様の小(大)部分が設計者の理解と自信 を深めるのに有効である。その上、実行可能な仕様は実行プロトタイプを 形成する。

ソースレベルのデバッガは、実行可能な仕様を用いて作業をする上で、必 要不可欠な機能である。VDM++ デバッガは、ブレイクポイントの設定、

ステップ実行、スコープ内で定義された変数の値チェック、コールスタックのチェックなど、通常のプログラミング言語向けのデバッガと同様の機能をサポートする。

- 証明課題生成機能 証明課題生成機能は、VDM++ ツールボックスの型チェックの機能を拡張するものである。仕様全体をスキャンして、内的矛盾点や整合性を侵害しうる潜在的なソースをチェックする。データ型の不変条件、事前条件、事後条件、列の境界や写像のドメインの違反チェックが含まれる。証明課題はVDM++ の式で表され、true と評価されなければならない。もしfalse と評価されていたら、それは仕様の相当する箇所に潜在的な問題があることを示している。
- テスト機能 テスト機能ではテストスイートと呼ばれる予め用意されたテストセットを使って、仕様の実行が可能である。テストカバレッジ情報は、テストスイートの実行中に自動的に記録され、あとから、仕様のどの部分が頻繁に評価されているか、どの分が全くカバーされていないかなどを、表示する。テストカバレッジ情報は、仕様が Word または LATEX で記述されている場合には、ソースファイル文書に直接表示することができる。
- 自動コード生成 Toolbox は、VDM++ の仕様から C++と Java のコードを自動生成する機能をサポートしており、この機能により仕様と実装の間に一貫性を持たせることができる。コード生成機能は VDM++ の構文の 95% から実行可能なコードを生成する。仕様の実行不可能な箇所向けに、ユーザによる定義コードを含めることを可能にする機能も併せ持つ。いったん仕様がテストされれば、コード生成機能を迅速な実装を自動的に得る手段として利用できる。C++のコード生成機能の使い方は本ドキュメント [12] に記載されている。 そして Java コード生成機能の使い方は本ドキュメント [13] に記載されている。
- 動的リンク機能 外部のコードを仕様の実行に加えることを可能にする。この機能により、伝統的な方法で開発されたコンポーネントで構成される形式モデルを結合したり、モデルにグラフィカルなフロントエンドを提供するといったことが可能になる。
- **Corba** 対応 **API** Toolbox は Corba 対応 API を提供しており、これにより実行中の Toolbox に他のプログラムがアクセスできる。これは型チェック機能やインタープリタ、デバッガなどの Toolbox のコンポーネント外からの制御を可能にするものである。API を使えば、グラフィカルなフロントエン



ドやレガシーコードなど、どんなコードからでも Toolbox へのアクセスが 可能になる。

UML リンク UML リンク はUMLとVDM++ を結びつける。Toolbox とXMI ファイルを経由して、astah* Professional や Enterprise Architect と双方向 のモデル共有を可能とする。また、Rational RoseとはOLEを経由して双 方向で緊密に結びつける変換機能を提供する。

ゆえに、このリンク機能は UML と VDM++のラウンドトリップエンジニ アリングをサポートし、形式的な記述が機能の詳細な振る舞いを記述する のに使われる一方で、グラフィカルな記述が構造的でダイアグラムを利用 したモデルの概略を提供するのに使われる。UML リンクについてはドキュ メント [7] に記述されている。

Java から VDM++ への変換ツール この機能は現存する Java アプリケーション を VDM++にリバースエンジニアリングするものである。 アプリケーショ ンの分析が VDM++レベルで実行され、新たな機能が特定される。最終的 に、新たな仕様がJavaから翻訳される。JavaからVDM++への変換ツール の使い方は [6] に記述されている。注) 現在この機能は、現行の Java のす べての構文をサポートしていない(ジェネリクス、可変引数など)。

3 VDMTools ガイドツアー

このセクションでは、Toolbox の「ガイドツアー」を提供する。VDM によるシステムモデリングを新たに学ぼうとするのであれば、"ソフトウェア開発のモデル化技法" [2], J. フィッツジェラルド、P.G. ラルセン著、または、"VDM++によるオブジェクト指向システムの高品質設計と検証" [4] を最初に読むことをお勧めする。これらのチュートリアルブックには、Toolbox を使って探索可能な、VDM 仕様で書かれたさまざまな例題が掲載されている。[2] では ISO 標準の VDM-SL を使って記述されており、一方、[3] では VDM++ と呼ばれる、オブジェクト指向拡張された言語を使って記述されている。これらの一般的な概念を知っているが、VDM++でオブジェクト指向向けに拡張された部分に詳しくない人には、VDM++ の言語リファレンスマニュアルである" $The\ VDM++\ Specification\ Language$ " [9] を一読することをお勧めする。

3.1 VDMToolsで取り扱う仕様の作成

Toolbox を使用するためには、VDM++ の仕様を書いておく必要がある。このセクションでは、シンプルなソートのサンプルを作成することを通じて、MS Word のリッチテキストフォーマットを使用した方法を記述する。 IAT_EX 文書を使いたい場合は、付録 B^1 を参照のこと。このセクションでは、MS Word を使用すると想定していることを覚えておいてほしい。

MS Word を起動して、Toolbox から vpphome/examples/sort/MergeSort.rtfファイル² を開く。このファイルを一通り読めば、

このドキュメントが説明文と VDM++形式のモデルであることがわかるはずだ。形式の部分は VDM スタイルですべて書かれている。 VDM スタイルの文書から直接元の文書に戻すのはおそらく無理だろう。 通常のプリンタは VDM のキーワードを太字のフォントで印刷する。このスタイルの外観を修正することはできるが、スタイルの名前は変えられない。 なぜなら Toolbox が VDM スタイルで書かれた文書の部分だけを解析するからである。

Toolbox 内で使用されるスタイルの定義は Toolbox の中にある VDM. dot ファイル

¹プレーンテキストのみの VDM++を使用することも可能

²vpphome は Toolbox のトップディレクトリ。Windows の場合、通常は、C: ¥Program Files ¥The VDM++ Toolbox v?.? となる



(Word 形式) に記述されている。このファイルはテンプレートディレクトリ(通 常はC:\Program Files\Microsoft Office\Templates)にコピーすることで、 新しくドキュメントを作成した場合にテンプレートを選択すると(普通に使用し ていれば、このほかにもさまざまな方法でテンプレートディレクトリにスタイル 定義がコピーされる)これらのスタイルの定義が含まれることになる。

MergeSort.rtf ファイルの最後を見てみよう。クラス名 MergeSort が VDM_TC_TABLE の形式で書かれているのがわかるだろう。この使い方は後でテストカバレッジ情 報の記録・表示方法についての話をするときに詳しく述べる。この VDM_COV およ び VDM_NCOV 形式はテストカバレッジの情報と関連付けるときにも使われる。こ れらの形式についても後ほど述べる。

さらに MS Word を使用して Toolbox への入力物を作成する経験を積む場合は、 「ガイドツアー」を終えた後に Toolbox 内のほかのサンプルファイルを読むこと をお勧めする。

GUIで VDM++ を始める 3.2

Toolbox は通常 GUI を使う。GUI を使い始める前に、VDM のソースファイル がワーキングディレクトリにコピーされていなければならない。Toolbox は異な る種類のソートアルゴリズムの仕様を含んでいるが、これはテクニカルリポー ト[11]に書かれているとおりである。このガイドツアーでは、このソート仕様を サンプルとして使うため、vpphome/examples/sort ディレクトリをコピーして そこへディレクトリを移動してもらいたい。これで次からのツアーをあなたの環 境で Toolbox 内のツールを直接試すことが出来るようになったはずだ。

Toolbox は Windows のスタートメニューから選択するか、Unix 環境であれば vppgde コマンドで起動する。図 2 は Toolbox の起動画面である。このウィンド ウを Toolbox のメインウインドウと呼ぶ

3.3オンラインヘルプ

Toolbox のオンラインヘルプと一般的なインターフェースはヘルプツールバーや ヘルプメニューからアクセスできる。最近では以下に示す限られたものだけが利 用可能である。




図 2: スタートアップ画面

ツールについて (1): Toolbox のバージョン番号を表示する.

Qt について (\square): Qt (Toolbox のインターフェースが利用している、C++のマルチプラットフォーム GUI ツールキット) へのリファレンス情報を表示する

3.4 メニュー、ツールバー、サブウインドウ

メインウインドウの上部は6つのプルダウンメニューが一列になって構成されている。

- プロジェクト: プロジェクトメニューは VDM++ の仕様を構成するファイル名の集合で構成されている。このメニューからはプロジェクトを開く/保存する、プロジェクトの設定(ファイルの追加/削除)をする、新規プロジェクトの作成などができる。Toolbox を終了させたり、Toolbox のさまざまなツールのオプションを設定する機能もここにある。(例えば型チェックのレベルを設定など)
- ファイル: ここからは仕様を訂正するためファイルエディタが起動できる。また エラーが報告されたとき、Toolbox によって自動的に表示されるソースファイルの表示を終了させることが出来る。



- **ウインドウ:** メインウインドウの画面に表示されているウインドウをコントロー ルする。メニュー項目を使って、対応するウインドウの表示/非表示を行 うことができる。
- 実行: インタープリタのコントロール機能を提供する(セクション 3.8.1 参照)。構 文チェックや型チェック、証明課題の生成、コード生成、Javaから VDM++ へのリバースエンジニアリング、清書など、仕様に適用されるさまざまな アクションを提供する。

このメニューの下には、メニューと同じ機能を提供するツールバーが配置される。

メインウインドウの下部の画面は、現在のプロジェクトの状態に関する情報や Toolbox 内のツールへのインターフェースを提供するさまざまなサブウインドウ を表示するのに使用される。利用できるウインドウは以下のとおり:

- マネージャー 現在のプロジェクトの最新状態を表示する。以下の2つのビュー から構成される。
 - プロジェクトビュー プロジェクトの内容をツリー形式で表示する。プロジェ クトの構成ファイルとそれぞれで宣言されているクラス(ファイルの 構文チェックが成功したもののみ)が含まれる。
 - クラスビュー VDM ビューと Java ビューの二つがあり、プロジェクトに含 まれる個々の VDM++ クラス・Java ファイルをそれぞれ表示する。
- ソースウインドウ 仕様を表示する。エラーが発生した場合は、エラー一覧でエ ラーを選択した場合は、その位置を表意する。

ログウインドウ Toolbox からのメッセージを表示する

実行ウインドウ インタープリタとのインターフェース。

エラー一覧 Toolbox によって発見されたエラーリポート。

証明課題ウインドウ 仕様から生成された証明課題を表示するウインドウ。

識別子検索ウインドウ 仕様から識別子を検索する。定義部分のみや部分一致に よる検索ができる。

UML リンクウインドウ UML ツールとの連携を操作するウインドウ。

Toolbox の起動時には、マネージャーのみが開いている。

3.5 プロジェクトを作成する

まず、どのファイルを分析にかけるかを Toolbox に設定する必要がある。このため、プロジェクトメニューからファイルを追加を選択するか (プロジェクト) ツールバーから (ファイルを追加) ボタンを押す。すると、図 3 に示すようなダイアログボックスが表示される。.



図 3: プロジェクトにファイルを追加する

MergeSort.rtf を除く、6つの.rtf ファイルを選択して(Ctrl⁴+マウスの左ボタンクリックを順番に繰り返す)、「開く」ボタンを押す。そうすると、選択したファイルがプロジェクトに追加される。単純にマウスの左ボタンをダブルクリックするだけでもファイル1つであれば追加することができる(ただし、ダイアログが閉じてしまうので複数のファイルを追加することはできない)。また Shift キーを押しながら最初のファイルと最後のファイルを選択してもよい。MergeSort-init.rtfファイルにはこのガイドツアーで見せる目的で、いくつかのエラーが入っていることに注意してほしい。

6つの .rtf ファイルは、下記図 4 に示す、Toolbox のメインウインドウにある、マネージャー のプロジェクトビューに表示されているはずだ。

³このガイドツアーでは、ツールバーのボタンを使った操作を中心に話を進めている。メニュー項目を使っても同じ操作を行うことができる

 $^{^4}$ この操作を行うためのキーは OS に依存する。Windows や Linux では Ctrl キー、Mac OS X では Command キーとなる。






図 4: ファイル追加後のメインウインドウ

VDM 仕様の構文チェック 3.6

プロジェクトを作成したら、すべてのクラスが、VDM++ の構文ルールに準じて いるかチェックする必要がある。構文チェック機能は、作成した仕様の構文が正し いかどうかチェックする。プロジェクトにファイルを追加したり、プロジェクト に登録されているファイルが変更されたりすると、ツールは自動的に構文チェッ クを行う。ツールの設定で、自動的な構文チェックを行わないようにすることも できるが、その場合は、ファイルを変更したら、ツールの他の機能を使用する前 に、再度構文チェックをしなくてはならないことを忘れないでもらいたい。

3.6.1仕様の解析

マネージャーのプロジェクトビューで6つの .rtf ファイルを選択し、(アクション) ツールバーの (構文チェック)を押すと、構文チェック機能が起動する (「Default」 フォルダのレベルを選択し、構文チェックの操作を適用することで、同じ操作を 行うことができる。つまり、そのフォルダ内の各ファイルに操作が適用される)。 ログウインドウに、 "Parsing "..../DoSort.rtf" ..." 等のメッセージが表 示されていることに、注目してほしい。(ファイルは複数選択することもでき、そ

の場合は選択されたファイルのすべての構文がチェックされる。) **ログウインド** ウには、エラー情報が出力されている場合があるので、問題解決の手がかりになることがある。構文エラー が発見された場合はエラー一覧のウインドウが自動的 に起動される。また、ソースウインドウ も表示される。ソートのサンプルには、説明のために、二つ構文エラーがはいっている。

3.6.2 構文エラーの修正

図 5 に**エラー**一覧を示す。画面の上部に、エラーまたは警告の生じた箇所のリスト(ファイル名、行番号、カラム番号)が表示され、下部には選択中のエラーの詳細情報が表示される。最初はリストの先頭のエラーが自動的に選択される。



図 5: エラー一覧

ソースウインドウには、エラー一覧内で選択中のエラーに対応する、仕様の部分が表示される。実際の箇所は、ウインドウのカーソルでマークされて示される。最初の構文エラーに対しては、ソースウインドウは図 6 のように表示される。






図 6: 最初のエラーがソースウインドウに表示された所

最初のエラーメッセージは下記のとおり:

C:/Documents and Settings/user/My Documents/examples/sort/MergeSortinit.rtf, 1. 29, c. 3:

```
'Merge: seq of'の前に'<<binary op>>, '(', '.', ';', 'operations',
  'instance', 'sync', 'thread', 'traces', 'end', 'functions',
  'mease', '.#', 'post', 'pre', 'types' or 'values''があるはずです。
```

'Merge: seq of'の前に';'があると仮定します。

この形式のメッセージは、エラーの発見されたポイントで、予測されるものが見 つからなかった場合に表示される。構文チェック機能は、エラーを報告し、起こっ た箇所において、修正および構文チェックの続行を行うための仮説を示す。

この例では、エラーメッセージは、構文チェックを続けるためには、Merge 関数 の前に ';' が必要であるという仮説を伝えている。[9] を参照すれと、VDM++ の 構文の記述から、この仮説が正しいことが分かる。すなわち、2つの関数定義はデリミタ';'で区切らなくてはならない。このエラーは、MergeSorter 関数の定義の最後に、ファイルエディタを使って、';'という文字を追加することで修正できることがわかる。

(構文チェック機能が仮説を示しても、元ファイルは変更されないことに注意してほしい。元ファイルの修正は、ユーザの手作業で行なわねばならない。)

構文エラーの修正は、Toolbox 上から好みのエディターを直接起動することで出来るようになる。(付録 \mathbb{C} 参照)メインウインドウで MergeSort-init.rtf ファイルを選択し、(ファイル) ツールバーの外部エディタ ボタン (\bigcirc) を押す。

エラーリストの左側に表示されている **>**ボタンを押すか、**エラー一覧**画面の画面 上半分に表示される、エラー箇所の概要を直接選択すると、見たいエラーリポートを読むことが出来る。以下のように説明がされている。

C:/Documents and Settings/user/My Documents/examples/sort/MergeSortinit.rtf, 1. 34, c. 53:

'l1 , l2)'の前に'<<binary op>>, '(', ')', ',', '.', '[', '⁻ ', '.#', ''' or ', ... ,''があるはずです。

'11, 12)'の前に'*'があると仮定します。

これは11,12の前で構文エラーが起こっており、構文エラーを修復するためには、乗算記号'*'が'tail'と'11'の間に必要であるとの仮説を示している('tail'は識別子の名前であると予測)。この場合、仮説は間違っており、実際は、列から先頭を除いたものを返す't1'演算子を'tail と書き間違えたことによるエラーである。ファイルエディタを使って修正してみよう。

構文エラーを修正してファイルを保存したら、正しく修正できていることを確認するために、再度構文チェック機能を走らせなくてはならない 5 。今回、仕様は構文的に正しいはずであり、マネージャーの(クラスビュー)内にある VDM ビューのウインドウを選ぶと、仕様で定義されている6つのクラス (DoSort, ExplSort, ImplSort, MergeSort, Sorter, SortMachine)の状態が確認できる。

さらに、構文的に正しいことを示す記号 S が構文の欄についているはずだ。(図 7 参照) その他の欄がブランクなのは、仕様の型チェックやコード生成、清書など

⁵標準の設定では、外部エディタで仕様を修正し保存した後、Toolbox のウインドウに戻ると、 自動的に構文チェックが行われる



がまだ1度も行われていないことを意味している。




図 7: VDM ビュー

構文チェックが成功したので、ファイルを VDM ビュー から直接選択して、次の 処理に進むことができる。

VDM 仕様の型チェック 3.7

仕様が構文チェックをパスしたら、型チェックを行うことが出来る。型チェックは (アクション) ツールバーの (型チェック) ボタンを押すと起動する。

VDM ビュー で 6 つのクラスすべてを選択し、型チェックを行う。型チェックが 終わると、Toolbox は、状態表示を更新し、記号T とZ (赤いラインのついた ■)を使って、各々のクラスに関して型チェックが成功したか失敗したかを示す。

この例では、説明のために、MergeSort クラスの型チェックが失敗するようになっている。エラーが4つ⁶と警告が1つ発生しする。これらは、構文エラーと同様、エラー一覧に表示される。

図 8に示されている最初のエラーは、関数名 Mergesorter の s が小文字であることが原因である。(y-xウインドウ の表示については図 9 を参照のこと)この関数名は MergeSorter でなくてはならない。




図 8: 型チェック後最初のエラー表示

図 10 に示される 2 番目のエラーは、数値型でない右辺に '<='演算子を適用しようとしたために起きたものである。もっと詳しく言えば、期待される引数の型(エラーメッセージ中では exp:と表示)が real 型(実数型は最も一般的な数値の型である)であるのに対して、実際の引数の型(エラーメッセージ中では act:と表示)は bool 型であるため型の不整合が生じている。エラーの原因を特定しようとする場合、このような情報は有用な場合がある。

このエラーは、Merge 関数のシグネチャに、seq of int であるはずのものが seq of bool と書かれていることが原因である。3番目と4番目のエラーも同じ原因であり、2番目のものとも関係しているため、2番目のエラーが修正されると消える。このため、最初の2つのエラーを修正して、再度、仕様の構文チェック、型チェックを行う。

メインウインドウの状態についての情報が、この処理中どのように更新されたか注目してほしい。まず元ファイルが編集されると、VDM ビュー でそのファイルが構文的に正しいことを示す記号 S が、Toolbox 上に現在あるバージョンとファ

 $^{^6}$ 型エラーのフォーマットについては、このマニュアルのリファレンス部分に詳細が記述されている。セクション 4.4 参照



```
ATソースウインドウ
                                                                               MergeSort-initirtf
   14: -- LINE 11 1
   15:
        MergeSorter: seq of real -> seq of real
   16:
         MergeSorter(I) ==
   17:
          cases !:
             [e]
  20:
2
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
             others -> let |1^|2 in set {|} be st abs (len |1 - len |2)
                         let I_I = MergeSorter(I1),
    I_r = Mergesorter(I2) in
Merge(I_I, I_r)
           end:
        --LINE 14 1
         Merge: seq of int * seq of bool -> seq of int
         Merge(I1,I2) =
          cases_mk_(|1,|2):
  31:
32:
33:
34:
35:
36:
             mk_{(],|),mk_{(],|)} \rightarrow 1
                                   -> if hd |1 <= hd |2 then [hd |1] ^ Merge(tl |1, |2)
             others
                                   else
                                     [hd |2] ^ Merge(|1, tl |2)
          end
        pre forall i in set inds |1 \& 11(i)\rangle = 0 and
            forall i in set inds |2 & |2(i) >= 0
```

図 9: 型エラー時のソースウインドウ




図 10:2番目の型チェックエラー表示

イルシステムにあるバージョンの不整合があることを示す**™**に変わる⁷。このファ イルは、処理を行う前に再度構文チェックが行われていなくてはならない。次に、 構文チェックの後、再度型チェックを走らせると、両方の処理が正しく終了した ことを示す記号 **S** と **T** がそれぞれの状態表示する場所に表示される。

⁷自動構文チェックによりこの記号をみることはないかもしれない

型チェック処理は、警告を返してきたとしても成功であることに注意。これは警告は、通常、実際のエラーではなく、仕様の中の冗長性を示している。例えば、あるブール式がいつも false であると予想されたり、特定のパラメータやローカル変数が関数や操作中で一度も使用されないなどである。もちろん、このような冗長性は、実際のエラー (警告を出している式や文にタイプミスがあるような) に起因するかもしれない。そのため、警告をチェックすることは、そのようなことがないかどうかを確認するためにも有用である。例では、MergeSort 関数内の cases 式の 2 番目のパターンにあるローカル変数 'e' が、一度も使用されていないという警告が表示されている。これは、現実には、エラーではなく、仕様は正しく意味をなしている。ただし、警告を除去したいのであれば、'e' を '-'("don't-care" pattern)に置き換えればよい。

仕様が型チェックをパスしても、正しいことを保障するものではなく、まだエラーが潜んでいるかもしれない(なんらかのプログラミング言語のコンパイラの構文チェック、型チェックをパスしたとしても、0除算によるランタイムエラーなどがありうるように)。このような、モデル中のランタイムエラーの元となりうる潜在的なところを特定する一助とするために、型チェック機能には、仕様中でランタイムエラーを起こしうる潜在的なところをすべてエラーとして報告するオプションがある。このオプションについての情報は、マニュアルのセクション 4.4 を参照のこと。

3.8 仕様の検証

仕様はある目的のために作成される:通常は、提案されたコンピュータシステムの設計された振る舞いの理解を深めるためや、安全性などの特性を考慮して設計されているかチェックするため、次の詳細設計や実装の基礎に役立てるためなどだ。その目的は何であれ、単に仕様の構文や型が正しいだけでは不十分で、たとえ抽象的なレベルであっても、モデル化されたシステムの振る舞いを忠実に表現していなくてはならない。

検証は形式仕様が、モデル化されたシステムの非形式に表現された要求を正確に 反映しているかどうかについて自信を深めるプロセスである。形式仕様言語の仕様があれば、広範囲の検証技術が使える:仕様は詳細に調べることができ、テストもできる。仕様が設計された特徴を表現しているかについて極めて厳格な試験を 実施することも可能だ。Toolbox はアニメーションとデバッガ(仕様の一部に値を入力して実行)とインタープリタを使ったテストまで、あるいは証明課題の生



成まで検証作業をサポートしている。このセクションでは仕様のチェックとその 品質向上のために使われるインタープリタ、デバッガや証明課題生成機能をどう 使うかについて記述する。

3.8.1 インタープリタを使用した式の評価

インタープリタを使って、式や文の評価とデバッグを行うことができる。これら はかなり複雑で、Toolbox に読み込まれている仕様で定義されている関数や操作 の実行、変数の使用を含んでいる。デバッガを使ってブレイクポイントの設定、 評価作業のステップ実行、変数の値を見るなどができる。

図 11 に示す実行ウインドウが、(ウインドウ) ツールバーの (実行) ボタンを押 すことによって開く。実行ツールバーが、まだ開いていなければ同時に開く。




図 11: 実行ウインドウ

実行ウインドウの上部には2つの画面、それぞれ応答 と入力画面がある:入力画 面からはインタープリタに直接コマンドを入れることが出来、その結果が応答画 面に表示される。VDM++ の式を評価するためには、入力画面からコマンドラ インで直接タイプする。

入力画面で下記のようにタイプしてみよう:

```
print { a | a in set \{1, ..., 10\} & a mod 2 = 0 }
```

Return キーを押す。答えとして、偶数の集合が表示される。今検証した式は、集合内包と呼ばれる構成子である。後に([9])で説明する。

► (初期化) ボタンを押すことで、インタープリタの初期化が行われ、仕様ファイルから読み込まれている VDM++ の構成要素を参照することが可能になる。初期化中に、定数は評価され、インスタンス変数が初期化される。初期化後は、関数、操作、インスタンス変数、値、型など仕様のクラス内で定義されているものなら何でも参照できる。

どの関数が MergeSort クラスから呼び出し可能かを見るために、入力 画面のプロンプトで functions MergeSort とタイプする。そうすると、MergeSort クラスの呼び出し可能な関数のリストが表示される。リストからは関数 pre_Merge のような、付随する事前条件がある場合に生成される事前条件関数を呼び出すことが可能であることがわかる。

関数や操作の適用、インスタンス変数や値 (定数) 定義の精査は、オブジェクトを通じてのみ実行される。オブジェクトを生成すれば、インタープリタ内でそれらを利用することがが可能となる。

以下の2つのコマンドは、入力 画面で使うと、ms という名の MergeSort クラスのオブジェクトを生成し、引数 [3, 56, 34-12, 0] で ms の Sort 関数を呼び出し、結果を表示する。

```
create ms := new MergeSort()
print ms.Sort([ 3, 56, 34-12, 0 ])
```

また、オブジェクトはインタープリタ中の記述の評価中でもローカルに生成することが可能である。例えば、前の例のms オブジェクトのようにオブジェクト名をつけなくても MergeSort'Sort は以下のコマンドで実行できる

```
print new MergeSort().Sort([ 3, 56, 34-12, 0 ])
```

この例では、評価の期間中はローカルにオブジェクトが生成される。すなわち、Sort 操作のテスト中だけオブジェクトが存在することとなる。



インスタンス変数を調べるため、まず SortMachine クラスのオブジェクトを生 成する。

create sm := new SortMachine()

SortMachine クラスは srt という名前のインスタンス変数を持ち、これは Sorter オブジェクトへの参照である。最初から srt は MergeSort オブジェクトを指して いる。まず、srt の値を見てみてから、それが指しているオブジェクトの Sort 操 作を呼んでみよう。

print sm.srt print sm.srt.Sort([3, 56, 34-12, 0])

図 12 は上記の評価の結果を示している。

VDM++ の構成要素すべてが実行可能なわけではないので、実行可能でないものは インタープリタを使った評価が出来ないことに注意。例えば、陰関数 ImplSort'ImplSorter を数字の引数を使って呼び出そうとした場合、インタープリタは評価中に実行不 可能な構成要素に出くわしたとエラーを返す。図 12 を参照

3.8.2 ブレイクポイントの設定

ブレイクポイントは、インタープリタで関数などの実行をするときに実行を一時 中断する。

break MergeSort'MergeSorter とタイプすることで、クラス MergeSort の関数 MergeSorter にブレイクポイントを設定することができる。

(ブレイクポイントを設定するときは、関数や操作の名前を、それらが定義されて いるクラス名で修飾しなければならない。) コマンドを実行すると、実行ウイン ドウの右下のブレイクポイント画面に、ブレイクポイントに割当られた番号 (こ の場合、最初にブレイクポイントを設定しているので 1)、ブレイクポイントが有 効であることを示す印「√とともに、ブレイクポイントの設定場所が表示される。 今度は、以前使ったコマンドを使う代わりに、debug コマンドを使って評価作業 を行うことが出来る。この2つのコマンドの違いは、print がブレイクポイント




図 12: 式の評価

を無視する一方、debug コマンドはブレイクポイントでインタープリタを停止させることができることである。

以下のようにタイプして Sort 関数を呼び出してみよう。

debug new MergeSort().Sort([3, 56, 34-12, 0])

インタープリタは Sort 関数に入ったところのブレイクポイントでストップする。 同時に、Sort 関数を含む仕様のソースファイルが**ソースウインドウ**に表示され、 現在評価中のポイント(ここではブレイクポイントの場所。例では Sort 関数の 最初のところ)にカーソルが当たる。加えて、**追跡**画面(実行ウインドウの左下) にはコールスタックが表示される。

ここで、Sort print コマンドを使う(入力画面で print 1 とタイプする)か、実



行ウインドウの左下部分にある追跡 画面の関数名の近くに表示されている'...' 部分をマウスの左ボタンをクリックするかすると、関数のパラメータの値を詳細 に見ることが出来る。値の表示されているパラメータ上でマウスの左ボタンをク リックすると、また'...'表示に戻る

ソースファイルの箇所を直接選択することでもブレイクポイントを設定すること ができる。加えて、ブレイクポイントは関数・操作の最初である必要はなく、そ の内部であればどこでも設定できる。

ソースファイルが RTF 形式のファイルでない場合は、ソースウインドウのファ イル中の設定したい位置で右ボタンをクリックし、メユーからブレイクポイント 設定を選択することで、ブレイクポイントを設定できる。ソースファイルに RTF フォーマットを使っている場合は、Word でファイルの適切な位置にカーソルを あて Control-Alt-Space キー でブレイクポイントが設定できる。

デバッグ中はいつでもブレイクポイントが設定できる。それでは、上記の方法で、 ソースファイルを使って、MergeSort クラスの Merge 関数内にブレイクポイント を設定してみよう。

インタープリタに戻って(実行)ツールバーの (実行再開)ボタンを押してみよ う。これで次のブレイクポイントまで実行される。実際には Sort の再帰的な呼 び出しによって、インタープリタは同じブレイクポイントで何度か止まるが、そ のたびに Merge 関数の中で実行がとまるまで実行再開ボタンを何度も押す。

実行が進むにつれ、さまざまな関数が呼ばれ追跡画面にログが増えていく。そし てこのコールスタック を実行のステップをトレースするのに使うことが出来る。 ■ (一段上の函数の呼び出し位置を表示)ボタンを何度か押して関数のトレース の前後関係がどう変化しているか確認できる。 (一段下の函数の呼び出し位置 を表示) ボタンは追跡を元に戻すときに使う。

🔚 (1 **ステップ実**行) ボタンを押すことでステップ実行をすることもできる。ボタ ンを何度か押して、ソースウインドウ 中のカーソルが、評価箇所の変化をマーク する様子を確認してほしい。これで、関数のパラメータだけでなく、スコープ中 にあるローカル変数を含むすべての変数にアクセス可能になった。さらに、例え ばprint コマンドを使うことなどで、値の中身を見ることもできるようになった。

図 13 にデバッグの例を示す。

ブレイクポイントは、デバッグ実行中であってもなくても、いつでも削除するこ




図 13: 仕様のデバッグ

とができる。実行ウインドウの入力 画面で

delete 1 (例 ブレイクポイント1番を削除)

とタイプしてみてほしい(これで1番のブレイクポイントが削除される)。**実行ウインドウのブレイクポイント**画面で、ブレイクポイントを選択して画面上部にある**削除**ボタンを押しても結果は同じである。

ブレイクポイント 画面上部の他2つのボタンは、ブレイクポイントの有効・無効を設定する。MergeSort'MergeSorter 関数の中にブレイクポイントを再度設定し、それをブレイクポイント画面で選択して無効化ボタンを押してみよう。記号 ☑ がブレイクポイントが無効になっていることを示す□ に変わっていることに注目。有効化 ボタンを押すことでブレイクポイントは再度有効になり、記号は ☑ に戻るはずである。



3.8.3 動的型チェック

型チェック機能が仕様のエラーを報告しなくても、型情報の簡単な静的解析 (関 数や操作のシグネチャに宣言されている型のみに基づいた解析)では、通常、す べての型エラーを見つけることは不可能なので、型エラーが存在する可能性があ る。例えば、ある関数の引数が1個の整数(int型)と定義され、実数(real型)に 対して評価する式が適用されていたとしても、int 型がreal 型のサブタイプで あるため、関数の実行時に、整数値を持つ実数型の引数で関数が呼ばれた場合、 その適用は正しい。

仕様レベルでこの手の型エラーを発見するために、評価実行中に、インタープリ タが動的型チェックを実行するよう設定することができる。このオプションはプ ロジェクトオプション ウインドウの実行 タブで設定できるが、プロジェクトオ プションツールバーに表示されている (プロジェクトオプション) ボタンを 押すことで当該画面が表示される。下記図 14 にこれを示す。



図 14: インタープリタオプションの設定

「動的に型チェックする」オプションをを有効にすると、インタープリタは評価 実行中、実際の型をチェックする。

今回の例では、プロジェクトオプションウインドウの実行 タブで動的型チェック

を有効に設定し、適用、OK ボタンを押すと、式の評価

debug new MergeSort().Sort([3.1415, -56, 34-12, 0])

のところでインタープリタは動的型チェックエラーを報告する。(ブレイクポイントを有効に設定したままになっていた場合は、一度ステップ実行をする必要がある)これは、関数 MergeSort 'Merge のシグネチャが、引数に int 型をとると宣言してあるのに、実際の引数は 3.1415 という real 型(int 型でない)の数字を含んでいるからである。この動的型エラーは、仕様のエラーの可能性を明らかにしているー MergeSorter クラスの MergeSort 関数はパラメータとして real 型の列も許容すべきなのに、同じクラスの integer の列のみを許容する Merge 関数を呼び出しているためだ。

似たような方法で、インタープリタが動的に型の不変条件や関数の事前条件、事後条件、予想される操作(例 true と評価される)などのチェックをするように設定することが可能である。これらのオプションも図 14. にあるようなプロジェクトオプション ウインドウの実行タブで設定することができる。

例としてプロジェクトオプション ウインドウの実行 タブに戻って、事前条件をチェックするのオプションチェックを有効にしてみよう。これで以前の箇所を再度評価してみると、今度はリストから数字3.1415 が省略されてしまっている。今度はインタープリタが図 15 に示すように事前条件違反を報告している。これはMergeSort'Merge 関数の事前条件が、入力値の全てが負でないことを要求しているからだ。

3.8.4 証明課題のチェック

上記の型チェック、不変条件、事前条件、事後条件などの動的チェックは基本的に テストの一形式であるーいくつかの 特別な入力値に対してランタイムエラーが 起こるかどうかチェックする。証明課題生成機能はランタイムエラーの可能性を 調査するもっと一般的な方法を提供するが、これは数学よりもプログラミングに 通じている人からすれば、あまり直感的に理解できないかもしれない。

証明課題生成機能は仕様の潜在的にランタイムエラーが起こりうる箇所を探して 分析し、ランタイムエラーが起こりえない条件を表す一連の証明課題を生成する。 これらの証明課題は、動的チェックよりもより一般的に使われるが、それは適切






図 15: 動的型チェックエラー

な変数8がとりうるすべての値の定量化を含む VDM++ の記述として表現され るからである。これは、もし証明課題がTrueと実行された場合、変数の値に何 が入っていようがそれと関連するランタイムエラーは存在しないことになる(動 的チェックの場合、もちろん選ばれた変数の特定の値についてランタイムエラー が起こらないことが確認できるにすぎない)。もちろん、証明課題が false を示す こともあり、その場合仕様の相当する箇所に潜在的な問題があることを指摘して いる。

実際に証明課題生成機能がどう動くかを見るには、 ExplSort クラス を選択し (アクション) ツールバーの (証明課題生成) ボタンを押すとこのクラスの整合 性テスターが起動する。証明課題ウインドウが開いて表示され、証明課題が生成 される。図 16 にこれを示す。

証明課題ウインドウの画面上部に証明課題のリストがそれらの状態(選択済 欄)、 仕様の場所(モジュール、メンバー、位置欄)と型(型欄)の情報と一緒に表 示されている。指標 欄の数字は単純に同じ箇所の違う証明課題を区別するもので

⁸場合によっては、すべてのコンテクストが明確に示されず、変数のスコープが仕様の精査に よって定義される。




図 16: 証明課題ウインドウ

ある。この例でも見られるように、小さい仕様であっても、たくさんの証明課題を生成することがある一実際、30 ある証明課題のすべてがチェックされているーそのため、大きな仕様ではこれらをフィルターできるため、有効である。証明課題ウインドウの中ほどの2つの画面で、さまざまなフィルタリング方法が利用できる (詳細はセクション 4.6 参照)。最後に、特定の証明課題がウインドウのトップ画面で選択されると、それに相当する VDM++ の記述がウインドウの下の画面に表示され、同時にY-スウインドウのカーソルが仕様の関連する箇所を示す。それぞれの証明課題は True かそうでないかを決定しようとするため、詳細に調べられる。

isOrdered 関数と関連する最初の証明課題(例 インデックス番号1番)を選択してみよう。これは下記のような形式になっている:

```
(forall 1 : seq of int &
(forall i,j in set inds (1) &
i > j =>
i in set inds (1)))
```



そしてソースウインドウのカーソルの位置から、1(i) で表されるシーケンスア プリケーションの状態と関連していることがわかり、

forall i, j in set inds $l \& i > j \Rightarrow l(i) >= l(j)$

は正しい定義である(例: iの値は常に列1のインデックス)。

このような典型的な例では、実際証明課題が正しいことを見て取るのは簡単だが - 2番目の記述は、直接的にはiもjも1のインデックスであることを示して おり、iがjより大きいかどうかに関わらず(3行目の記述)不適切であるとされ ている。それゆえ、この課題はチェックしなくてはならない。証明課題ウインド **ウ**のトップ画面左の √ (項目の選択/非選択) ボタンを押すことによってチェック ができる。

列 アプリケーションに関連する他の3つの証明課題を見てみよう。これらが正し いことを確認するのも簡単だ。ひとつは isOrdered が列アプリケーション 1(j) よりも 1(i) と関連しているというところで上記で論じた例外に酷似しているた め、同様のが適用できる。Permutations に関連するものは、すぐに正しいこと がわかるがこれは2番目のものが(i in set inds (1))で要求される結果を出し ていることからである。3番目のRestSegの場合は、jは1のインデックスに属 していないといけないので、インデックスのひとつjがiと一緒に書かれている のを消さなくてはならないと示している。これら3つの証明課題は同様の方法で 選択し、マーク・チェックすることができる。

これらのようなケースでは、証明課題は機械的チェッカーを使って実際には自動 的に確認をする。しかしより複雑なケースにおいては、いつも自動確認が使える わけではなく、実際の推論が自動化されるようなものであったとしても、推理の 過程で人が舵取りをする必要がある。

そのように複雑な課題の例がSort 関数にある。これは基本的には、暗黙のlet 文の述部を満たす少なくともひとつの値rがなくてはならない(さもないと仕様 は意味を成さない

9)が、これに関する記述が仕様にないのである。この証明課題が正しいことが わかるのはそう簡単な事ではない。なぜなら Permutations の定義を使っている ユーザ定義の関数 Permutations, isOrdered, RestSeq が出てくるからである。

⁹ ここで、変数 1、 これは仕様の記述によれば任意の int の引数群であるが、について暗黙 の定量化がなされている

加えて、Permutations は帰納的に定義されている。しかしながら、提供された 関数 Permutations 、isOrdered が正しく定義されているため、証明課題が正し いことも簡単に見て取れる。-明らかにどんな数の順番が与えられてもソート可能 なので、われわれがすべきことは Permutations 関数で返された順列が入力値と してとりうるすべての順列をカバーしているかということと、isOrdered 関数が 順番に引数の数字を正しく定義しているかである。

ソースウインドウ の isOrdered 関数の定義を見てみよう。これが相対的に正し いことは簡単にわかるはずだ その定義の記述は直接的には、列における2つの ポジションが与えられているが、後の番号の方は先の方の番号のより小さくなり えないとなっている-これははっきりとこの要素が(昇)順になっているはずで あることを意味している。

Permutations 関数を見てみよう。case 式の最初の部分は扱いやすい-空の数列 の順列がひとつしかない可能性があり、要素がひとつしかない数列は、はっきり 言えば数列そのものである。others部分については、まずRestSeq関数を見る 必要がある。これは単に与えられた数列から与えられた箇所の要素を取り除けば よいだけだ。Permutations 関数の others 部分では、順列の最初の要素として 元の数列から任意の要素を選択することと元の数列の残りの要素のすべてのとり うる順列を結合することによって順列を構成している。それゆえ、これですべて のとりうる順列が与えられるため証明課題は満たされる。

残り2つの証明課題を見てみると、両方とも RestSeg 関数に関係するものだが、 ひとつは事前条件の型の一種、これは事前条件が満たされてさえいれば、関数の 明確な結果が事後条件を満たすことを要求しているが一が有効であることがわか る。この関数は数列からひとつの要素を取り除くため、数列の Length が一つ減っ て数列の要素は変わらないか(その数列で1回より多く要素の削除が行われた場 合) 少なくなる。しかしながら、不変条件の型の証明課題は、すべての自然数は 0と異なるとしており、これはもちろん正しくない。

ソースウインドウの RestSeq の仕様を見てみると、証明課題は関数の事前条件か ら生成されていることがわかる:

i in set inds 1

実際、列のインデックスは正の自然数の集合(例. set of nat1nat1型)である ため、別名をつけるがiがnat1型でない時点で事前条件は自動的に正しくない



ことになる。これはこの関数のシグニチャで nat を nat1 に修正するべきだとい うことを意味している。こうすれば、新しい証明課題は

(forall 1 : seq of int, i : nat1 & i <> 0)

となり、これはもちろん正しい。

他クラスの証明課題は同じようなやり方で扱うことができる。

3.8.5 マルチスレッド・モデル

VDM++ はモデル中でマルチスレッドをサポートしており、この言語の特徴は 特定のスレッドにブレイクポイントを設定したりステップ実行をしたりできるイ ンタープリタでもサポートされている。特定のスレッドを選んでステップ実行す ることもできる。インタープリタにおけるスケジューリングのアルゴリズムは、 Toolbox 内から選択される。

3.9 体系的テスト

検証のサポートという点からすると、 Toolbox はテストカバレッジの測定結果を 含む VDM++ の仕様のテスト向けツールを提供する。テストカバレッジの測定 結果は与えられたテストスイートが仕様をどのくらいカバーできているか見るた めの助けとなる。これは記述や表現がテストスイートの実行中評価された特別な テストカバレッジファイルで情報を集めることによってなされる。

テストカバレッジレポートの作成には3つのステップがある。

- 1. テストカバレッジファイルを準備する。このファイルは仕様の構造につい ての情報を含んでいる。
- 2. インタープリタに仕様の構成要素の呼び出しを実行させることで仕様をテ ストする。このプロセスはテストカバレッジファイルの情報を更新する。

3. テストカバレッジレポートを清書する。清書機能は仕様とテストカバレッジファイルをとり、うまく活字に組まれたテストカバレッジ情報を含む仕様を作り出す。以下についてはセクション 3.10 でまた記述する。




図 17: テストカバレッジ情報の収集

このプロセスは図 17 に記述されている。まず tcov reset をテストカバレッジファイルをリセットするために発行するため、与えられた仕様のテスト情報には何も載っていない。それから仕様と異なる物を評価するため print コマンドを使う。それから、tcov write で先ほどの tcov reset を発行してから生成されたテストカバレッジ情報すべてを vdm.tc ファイルに保存する。最後に、コマンド rtinfoがテストカバレッジファイルの情報を要約したテーブルを表示する。これが仕様のさまざまな関数や操作のリストをひとつに構成し、それぞれテスト中に何回その関数/操作が呼び出されているかと、仕様の1度以上テストされた箇所のパーセンテージの注釈がつく。



VDM++ Toolbox (vppde) のコマンドラインバージョンもテストカバレッジ情 報の収集をサポートするため同様の機能を有していることに注意してほしい。

tcov write コマンドを使って vdm.tc ファイルにテストカバレッジ情報を書き込 む前に、実際のテストでは自然にもっとたくさんのテストを増やしていくものだ。 本当に実際のプロジェクトでは、一般的にこのプロセス全体を自動化するために 小さなスクリプトファイルを書くなどして全体的なテスト環境を構築したする。 これもまた予測される結果に対する実際の個々のテスト結果と比較できる(通常 -0 オプションが使うのに必要である)。付録 E にこのような Windows と Unix の スクリプトファイルの例が含まれている。

清書機能 3.10

清書機能は仕様を入力フォーマットから清書版に変更する。この清書版は大体ド キュメント化の目的で使われる。

清書機能が動いているところを見るには、まずプロジェクトオプション 画面の 清書タブをクリックし、インデックスを生成するためにオプションをひとつ有効 にし(RTFフォーマットが使われていれば2つのうちどちらを使っても問題はな い)、テストカバレッジの色オプションも有効にする。たった今 Toolbox のワー キングディレクトリ に生成した vdm.tc ファイルをコピーしておく必要もある。 インタープリタの入力 画面から pwd を入力することで確定できる。

マネージャーのプロジェクトビューで6つの .rtf ファイルすべてを選択し、(アク ション) ツールバーの p (清書) ボタンを押す。 ログウインドウ に それぞれの選択 された入力ファイルに対応する.rtf.rtfファイルが出来ているのがわかるはず だ。dosort.rtf.rtf ファイルで Word を起動してみる。VDM++ のキーワード はすべて太字になっていることに注意してほしい。仕様のその他の部分は、Word の VDM_COV と VDM_NCOV 形式を使って書かれており、それぞれカバーされた部分 とカバーされていない部分に関連している。これらの形式の定義は変更すること ができ、ドキュメントにカラープリンタを使うのであれば VDM_NCOV 形式の定義 を変更する必要がある(例 カバーされていない部分はグレーを使う)

dosort.rtf.rtf ファイルの最後に行ってみよう。VDM_TC_TABLE 形式で書かれた テキストがどのようにテストカバレッジを示す統計資料をあらわすテーブルに置 き換わっているかに注目。3つの欄が関数/操作名、テストカバレッジファイル内 で呼ばれた回数、それのカバレッジのパーセンテージの3つである。テーブルはこのようになる $\frac{10}{2}$

name	#calls	coverage
DoSort	4	100%
ExplSort	0	0%
InsertSorted	3	62%
IsOrdered	0	0%
IsPermutation	0	0%
Merge	0	0%
MergeSort	0	0%
Permutations	0	0%
RestSeq	0	0%
total		15%

最後に、ファイルの最後にいって、Word の挿入 プルダウンメニューから Index and Tables ... を選択する。dosort.rtf.rtf の定義の概要の見出しのためのレイアウトを希望するものに決めて Ok ボタンを押すと DM の定義のインデックスが自動的に生成される。

双方向の清書機構を \LaTeX に使用する際とはまったく違うが、このマニュアルのリファレンスセクション(セクション 4.10 参照)で説明する。

3.11 コード生成

VDM++ から C++へのコード生成のライセンス を持っていれば、(C++生成) ボタンを押して自動的に仕様から C++のコードを生成することが出来る。 C++コード生成についての詳細は、(12) を参照のこと。

同様に、VDM++ から Java へのコード生成のライセンスを持っていれば、 $(Java \pm d)$ ボタンを押すことで自動的に仕様から Java のコードを生成することができる。(Java = Java) る参照のこと。

 $^{^{10}}$ 前のセクションのインタープリタの**応答** 画面内で直接見られた情報の一部にとてもよく似ていることに注意。



3.12 VDMTools API

VDMTools のすべての機能は、Corba API を経由して外部プログラムにエクス ポートすることができる。APIの使い方についての詳細は [14] を参照のこと。

VDMTools の終了 3.13

Toolbox を終了させたいときは、メインウインドウのプロジェクト メニューから 終了 を選ぶ。プロジェクトを保存せずに終了しようとすると、ダイアログが現れ てプロジェクトを保存するかどうか聞いてくる。

これで Toolbox の「ガイドツアー」は終了である。ツールの提供する機能がより よく理解出来ていることと思う。自身の VDM++ のモデルで Toolbox を使い始 められるようになっているはずだ。このマニュアルの残りの部分では、特定の部 分の特徴について詳細なリファレンスガイドとなっている。

4 VDMTools リファレンスマニュアル

このセクションは Toolbox 内のツールそれぞれをカバーする数々のサブセクションで構成されている。それぞれのツールは GUI、Emacs、コマンドラインの各インターフェースで使用することができる。以下それぞれについて記述する。

4.1 GUI全般

Toolbox の GUI はウインドウズのプログラムから選択するか、Unix 環境で vppgde を入力することで起動する。図 18 に示す GUI のメインウインドウが開く。




図 18: GUI スタートアップ画面

ウインドウのトップは6つのプルダウンメニューで構成されており、その下にはメニューと同様のアクション を提供するボタン 11 から成る6つのツールバー 12 がある。ウインドウの下の部分は現在のプロジェクトの状態についての情報や Toolbox 内ツールのインターフェースを提供するさまざまなサブウインドウを表示するの

¹¹ツールボックスの終了は**プロジェクト**メニューからしかできない

 $^{^{12} \}text{Toolbox}$ を起動したときはツールバーは3つしか開いておらず、他の3つは上部にアイコン化されて表示されている.



に使われる。以下のサブセクションでは、メニュー、ツールバー、サブウインド ウそれぞれについて機能別に記述する。

4.1.1 プロジェクト・ハンドリング

プロジェクトは VDM++ 形式の仕様のファイルを集めたもので構成される。プ ロジェクトは保存されディスクから読み込むことが出来るが、これは Toolbox に 個々のファイルを毎度毎度使いたいときに保存する設定をする必要がないことを 意味する:ただ適切なプロジェクトファイルを開けばよいだけなのだ。プロジェ クトはGUIでのみ利用できる。

マネージャーは、ウインドウ メニューから適切なものを選択するかまたはウイン ドウツールバーの ** ボタンを押下することで起動/終了するが、現在のプロジェク トの状態を表示するだけでなく、操作しようとするプロジェクトファイルのサブ セットに対し適用しようとするさまざまな Toolbox の操作を選ぶ場所でもある。 プロジェクトビュー とクラスビューの2つで構成される。

プロジェクトビュー はプロジェクトのファイル構成(構文チェック済みのファイ ルのみ)と各々のファイルで宣言されているクラス の内容をツリー構造で表示す る。図19にそれを示す。

クラスビュー は VDM ビュー と Java ビューで構成される。

VDM++ のファイルが構文チェックを無事パスすると、それらのファイルで定義 されているクラス の名前が VDM ビュー にリスト表示される。このビューはプロ ジェクトでのクラス それぞれの状態を記号S, T, C, J, P で各々適切な欄に これらは、当該クラス が正常に構文チェック済み (syntax checked)、型チェック 済み (type checked)、C++コードを生成済み (translated to C++)、Java コー ドを生成済み(translated to Java)、 清書済み(pretty printed)なのを示すが、 似たような印で各記号に赤線が入ったもの (S, T, C, S, D) は個々の処理が失 敗したことを示す。空欄だった場合は、まだ個々の処理が実行されていないこと を示す。プロジェクト中のファイルのひとつがこのシステム上で修正されると、 構文 欄に現在の Toolbox でのファイルのバージョンとファイルシステムでのバー ジョンに不整合が起こっていることを示す記号が表示される。そのファイルは他 の処理に進む前に再度構文チェックを行うべきである。

Java ビュー は VDM ビュー と似ているが Java ファイルで定義されたクラスの状




図 19: プロジェクトビュー

態と名前を表示するところが異なる(しつこいようだが構文チェックが成功していないと表示されない)。クラスが正しく構文チェック/型チェックを通ったかを示す記号 S, M, T, M が再度該当する欄に表示される。3つ目の欄にはクラスがそれぞれ Java から VDM++ へ正しく変換されたかどうか () が表記される。もう一度言うが空欄はまだ個々の処理が一度も実行されていないことを意味する。プロジェクト中のファイルのひとつがこのシステム上で修正されると、構文チェック 欄に S マークが表示され、現在の Toolbox でのファイルのバージョンとファイルシステムでのバージョンに不整合が起こっていることを示す。そのファイルは他の処理に進む前に再度構文チェックを行うべきである。

プロジェクトを開く/保存する、プロジェクトへのファイルの追加と削除、新規プロジェクトの作成などを含むプロジェクト操作のためのさまざまな処理がプロ



ジェクトメニューとそれに相当するプロジェクトツールバーから利用できる。こ れを図 20 に示す。




図 20: プロジェクトメニューとプロジェクトツールバー

同じメニュー/ツールバーを使って、Toolbox の環境に関係するオプション設定、 Toolbox 中のさまざまなツールのオプション設定、Toolbox の終了(メニューか らのみ可能)をすることができる。以下で利用できる処理について詳しく述べる。

新規プロジェクト (□): 新しいプロジェクト上で作業を始めたいときに選ぶ項目

プロジェクトを開く (≧): すでに存在するプロジェクトを開きたいときに選ぶ 項目。ファイルブラウザが表示され希望するプロジェクトファイルを選択 することができる。これがロードされると Toolbox はプロジェクト中のす べてのファイルに自動的に構文チェックをかける。

保存(□): プロジェクトの設定を変えてそれを保存したいときに使用する項目

別名で保存 (🕞): 現在の構成を別な名前で保存したい場合に使う。ファイルブラ ウザが表示され新しいプロジェクトを保存する場所を好きに設定できる。ま た名前も好きなものに出来る。

ファイルを追加 (🛅): ツールボックス上の現在のプロジェクトにファイルを追加 するときに使う。図3に示したようなウインドウが表示され、追加したい ファイルを選択することができる。

ファイルを削除 (E): プロジェクトからファイルを削除したいときに使う。削除 の確認ダイアログが表示される。

プロジェクトオプション (□):..

- 実行 (セクション 4.5 参照);
- 型チェック (セクション 4.4 参照);
- 清書 (セクション 4.7参照);
- ← C++コード生成 (セクション 4.8 参照)
- Java コード生成 (セクション 4.9 参照);
- Java から VDM++生成 ([6]参照).
- **ツールオプション**(**■**): . **ツールオプション** ウインドウを開く。Toolbox のイン ターフェースオプションの設定ができる。これらのオプションについては 付録 **C**を参照のこと。

最近使ったプロジェクト: PC で最近使ったプロジェクトのリストを開く。

終了: Toolbox を終了する。プロジェクトを保存していない場合は、Toolbox が 保存するかどうかを聞いてくる。ツールバーからは使えないことに注意。

4.1.2 仕様の操作

Toolbox は仕様に適用させうる広範囲な機能を提供している:構文チェック、型チェック、証明課題の生成、C++/Java のコード生成、Java から VDM++の生成、; 清書など。これらはアクションメニューまたはそれに相当するアクションツールバーから起動することが出来る。図 21 にこれを示す。

それぞれのアクションはマネージャで現在選択中のファイル・クラス 各々に適用 される。アクションはある程度まで相互依存しているため、そのうちのいくらか は選択されたクラス が求められ適用する機能を可能にする状態の時にのみ実行 される。例えば、型チェック機能と清書の機能はクラス が構文チェック機能をパ スしてから適用できる。

さまざまなアクションが下記に示すセクションで詳細に記述される。

構文チェック (♥): セクション 4.3 参照




図 21: アクションメニューとツールバー

型チェック (🕎): セクション 4.4 参照

証明課題生成 (🛶): セクション 4.6 参照

C++コード生成 (\bigotallamera): セクション 4.8 参照

Java コード生成 (竇): セクション 4.9 参照

清書 (ஹ): セクション 4.7参照

Java から VDM 生成 (**温**): [6] 参照

4.1.3ログウインドウ、エラーリストウインドウ、ソースウインドウ

ログウインドウ は Toolbox からのメッセージを表示するが、これには上で記述 した動きを適用したときの成功・失敗の報告メッセージを含む。すでに開いてい ない限り、新しいメッセージを表示するときに自動的に開く。代わりにウインド ウ ツールバーで 🏿 ボタンを押すかウインドウ メニューで相当する項目を選ぶ ことで手動でウインドウを開いたり閉じたりすることも出来る。

エラー一覧 はアクション実行中に Toolbox によって発見されたエラーを報告す る。図 22 に示すとおり 2 つの画面から構成される。上のほうの画面はエラーや ワーニングの起こった箇所(ファイル名、行数、欄番号)のリストを示し、一方下の画面では選択中のエラーの詳細な説明が表示される。構文チェック中や型チェック中に生じるさまざまなエラーの形式は、セクション 4.3.2 と 4.4.2 にそれぞれ記述されている。最初は、自動的にリストの先頭のエラーが選択されている。エラーリストの左にある > or < ボタンを押すことでエラーリスト内の次・前へ移動できる。代わりにエラー一覧の上の画面にあるエラー通知を示す印を直接選択しても任意のエラーへ動かすことができる。



図 22: エラー一覧

エラー一覧 はすでに開いていない限り新しいエラーが見つかると自動的に開く。 代わりに ウインドウ ツールバーで びボタンを押すかウインドウ メニューで相当 する項目を選ぶことで手動でウインドウを開いたり閉じたりすることも出来る。

ソースウインドウ もまたすでに開いていない限り新しいエラーが見つかると自動的に開く。現在選択中のエラーが発見された元の仕様の一部を表示し、実際のエラーの位置はウインドウズのカーソルでマークされる。図 22 に記述されたエラー一覧 に相当するソースウインドウ を図 23 に示す。

図 23: ソースウインドウ

多くのソースファイルが**ソースウインドウ**に表示されているが、内容が表示されているのはそのうち1つだけである。違うソースファイルを見たければ、**ソースウインドウ**の上部にあるファイルに相当するタブを選択することで表示が変わる。



新しいソースファイルを足すには、マネージャーで手動でファイル名(またはファ イルに含まれるクラスのひとつ)をダブルクリックする。ソースファイルはファ **イル** ツールバーの**■ (ソースウインドウから選択されたファイルを閉じる)** ボタ ンまたは🚺 (ソースウインドウのすべてのファイルを閉じる) ボタンを押すと画 面上から消える。 🔳 ボタンは現在表示中のファイルを閉じ、 🔯 ボタンはすべて のファイルを閉じる。

ソースウインドウ はウインドウ ツールバーの A ボタンを押すかウインドウ メ ニューから同様の項目を選択することで開いたり閉じたり出来る。

4.1.4 ファイルの編集

Toolbox を終了させずにエラーを修正するために、好みのエディタ (付録 C 参照) を作業中のプロジェクトのファイルから直接起動することができる:単純に編集 したいファイルを Manager で選択し、プロジェクトツールバーの外部エディタ ボタン (一) を押す。この方法で**外部エディタ**を起動するときに複数のファイルが 選択した場合、ひとつの外部エディタで選択したファイルそれぞれを表示する。

Toolbox はエディタで保存した変更を自動的に登録する。しかし編集されたファ イルのバージョンは自動的に更新されることはないので、ソースファイルを編集 したら他のツールを使う前に必ず構文チェック機能を再度走らせれば、Toolbox にも変更が反映される。

4.1.5 インタープリタを使う

インタープリタを使って式と文のデバッグ、評価ができる。実行ウインドウはイ ンタープリタへのインターフェースを提供するが、(ウインドウ) ツールバーの🔉 (実行) ボタンを押すと開く。また実行 メニューおよびツールバーはインタープ リタでできるあらゆる処理を提供する。詳細はセクション 4.5 で記述する。

4.1.6 オンラインヘルプ

Toolbox のオンラインヘルプと一般的なインターフェースはヘルプ ツールバーや **ヘルプ** メニューからアクセスできる。最近では以下に示す限られたものだけが利 用可能である。

ツールについて (1): Toolbox のバージョン番号を表示する

Qt について (\square): Qt (Toolbox のインターフェースが利用している、C++のマルチプラットフォーム GUI ツールキット) へのリファレンス情報を表示する

4.2 コマンドラインインターフェース全般

コマンドラインインターフェースはプロンプトから以下のように入力 すること で起動する。 13 :

vppde [-o scriptfile] [-q] [specfiles]

コマンドラインから vppde がファイル名(VDM++ の仕様を含んでいなければならない)で起動されると、ツールはコマンドモードに入り指定されたファイルの構文チェックを始める。-o scriptfile をつけると、指定された仕様を読み込んだ後に、スクリプトファイルに記述されたスクリプトを実行する。-q オプションをつけると、すべての処理が終了した時点で、vppde は終了する。

ユーザーは Toolbox が提供するたくさんのコマンドをプロンプトからタイプすることで、仕様の操作、実行、デバッグができる。下記で与えられたコマンドは vppde によってサポートされている。丸カッコ内の省略形はコマンドの短縮形である。

多くのコマンドが、仕様の初期化前には使用できない。(init コマンドについては、セクション 4.5 を参照) これらのコマンドには(*)マークがついている。

種々の構成要素の名前を表示するのに、多くのコマンドが使われる。classes, functions, operations, instvars, types, values である。info または help を使って Toolbox のコマンドのヘルプが得られる。頻繁に使われるコマンドのシーケンス はスクリプトファイルに集められ、 script コマンドを使って実行することができる。一般的な OS のシステムコールは system コマンドで発行することができる。dir コマンドはツールボックスの検索パスにディレクトリを足すときに使う。pwd コマンドは現在のワーキングディレクトリを表示する。最後に quit または

¹³実行可能な vppde コマンドがサーチパスに必ずあるか、フルパス指定をしなくてはならない



cquit コマンドでコマンドライン入力の Toolbox を終了することが出来る。下記 でこれらコマンドについて記述する。

*classes

定義済みのクラス名とその状態を表示

*functions class

クラス class で定義される関数名を表示する。事前条件、事後条件、関数 の不変条件は仕様がそれを含む場合自動的に作成される

*operations class

与えられたクラス名で定義される操作名を表示する

*instvars class

与えられた class 名で定義されるインスタンス変数名を表示する

*types class

与えられたクラス名で定義済みの型名を表示する

*values class

与えられたクラス名で定義される値の名前を表示する

help [command]

このセクションで使われているような、すべての利用可能なコマンドを説 明するオンラインヘルプと同じスタイル。引数なしだと利用可能なコマン ドすべてのリストを表示する。そうでない場合は引数で与えられたコマン ドの説明となる。

info [command]


helpと同じ。

script file

file からスクリプトを読み込み、実行する。スクリプトは VDM++ コマン ドの羅列である。これらはコマンドラインインターフェースであればこの セクションや他のセクションで記述されたどのコマンドも使用できる。ス クリプトの実行が終わると、コントロールは Toolbox に戻る

system (sys) command

シェルコマンドを実行する



dir [path ...]

アクティブなディレクトリのリストにディレクトリを追加する。これらの ディレクトリは仕様のファイルの場所を探すとき自動的にサーチされる。こ のコマンドを引数なしで実行するとアクティブなディレクトリのリストが 画面に表示される。ディレクトリは表示された順にサーチされる。

pwd

現在のワーキングディレクトリを表示する。例えば、プロジェクトファイ ルがあれば作業中のプロジェクトファイルのある場所である。すべての場 合、vdm.tc ファイルのある場所であり、コード生成で生成されたファイル や Rose-VDM++リンクが書き込みをするところとなる。

encode [encoding]

仕様が書かれている文書の文字コードを設定する。

cquit

確認の質問なしでデバッガを終了する。バッチジョブでデバッガを使うと きに利用するとよい

quit (q)

cquit と同じ

4.2.1 ファイルの初期化

コマンドラインインターフェースでは、「ファイルの初期化」をすることができ る。これらのコマンドはToolbox をコマンドラインで起動すると自動的に実行さ れる。

初期化ファイルは.vppde ファイルで指定され、引数としてファイルを指定するた めにはToolbox が起動するディレクトリか仕様のファイルのあるディレクトリと 同じディレクトリになくてはならない。



構文チェック機能 4.3

構文チェック機能は作成した仕様が言語定義であたえられている構文に沿うもの であるかどうかチェックする。このシステムのほかのツールは仕様が構文的に正 しい前提で動くため、仕様は Toolbox のほかのツールを適用する前に構文チェッ クを行い、構文エラーのない状態にしておく必要がある。


構文チェック機能は GUI、コマンドライン、Emacs のいずれのインターフェース を使っても使用することができる。

構文チェック機能の狙いは仕様の構文エラーを出来るだけ多く同時にレポートす ることである。このため、構文チェック機能は最新のリカバリー機構を使用してい るが、これにより構文エラーを見過ごしてしまう前に捕捉し復旧することや、す ぐ次に生じる仕様の構文エラーを報告することができる。仕様のある記号を無視 したり足りない記号を想定したりすることでこれを可能にする。エラーメッセー ジは、仕様のエラーが起こった箇所で何が期待されていたかということやチェッ カーが実行し続けるためには何が無視されるべきで何が想定されるのかというこ とについての情報もあたえてくれる。最初は、何が想定/無視されるのかという ことに集中することによってエラーメッセージを理解するのが最も簡単である。 なぜならこの構文チェック機能による推測は実際のエラーに近いものであること が多いからだ。

4.3.1 GUI

構文チェック機能を GUI で起動するには、チェックしたいファイルまたはクラス (複数選択可能)¹⁴ をマネージャー のプロジェクトビュー または VDM ビュー で 選択して、(アクション) ツールバーの 📦 (構文チェック) ボタンを押す。ログウ インドウ が (開いていなければ) 自動的に開き選択したファイルやクラスそれぞ れのチェックの進行状況についての情報を順番に表示する。構文エラーが発見さ れると、エラー一覧とソースウインドウが自動的に起動する。

¹⁴ VDM ビュー でクラス を選択すると、構文チェック機能は実際には選択したクラス の含ま れる ファイル一式に適用される - Toolbox はどのファイルが編集されたかということしか知ら これはもし特定のファイルが複数のクラス 定義を含んでいて、そのうちのいくつかだけ を選択していた場合には、暗黙のうちに同じファイルの他クラス が処理に含まれる。



4.3.2 構文エラーのフォーマット

仕様の構文エラーが見つかると、構文チェック機能 はエラー一覧に以下のような 情報を表示する。

- 1. 構文エラーの箇所にどんな記号が(足りないことが)想定される(expected) か
- 2. 構文エラーから復旧するにはどうすればよいか。記号を挿入するか、記号 を無視するか、違う記号に置き換えるかなど。仕様のファイル自体はこの 処理によって何も変わらない(構文チェック機能内でのみ実行される変化で あり、これがさまざまな構文エラーを捕捉することを可能にしている)

記号は3つの形式の混合で表示される:

- シングルクォート内に表示 e.g. 'functions'.
- メタシンボルの表示 e.g. <end of file>, 「ファイルの最後」の意味
- 似たようなトークン群をシングルトークンとして表示 e.g. <<type>>, 構文 上のユニット type (定義は [9]) 予想される記号のリストを短くするために これがなされる

4.3.3 コマンドラインインターフェース

コマンドラインから構文チェック機能を起動するコマンドの構文は:

vppde -p [-w] [-R testcoverage] specfile(s) ...

-p オプションをけると、vppde コマンドはそれぞれ1つ以上のクラスを含むたく さんのファイルをチェックする。エラーは stderr で報告される。

その他の追加オプションは、



-w VDM++ の RTF ファイルの一部を ASCII に書き出す。ASCII のファイル名 はRTFのファイル名に拡張子.txtがつく。例)sort.rtfはsort.rtf.txt となる

このオプションはテスト環境で仕様の解析時間を減らすためによく使われ る。RTFファイルの文書の部分が大きいと、ファイル全体を解析しなけれ ばならないためとても遅くなる。例えば、図はファイルの文書部分をとて も大きくしてしまう傾向がある。

-R VDM++ 仕様のテスト中違う構成要素がどれだけ実行されたかを記録する のに使われるテストカバレッジファイルを生成する。(ファイル名は引数 testcoverage で指定できる)現在のバージョンでは、このテストカバレッ ジファイルは vdm.tc という名前でなくてはならない(清書機能が動くた め)。例についてはセクション 4.10 を参照。

-W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

4.3.4 Emacs インターフェース

Emacs インターフェースでは、すべてのコマンドをプロンプトから入力する。構 文チェックは read コマンドで行われ、構文エラーを詳しく見るには first, last, next, previous コマンドが使われる。

read (r) file(s)

file(s) から仕様の構文チェックを行う。 file(s) は関数、値、型、イン スタンス変数などを含むクラスの定義を含まなくてはならない。

それぞれのファイルの内容は全体として扱われる。これはもし構文エラー が起こっても、そのファイルの VDM++ での構成要素は何も含まれないと いうことを意味する。またこれはもしそのファイルが複数のクラス を含ん でいた場合も含む(クラスには何も含まれない)。ファイルが構文チェック をパスし、構文チェック済みのファイルですでに定義されたクラス が再定 義されたならば、ワーニングが発生する。

first (f)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能からなど最初に 記録されたエラーまたはワーニングメッセージを表示する。

last

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などから最後に 記録されたエラーまたはワーニングメッセージを表示する。

next (n)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などからソース ファイルウインドウの次の位置に記録されたエラーまたはワーニングメッ セージを表示する

previous (pr)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などからソース ファイルウインドウの前の位置に記録されたエラーまたはワーニングメッ セージを表示する



型チェック機能 4.4

型チェック機能は記述されているものが仕様のその位置に想定される型であるか どうかを評価する。しかし、型の正しさはそれが想定するようにいつもはっきり したものであるわけではない。例えば、ある関数が引数に int 型の値をとってい るが記述としては real 型が適用されているとすると、int 型は real 型のサブタ イプなので、提供されたその関数は実行時たまたま実際には int 型の引数をとっ て呼ばれ、アプリケーションが正しいのかもしれない。また real 型は int の一 部ではないため、アプリケーションは正しくないのかもしれない。このようなア プリケーションはおそらくよくまとめられているとは言えても、明確によくまと められているとは言えないのである。

実際、型チェック機能はこれら2つの異なるレベルどちらでも型チェックを実行す ることができる。端的に言えばこれら2つの違いは「おそらく適格な仕様」が型と しては正しいがそうであることがきちんと保障されていない一方で「明確に適格 な仕様」は型として正しいことが保障されているのことにある。そのため、全節 で論じた関数のアプリケーションは「おそらく適格な(possible well-formedness ("pos")) 型の」チェック は通っても「明確に適格な (definite well-formedness ("def")) 型の」チェック は通らないことになる: "def" 型チェックはランタイム エラーの潜在的な原因となるものを特定するからである。

"def" 型チェック は潜在的にランタイムエラーが起こりうる箇所をすべて特定す る。これらは事前条件のある関数(事前条件はアプリケーションのその関数が呼 ばれる前に満たされていなければならない)を持つアプリケーションや VDM へ 直接ビルトされる一部の演算子(例.除算演算子は2番目の引数が0だとランタ イムエラーを起こす)を含むアプリケーションを含み、同様に定義にサブタイプ を使ったことから来る潜在的な不整合をも含む。

一般的に、"def" 型のチェックは "pos" 型のチェックよりエラーメッセージが多く なる。そのため仕様をチェックするときはまず型がおそらく正しくない箇所を扱 うため "pos' タイプのチェックを行い、それからランタイムエラーの原因となる潜 在的な箇所を特定する目的で "def" 型チェックを行うことをお勧めする。多くの ケースで、これら例えば、表記が "if ...then ...else ..." 式の内にあるせいで、 ランタイムエラーの条件が発生するのを阻害する状態になっている箇所などを考 慮外にすることができるだろう。その他のケースとしては、"def"型のチェックは 仕様の修正による防備を導入したいために状態を特定することができる。

型チェック機能は GUI からでも Toolbox のコマンドラインからでも、Emacs イ

ンターフェースからでもアクセス可能である。

4.4.1 GUI

GUI で型チェック機能を起動するには、マネージャー のプロジェクトビュー ま たは VDM ビュー でチェックしたいファイルまたはクラスを選択し、(アクション)ツールバーの (型チェック) ボタンを押す。ログウインドウ が自動的に開き、 選択されたファイルやクラスそれぞれについてチェックの進行状況についての情 報を順番に表示する。型エラーが発見されるとエラー一覧とソースウインドウ が自動的に起動される。Toolbox はクラス間の依存関係をすべて把握しているた め、選択されたクラスのスーパークラスもすべて型チェックされる。

オプション設定

"pos" 型チェック または "def" 型チェック のどちらの適格性チェックをするかはプ ロジェクトオプション ウインドウの型チェックタブで(プロジェクト)ツールバー 上の \mathbf{I} (プロジェクトオプション) ボタンを押すとできる。これを図 24に示す。 "pos"型の "def"型どちらもいつでも利用可能である。デフォルトは "pos"型の 適格性チェックが有効になっている。

以下2つのオプションも提供されている。

拡張型チェック: 有効になった場合、"'conc'の結果が空列になるかも知れませ ん"などの追加ワーニングが型チェックの際にたくさん出る。 デフォルト: 無効。

ワーニング/エラーメッセージ分離:有効になった場合、エラー一覧に表示する際 に型チェック機能の出すエラーメッセージとワーニングを分ける。エラー メッセージはワーニングの前に表示される。 デフォルト: 有効。

53






図 24: 型チェック機能のオプション設定

4.4.2 エラーおよびワーニングのフォーマット

型チェック機能が生成するワーニングのすべては、潜在的な問題は何かという説 明のテキスト記述である。未定義の識別子なども同様に単純なテキスト形式であ る。しかし、型エラーの大半は3行で構成され、1行目では問題についてのテキ ストの説明、2行目は型チェック機能が推測する実際の型(act:というキーワー ドで特定される)、3行目は型チェック機能が期待する型(exp:というキーワード で特定される)である。これらの型の記述についての構文はほぼ通常の VDM++ の型の構文と同様である。(下記は例外)

- seq of A は seq1 of A | [] と表示される。 [] は空シーケンスの型。
- map A to B は map A to B | {|->} と表示される。{|->} は空マップ の型。
- set of A は set of A | {} と表示される。 {} は空セットの型。
- [A] は A | nil と表示される。
- # はどんな型の代わりにもなる。型チェック機能はエラーの状況では他に何 も思い当たらない場合は、この型を推測に当てはめる

型エラーの例はセクション 3.7 に記述されている。

"def" 型チェックで考えられるエラー

式がいつも正しい型であると保証することができない箇所はどこでも、'def" チェックを実行することでエラーレポートを作り出すことができる。'def" タイプの適格性チェックをすることで出てきたワーニングやエラーのうちいくつかを理解するために、'DEFINITELY' (明確に)という言葉をエラーメッセージに暗に挿入してみるとよい。例えば、メッセージ

Error: Pattern in Let-Be-expression cannot match

が'def"チェックで帰ってきたとすると、これを以下のように読んでみる。

Error: Pattern in Let-Be-expression cannot DEFINITELY match

すなわち、パターンにマッチしない値をとりうる。型チェック機能がエラーを報告するときは、その位置に推測される型と予想される型を表示する。これは何がいけないのかを見つけるには有効である。

4.4.3 コマンドラインインターフェース

vppde -t [-df] specfile(s) ...

-t オプションを使うと vppde コマンドは specfile(s) の型チェックを行う。まず、仕様が解析される。それから構文エラーが見つからなければ、仕様の型チェック(デフォルトは'pos" タイプの適格性チェック)がなされたことになる。型のエラーは stderr に報告される。

その他の型チェック機能の追加オプションは下記のとおり:

-d 'def" タイプの適格性チェックを実行する。'pos" と'def" タイプの適格性チェックの違いについては、言語マニュアルに記載されている。([9])。端的に言うと'def" タイプの適格性チェックは型に関する立証の義務を返す



- -f 拡張された型チェックを実行する。'pos" 'def" どちらの適格性チェックであっ ても "Result of 'conc' can be an empty sequence" のようないくらか多くの ワーニングとエラーメッセージが出る。
- -W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

4.4.4 Emacs インターフェース

Emacs インターフェースではすべてのコマンドをプロンプトから入力する。型 チェックは typecheck コマンドで実行され、ワーニングと型エラーを詳細に見る には構文エラーと同様 first, last, next, previous コマンドを使う。エラーの 箇所は specification ウインドウで示される。拡張された型チェックのオプション は set コマンドで有効にでき、unset コマンドで無効にすることができる。詳し くは下記に利用可能なコマンドを記述する。

typecheck (tc) class option

与えられたクラスの静的型チェックを行う。(カレントディレクトリの全ク ラスを型チェックするには、"*"記号を用いる) option は pos または def でありこれは仕様が pos タイプまたは def タイプのどちらで適格性をチェッ クするかを表す。

型エラーが起こって報告されると、specification ウインドウに情報が表示さ れる。

first (f)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能からなど最初に 記録されたエラーまたはワーニングメッセージを表示する。

last

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などから最後に 記録されたエラーまたはワーニングメッセージを表示する。

next (n)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などからソース ファイルウインドウの次の位置に記録されたエラーまたはワーニングメッ セージを表示する

previous (pr)

構文チェック機能、型チェック機能、コード生成、清書機能などからソースファイルウインドウの前の位置に記録されたエラーまたはワーニングメッセージを表示する

set full

Toolbox の内部オプションをすべて有効にする。パラメータなしで実行されると現在の設定を表示する。

full は拡張された型チェックを有効にする。このオプションは pos タイプ・def タイプどちらの適格性チェックにも有効である。デフォルトは無効。

unset full

拡張された型チェックを無効にする



4.5 インタープリタとデバッガ

インタープリタとデバッガは VDM++ の仕様の実行を可能にする。かならずし もインタープリタを使う前にすべてのクラス の型チェックをする必要はない(が 仕様の型が正しくないとよりランタイムエラーが起こりやすくなる)。インター プリタ・デバッガは GUI、コマンドライン、Emacs いずれのインターフェースを 使っても利用可能である。

VDM++ の構成要素で実行できないものは、陰関数や陰操作、仕様記述文、型束 縛、モデリングに VDM++ の 3 値論理を課す制約に従った式である。VDM++ の並行性とリアルタイム部分も、インタープリタではまだ利用できない。

4.5.1 GUI

実行ウインドウ は(ウインドウ)ツールバーの ❷ (実行) ボタンを押すことで開い たり閉じたり出来る。ウインドウ メニューから同様の機能を選択することでも起 動が可能である。

このツールには画面が2つある。それぞれ応答画面と入力 画面である:入力 画 面からはインタープリタ に直接コマンドを入力することが出来、その結果を応 答画面で見ることが出来る。VDM++ の式を評価するには、入力 画面からコマ ンドラインで直接入力する。

ツールの下2つの画面は追跡 画面とブレイクポイント 画面である。追跡画面は 実際の引数を伴った関数のコールスタックを表示する。引数は一般的にデフォル トでは省略され、ただ'...'と表示されるだけである。'...'表示の上でマウスの 左ボタンをクリックすると詳細を見ることが出来る。再度左ボタンをクリックす るとまた'...'表示に戻る。

ブレイクポイント 画面は現在のブレイクポイントの位置と状態を表示するが、そ れぞれ関数名の左側に有効化(√/と表示)または無効化(□と表示)となる。画 面上部のボタンはそれぞれ現在リスト中で選択しているブレイクポイントの有効 化、無効化、削除 にあたる。

実行メニューとツールバーはインタープリタでできるさまざまな操作を提供して いる。

- 処理系を初期化 (►): 仕様の初期化をする。これによりグローバル変数とインスタンス変数が初期化される。インタープリタの初期化は構文チェック済みの定義の使用を可能にするため、最初になされなければならない。
- ステップ実行 (■): 次の文を実行する。関数内部に入らず次の行でとまる。この ボタンは記述の全体を評価するため関数にはさほど有用ではない。
- **函数内をステップ実行 (⑤)**: 次の式または文を実行する。関数内部に入ってと まる。
- 1 **ステップ実行 (圖):** 次のサブ式またはサブ文を実行する。関数内には入らずに とまる。
- 実行再開 (■): 次のブレイクポイントまで続けて実行したいときやまたは式や文 の最後まで評価が到達したときに使用する。
- **函数の実行を終了 (■):** 現在の関数や操作の評価を終了し、呼び出し元に戻る。 このコマンドはもともと函数内をステップ実行とともに使われた。
- 一段上の函数の呼び出し位置を表示 (■): このコマンドは仕様が初期化された後、デバッガがブレイクポイントでとまったときに使用が可能。現在ディスプレイウインドウに表示されている箇所に比べて1レベル上にコンテキストをシフトする効果がある。このため、コンテキストは現在の関数から呼び元の関数へと移る。
- 一段下の函数の呼び出し位置を表示 (■): このコマンドは仕様が初期化された後、デバッガがブレイクポイントでとまったときに使用が可能。このコマンドは仕様が初期化された後、デバッガがブレイクポイントでとまったときに使用が可能。現在ディスプレイウインドウに表示されている箇所に比べて1レベル下にコンテキストをシフトする効果がある。このため、コンテキストは現在の関数から呼び先の関数へと移る。
- 実行中断 (■): 式の評価を Stop する。ローカル変数やグローバル変数へのアクセスは print や debug コマンド (これらのコマンドの記述については下記を参照) 内でこのボタンが押されたかどうかに依存する。このコマンドはもともと仕様内の潜在的な無限ループをブレークするのに使用された。

入力画面で利用できるコマンド



上記に記述された操作に加え、入力 画面でこれらをタイプすることでインタープ リタへコマンドを直接入力することができる。これらは下記に示される。しかし、 これらのコマンドのうち多くがインタープリタの初期化(► (Init) ボタンを押下 することで可能)後でなければ実行できない。これらのコマンドには(*)マーク をつけてある。

print または debug コマンドを使って式の評価をすることができる。2つのコマ ンドの違いは、debug コマンドを使うとブレイクポイントで停止するのに対し、 print コマンドでは停止しないことにある。

ブレイクポイントは break コマンドを使用するかソースウインドウにて希望する 箇所を右クリックし、メニューからブレイクポイント設定を選択すると設定でき 3^{15} .

ブレイクポイントに来ると、ステップ実行 (圖), 1 ステップ実行 (圖), 一段上の函 数の呼び出し位置を表示 (♪), 実行再開 (♪), 函数の実行を終了 (▮) などの操作 が可能になる。ブレイクポイントは delete コマンド. で削除できる。

create コマンド を使うとオブジェクトを生成することが出来、destroy コマン ドを使うとオブジェクトを破棄することが出来る。objects コマンド では現在の オブジェクトの名前がリスト表示される。

スレッド関連のコマンドが3つある。現在(実行中)のスレッドはcurthreadコ マンドで得られる。現在実行中のスレッドの一覧を見るのは threads コマンド で、違うスレッドの選択はselthread コマンドでそれぞれ可能である。

これらのコマンドに加えて、詳細は下記で説明されるが、セクション 4.2 には入 力画面で利用できるたくさんのコマンドが載っている。

上矢印キーと下矢印キーは、前に実行したコマンドの履歴をスクロールして見る のに使える。この履歴リストでEnterキーを押すとそのコマンドを実行する。履 歴をスクロールする前に文字入力があった場合は、履歴リストのうち入力した文 字列で始まるコマンドのみを表示する。

新しいコマンドを入力せずに Enter キーを押すと直前のコマンドを実行する。

*break (b) [name]

¹⁵RTF フォーマットを使っている場合、ダブルクリックは使えない。その代わり、Microsoft Word 内にブレイクポイントを設定したい場合、(ブレイクポイントを) 設定したい箇所で Ctrl-Alt-スペースを押すと設定できる。



与えられた name で指定した関数・操作の箇所にブレイクポイントを設定す る。name は定義されたクラス名で分類された関数・操作名で構成されてい なくてはならない。(クラス名 '操作名)

このコマンドが実行されると、新しいブレイクポイントに番号が割り当て られ、応答 画面に表示される。新しいブレイクポイントの名前と番号が ブ レイクポイント 画面のブレイクポイントの一覧に足される。

引数なしで実行されると、現在設定されているブレイクポイントの一覧を 表示する。

*break (b) name number [number]

与えられたファイル名の、数字で与えられた行にブレイクポイントを設定 する。2番目の引数(数)が与えられた場合、ブレイクポイントを設定する 箇所として解釈される。

元のファイルが RTF 形式でなかった場合、ソースウインドウでマウスの左 ボタンをダブルクリックすることでもブレイクポイントが設定できる。RTF フォーマットを使っている場合、Word でファイルを開きカーソルを適切な 箇所に当てて、Ctrl-Alt-スペースを押すと設定できる 16 。

*condition (cond) number [, expr]

ブレイクポイントへのブレイク条件の設定/削除を行う。ブレイクポイント において expr の値を評価し、真となる場合にブレイクする。番号のみの指 定で実行すると、条件が削除される。ブレイクポイントの一覧で、条件が 表示される。

curcls

現在のクラス名を出力する。

*create (cr) name := expr

expr で得られたオブジェクト参照を、name という名前に割り当てる。expr は、オブジェクトを参照を返す適用式または new 式(他の種類の式の説明 については [9] を参照のこと)。その後、name オブジェクトはデバッガのス コープに置かれる。

curthread

現在実行中のスレッドの識別子を出力する。

 $[\]overline{}^{16}$ ツールボックスのバージョン v8.3.2 以降に割り当てられた VDM テンプレートのバージョン VDM.dot で動く



debug (d) expr

VDM++ の式 expr の値を評価し、表示する。有効なブレイクポイント す べてで実行がとまるが、このとき現在実行中の箇所がソースウインドウ に、 追跡 画面にコールスタックが表示される。ランタイムエラーが起こると、 エラーの起こった箇所で実行は止まり、エラーの発生個所がソースウイン ドウに、コールスタックが追跡 画面に表示される。

インタープリタで式を評価する際に、直前の評価結果を記号\$\$を使って参 照することができる。詳細は、下記 print コマンドの記載を参照。

debug コマンド実行中に実行中断 ボタンが押されると、ボタンが押された ときに評価中だった式や文で評価は中断される。停止後、式や文のスコー プ中にある変数はすべてアクセス可能である。

*delete number, ...

引数 number(s) で指定したブレイクポイントを削除する。ブレイクポイン トはブレイクポイント 画面からも消える。

*destroy name

name で指定したオブジェクトを破棄する。

*disable number, ...

number で指定したブレイクポイントを無効にする。

*enable number, ...

number で指定したブレイクポイントを有効にする。

init (i)

Initialises インタープリタにある仕様からのすべての定義を初期化する。こ れはインスタンス変数 とすべての値の初期化も含む。値が多重定義されて いた場合は、初期化の間に報告される。初期化コマンドは、同じセッション にあるツールボックスに読み込まれているすべてのファイルを初期化する。 そのため、読み込んであるファイルを個別に初期化する必要はない。

*objects

デバッガ中で生成されているオブジェクトを表示する。

print (p) expr, ...

すべてのブレイクポイントを無効にして、 VDM++ の式 expr の値を評価 し、表示する。ランタイムエラーが起こった場合、実行は止まりエラーの 箇所がソースウインドウに表示される。

通常のVDM++の値に加えて、printコマンドはFUNCTION_VALとOPERATION_VALも返すことができる。これは、評価の結果が関数や操作にる場合(例:括弧で囲まれた引数がつかない形で 関数が評価された場合)に起きる。

インタープリタで式を評価する際に、直近の評価の結果を参照するために、記号\$\$ を使うことができる。この記号は式として扱うことができ、下記の例に示すように、VDM++ の式の中で使用することができる。

```
vdm> p 10
10
vdm> p $$+$$, 2*$$
20
40
vdm>
```

print コマンド実行中に**実行中断** ボタンを押すとコマンドの評価は中断される。その後はどの変数にもアクセスできない。

priorityfile (pf) [filename ...]

有効なファイル名を指定した場合、指定したファイルから priority 情報を読み込んでスレッドのスケジューリングに利用する(優先権スケジューリングが有効なとき)。

引数なしで実行された場合、現在インタープリタで使用されている priority ファイルを一覧表示する。

Priority ファイルのフォーマットの詳細については付録 G を参照のこと。

*push name

指定したクラス name がオブジェクトスタックにプッシュされ、アクティブなクラスになる。クラススコープが指定したクラスとなり、private な構成要素を検査することが可能となる。

*pop

現在のクラスがスタックから取り出される。もしアクティブなクラスが存在しない場合、警告が発行され何も起きない。



*popd

popd コマンドは、デバッグを入れ子にした時に使用される。ある評価をブ レイクポイントで中断した状態で、式の評価を行う場合などだ。popd コマ ンドを用いることで、直近の debug コマンドが途中で停止している場合に、 そのコマンドを実行する前の状態に戻ることができる。backtrace コマン ドを使用して、呼び出しレベルの確認をすることができる。

selthread id

id.

現在実行中のスレッドを id に置き換える

threads

現在実行中のスレッドの一覧を下記のフォーマットで表示する。

< thread id > < object ref > < status >

thread id はスレッドの識別子であり、ユニークな値である。オブジェクト の参照はスレッドの定義中でのオブジェクトの識別子(インタープリタ主 導でコントロールされているスレッドの場合は none)、status は下記のう ちいずれかである:

状態	意味
Blocked	実行許可待ち
Stopped	ブレイクポイントで Stop 中.
Running	インタープリタにより現在実行中.
MaxReached	このスレッドによりタイムスライス毎の命令の最大数に
	達した.

tcov

テストカバレッジコマンド tcov を使うと、テストカバレッジ情報の集積を コントロールすることができる。次に示すさまざまなキーワードとの組み 合わせで使われる。

tcov read filename

filename で示されるファイルに保存されているテストカバレッジ情報 を読む。

テストカバレッジファイルを呼んだ後に構文チェックをかけた場合、構 文チェックをかけたファイルのカバレッジ情報はリセットされ、構文 チェックをする前にどこかヘテストカバレッジ情報を書き出しておか ない限り失われることに注意。pretty printing 機能がいつも仕様のファ イルから特定されるテストカバレッジファイルを参照していることに も注意が必要である。

tcov write filename

filename で指定されたファイルに存在するテストカバレッジ情報を書き込む

tcov reset

テストカバレッジ情報をリセットする

オプション設定

インタープリタには**プロジェクトオプション**ウインドウの**実**行 画面で指定できる たくさんのオプションがある (図 25 参照)。以下に示すとおり:




図 25: インタープリタのオプション設定

動的に型チェックする: このチェックを有効にすると、式の型が確定するたび毎に、VDM++ の仕様に与えられた定義に沿ってチェックされる。 デフォルト: 有効



- 不変条件をチェックする: このチェックを有効にすると、式の型に不変条件が存在 するときはいつでも、不変条件がチェックされる。また、インスタンス不変 条件が存在する場合は、インスタンスを変更する毎に不変条件がチェック される。不変条件チェックを行うためには、動的な型チェックが有効になっ ていなければならないため、このチェックを有効にすると、自動的に動 的な型チェックは有効になる。不変条件チェックが有効なままで、動的な型 チェックを無効にすることはできない。デフォルト:有効
- 事前条件をチェックする: このチェックを有効にすると、評価しようとしているす べての関数・操作の事前条件が、関数・操作の呼び出しの前にチェックされ る。

デフォルト:有効

事後条件をチェックする: このチェックを有効にすると、評価しようとしているす べての関数・操作の事後条件が、関数・操作の呼び出しの後にチェックされ る。

デフォルト:有効

値を清書する: 値を表示する際に、改行や字下げを挿入して、読みやすくする。

- 実行時エラーを例外として補足する: ランタイムエラーが発生した際に、インター プリタを停止せず、<RuntimeError>という値の例外を発生させる。通常イ ンタープリタでは、ランタイムエラーが発生するとその位置でインタープ リタが停止する。しかし、一連の回帰テストのテスト等の場合には、テス ト中にインタープリタが停止するとテストを効率的に行えない場合がある。 そのため、このオプションは、テストプログラムで例外を処理することで テストを効率的に行うためにのみの使用が推奨される。この機能を使用し た例外処理は、モデルの本体の仕様に含めるべきではない。
- 乱数発生初期値: 与えられた整数値で乱数ジェネレータを初期化する。これによ り、非決定文を構成する文の評価をランダムな順番で行うことができる。そ の場合、指定する数は0以上でなければならない。負の数を指定した場合、 乱数を生成しないので、非決定文はランダムな順序で評価されなくなる。 デフォルトの値:-1
- 優先権スケジュールを有効にする: ラウンドロビンスケジューリングの代わりに 優先権スケジューリングの使用を有効にする

デフォルト:無効

処理実行単位あたりの最大命令数: 処理実行単位あたりの最大の命令の数を指定 する。(instruction number slicing が指定されている場合) デフォルトの値:1000

主スケジュール方法: 主なスケジューリングアルゴリズムを指定する。pure cooperative scheduling か instruction number slicing のどちらか。 デフォルト: Instruction number slicing

式: print か debug コマンドで評価する式を設定する。print か debug コマ ンドを引数なしで使用した場合に、この式が評価される。

4.5.2 スタンダードライブラリ

現状、3つのスタンダードライブラリが存在する。VDM ユーティリティと Maths と input/output 機能についてである。

VDMUtil ライブラリ

インタープリタは VDMUtil という標準ライブラリを提供する¹⁷。このライブラ リに関する機能・利用可能な値・及びそれらの具体的な構文は [10] で説明される。 このライブラリを使うためには、VDMUtil.vppファイルがプロジェクトの一部で なければならない。このファイルは、vpphome/stdlib ディレクトリに配置され ている。

VDMUtil.vpp ファイルには、全てが is not yet specified で定義されたいくつかの 関数が含まれている。一般的な VDM++仕様では、is not yet specified で定義さ れた関数を実行できないが、これらの特別な関数の定義は Toolbox に含まれて いる。したがって、プロジェクトに追加したこれら(VDMUtil.vppファイル)の ユーティリティが持つ機能は、記述した仕様中で利用可能となる。

¹⁷一部にコード生成には対応していない機能がある。



Maths ライブラリ

インタープリタは math スタンダードライブラリを提供している。関数と値が利 用可能であり、具体的な構文については [10]. に記述されている。このライブラ リを利用するには、ファイル math.vpp がプロジェクトの一部になくてはならな い。このファイルは vpphome/stdlib ディレクトリに存在する。

math.vpp ファイルは is not yet specified として定義されているさまざまな関数を 含む。一般的な VDM++ の仕様ではそのような関数はインタープリタでは実行 できないが、これらの特定の関数定義はツールボックス内に存在する。このため、 math.vpp ファイルをプロジェクトに include すると、仕様内で maths 関数を利用 することができる。

IO ライブラリ

インタープリタは IO (input/output) のスタンダードライブラリを提供している。 関数と値が利用可能であり、具体的な構文については [10]. に記述されている。こ のライブラリを使用するには、ファイル io.vpp がプロジェクトの一部になくて はならない。ファイルは vpphome/stdlib ディレクトリに存在する。

io.vpp ファイルは is not yet specified として定義されているさまざまな関数を含 む。一般的な VDM++ の仕様ではこのような関数はインタープリタにより実行 することができないが、これら特定の関数のための定義はツールボックス内に存 在している。そのため、io.vppファイルをプロジェクトに include すると、これ らの IO の関数が仕様上で利用可能になる。

4.5.3 コマンドラインインターフェース

インタープリタおよびデバッガは下記のコマンドで起動される:

vppde -i [-0 res-file] [-R testcoverage] [-D [-I]] [-P] [-Q] [-Z priority-file] [-M num] argfile specfiles

-i オプションをつけると vppde コマンドは argfile ファイル中、ファイル specfile(s) 中の仕様のコンテキストの VDM++ の式(またはコンマで区切られた式のかた

まり)を評価する。評価の結果は stdout に報告される。一連の式が使われると、記号\$\$を使って直前の式の結果を参照することができる。

ランタイムエラーに出くわすと、インタープリタは終了しエラーメッセージが表示される。エラーメッセージはエラーの原因となった構成要素の場所の情報と、エラーの型についてのメッセージを含む。

インタープリタで使用されるその他の追加オプションは以下のとおり:

- -D 動的型チェックを有効にする
- -I 不変条件チェックを有効にする。 動的型チェックが有効であることが必要なので、-D オプションの有無にか かわらず、自動的に動的型チェックも有効になる。
- -P 評価済みのすべての関数の事前条件チェックを有効にする。
- -Q 評価済みのすべての関数および操作の事後条件チェックを有効にする
- -R インタープリタの実行結果が、testcoverage ファイルを生成するのに仕様のファイルと一緒に argument ファイルも使ったかのようになる。違いはインタープリタが testcoverage ファイルのランタイムエラー情報を更新し、評価後それをハードディスクに保存することである。具体的な例はセクション 4.10 を参照のこと
- -O res-file argfile の評価結果を res-file に保存する。res-file がすでに 存在する場合は上書きされる。このオプションは結果を自動的に予想され る結果と比較するテストスクリプトでよく使われる。
- -Z priority-file priority ベースのスケジューリングの使用を評価する。マルチスレッドモデルでのみ効果を発する。
- -M num num を処理実行単位あたりの命令数とする
- -S algorithm 特定のスケジューリングアルゴリズムを使う。次のうちいずれか:
 - pure_cooperative 同期型スケジューリング。スレッドはブロックされるか、 終了するまで実行される。
 - instruction_number_slice 実行命令数に基づくスケジューリング。スレッドは、内部命令の実行個数が上限に達すると、再スケジュールされる。



-y ランタイムエラーが発生した際に、インタープリタを停止せず、<RuntimeError> という値の例外を発生させる。通常インタープリタでは、ランタイムエラー が発生するとその位置でインタープリタが停止する。しかし、一連の回帰 テストのテスト等の場合には、テスト中にインタープリタが停止するとテ ストを効率的に行えない場合がある。そのため、このオプションは、テス トプログラムで例外を処理することでテストを効率的に行うためにのみの 使用が推奨される。この機能を使用した例外処理は、モデルの本体の仕様 に含めるべきではない。

-W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

4.5.4 Emacs インターフェース

Emacs インターフェースではすべてのコマンドをプロンプトから入力する。まず インタープリタの初期化を行うことで構文チェック済みの定義を使用することが 出来るようになる。初期化は init コマンドで行う。多くのコマンドがインタープ リタの初期化後でなくては使用できない(下記 init コマンドを参照)。これらの コマンドには(*)マークをつけてある。

print または debug コマンドで式を評価することが出来る。これら2つの違いは debug コマンドを使うとブレイクポイントでとまるのに対し、print コマンドで はとまらないことにある。ブレイクポイントは break コマンドで設定できる。ブ レイクポイントに来ると、step, singlestep, stepin, cont, finish コマンドが可 能になる。ブレイクポイントは delete コマンドで削除できる。

backtrace コマンドはコールスタックを調べるのに使う。インタープリタのオプ ションは set コマンドを使って設定することが出来、unset コマンドを使ってリ セットすることも出来る。

create コマンドを使って新しいオブジェクトを生成することが出来、destroy コ マンドを使って破棄することが出来る。現在のオブジェクトの名前を見るには objects コマンドが使える。

*backtrace (bt)

関数/操作のコールスタックを表示する。

*break (b) [name]

name で指定された関数または操作にブレイクポイントを設定する。

指定された関数/操作名は定義されたクラス名で分類されたもので構成されていなくてはならない。

このコマンドが実行されると、新しいブレイクポイントに番号が割り当てられ、コマンドの実行結果として表示される。

引数なしで break が呼び出されると現在のブレイクポイントをすべて表示する。

*break (b) name number [number]

与えられたファイル名の、数字で与えられた行にブレイクポイントを設定する。2番目の引数(数)が与えられた場合、ブレイクポイントを設定する 箇所として解釈される。

*create (cr) name := expr

*create (cr) name := expr

exprで得られたオブジェクト参照を、name という名前に割り当てる。exprは、オブジェクトを参照を返す適用式または new 式 (他の種類の文の説明については [9] を参照のこと)。その後、name オブジェクトはデバッガのスコープに置かれる。

*cont (c)

次のブレイクポイントまで続けて実行したいときやまたは式や文の最後ま で評価が到達したときに使用する。

curthread

現在実行中のスレッドの識別子を出力する。

debug (d) expr

VDM++ の式 expr の値を評価し、表示する。有効なブレイクポイント すべてで実行がとまるが、このとき現在実行中の箇所が表示される。ランタイムエラーが起こると、エラーの起こった箇所で実行は止まり、エラーがソースウインドウに表示される。

最後の評価結果を見るには、記号\$\$ を使うことが可能である。詳細についてはprint コマンドの記述を参照のこと。



*delete name ...

引数 name で指定した関数や操作に設定されているブレイクポイントを削除 する。関数名・操作名は定義されたクラス名で分類された関数・操作名で 構成されていなくてはならない

*destroy name

name で参照されるオブジェクトを破棄する。

*disable number

与えられた number で指定したブレイクポイントを無効にする。

*enable number

与えられた number で指定したブレイクポイントを有効にする。

*finish

現在評価中の関数または操作を抜けて呼び元に戻る。もともとは stepin と 対で使われる。

init (i)

インタープリタ内の仕様のすべての定義を初期化する。これにはインスタ ンス変数とすべての値も含まれる。値が多重定義されていた場合は、初期 化中に報告される。初期化コマンドは Toolbox の同じセッションに読み込 まれているすべてのファイルを初期化する。ゆえに read コマンドでファイ ルが読み込んであれば、個々のファイルを別々に初期化する必要はない。

*objects

デバッガ中で生成されたオブジェクトを表示する。

*pop

現在のクラスがスタックに出される。もしアクティブなクラスがない場合 は、警告を発した上で何も起こらない。

*popd

デバッグが入れ子にして行われているときに使われる。(ある式がデバッグ 中、ほかの評価でそのブレイクポイントが評価された) popd コマンドは、 最後に debug コマンドが起動されたときの環境に戻す効果がある。

print (p) expr,...

すべてのブレイクポイントを無効にして、 VDM++ の式 expr の値を評価 し、表示する。ランタイムエラーが起こった場合、実行は止まりエラーの 箇所が表示される。

通常のVDM++の値に加えて、printコマンドはFUNCTION_VALとOPERATION_VALも返すことができる。これは、評価の結果が関数や操作にる場合(例:括弧で囲まれた引数がつかない形で 関数が評価された場合)に起きる。

インタープリタで式を評価する際に、直近の評価の結果を参照するために、 記号\$\$ を使うことができる。この記号は式として扱うことができ、下記の 例に示すように、VDM++ の式の中で使用することができる。

```
vdm> p 10
10
vdm> p $$+$$, 2*$$
20
40
vdm>
```

priorityfile (pf) [filename ...]

priority スケジューリングが有効なときに有効なファイル名を指定した場合、 指定したファイルから priority 情報を読み込んでスレッドのスケジューリン グに利用する。

引数なしで呼び出された場合、インタープリタで使用されている現在のプライオリティファイルをリスト表示する。

プライオリティファイルで要求されるフォーマットについての詳細は、G を 参照のこと。

*push name

name で指定したクラスがモジュールスタックにプッシュされ、初期化後に アクティブなクラスとなる。

remove number

number で指定したブレイクポイントを削除する。

selthread id

現在実行中のスレッドを識別子 id のものにする。

set option

インタープリタ内部のオプション設定を行う。引数なしで実行された場合



は現在の設定を表示する。

オプションは option が使用できる。

- dtc 動的型チェックを有効にする
- inv 不変条件の動的チェックを有効にする。dtc も有効になっていないと意 味をなさない。
- pre 事前条件のチェックを有効にする。
- post 事後条件のチェックを有効にする。
- ppr 清書のフォーマットを有効にする。すべての値が構造に従ってされて 表示される。
- seed integer 乱数ジェネレータを与えられた数字で初期化する。非決定文 を構成するサブ文の評価をランダムな順序で行うためである。integer は0以上でなくてはならない。負の数は非決定文のランダムな評価を 無効にしてしまうからである。
- primaryalgorithm algorithm インタープリタで使用されるプライマリの スケジューリングアルゴリズムを設定する。algorithm は下記2つのう ちいずれか
 - pure_cooperative (pc) 同期型のスケジューリングアルゴリズムを 使用する
 - instruction_number_slice (in) 実行命令数に基づくスケジューリ ングアルゴリズムを使用する
 - ここで、()内の名前は使用される略語である。スケジューリングアル ゴリズムについての詳細は、セクション 4.5.5 を参照のこと。デフォル トはinstruction_number_slice
- maxinstr integer タイムスライス毎の命令の最大数をmaxinstr integer で指定する。指定した値がどう使われるかはセクション 4.5.5 を参照 のこと。デフォルトは1000。
- priority priority ベースのスケジューリングを有効にする。詳細はセクショ ン 4.5.5 参照のこと。

すべてのオプションはデフォルトでは false である (ppr を除く)。

*singlestep (g)

次の式を実行する。サブ式・文で止まる。

*step (s)

次の文を実行して止まる。このコマンドは関数や操作内部には入らない。式 全体を評価するので関数には有効でない。

*stepin (si)

次の式・文を実行して止まる。関数・操作内部にも入る。

threads

現在実行中のスレッドの一覧を下記のフォーマットで表示する:

< thread id > < object ref > < status >

thread id はスレッドの識別子であり、ユニークな値である。 object ref は スレッドの定義中でのオブジェクトの識別子(インタープリタ主導でコン トロールされているスレッドの場合は none)、*status* は下記のうちいずれ かである:

状態	意味
Blocked	実行許可待ち
Stopped	ブレイクポイントで Stop 中.
Running	インタープリタにより現在実行中.
MaxReached	このスレッドによりタイムスライス毎の命令の最大数に
	達した.

tcov

テストカバレッジコマンド tcov を使うことによって、テストカバレッジ情 報の集合をコントロールすることができる。

tcov read filename

filename で示されるファイルに保存されているテストカバレッジ情報 を読みこむ。

テストカバレッジファイルを呼んだ後に構文チェックをかけた場合、構 文チェックをかけたファイルのカバレッジ情報はリセットされ、構文 チェックをする前にどこかヘテストカバレッジ情報を書き出しておか ない限り失われることに注意。pretty printing機能がいつも仕様のファ イルから特定されるテストカバレッジファイルを参照していることに も注意が必要である。

tcov write filename

filename で指定されるファイルに存在するテストカバレッジ情報を書 き込む。



tcov reset

テストカバレッジ情報をリセットする。

unset option, ...

Toolbox 内のオプション設定を無効にする。可能なオプションについての 記述は set コマンドの項を参照のこと。

4.5.5 スレッドのスケジューリング

下記のプライマリスケジューリングアルゴリズムが利用できる:

Pure Cooperative このアルゴリズム下で、スレッドは下記のようになるまで 実行される:

- 正常に完了;
- 相当するパーミッション xx が false となるオペレーションコールに到達:
- ブレイクポイントに到達または、インタープリタが割り込みされた

Instruction number slicing このアルゴリズム下で、スレッドは下記のように なるまで実行される:

- 正常に完了:
- 相当するパーミッションxxがfalseとなるオペレーションコールに到達;
- スケジューリングされ実行された (内部の) 命令数が maxinstr 定数を 超えた
- ブレイクポイントに到達または、インタープリタが割り込みされた。

次にどのスレッドをスケジューリングするかの選択(セカンダリのスケジュー リングアルゴリズム)は単純なラウンドロビンスケジューリングに従うが、こ れは任意でプライオリティベースのオプションを選択することができる(Enable priority-based scheduling オプションを設定する。セクション 4.5.1 を参照)。

プライオリティベースのスケジューリングが使われている場合、メインのスレッ ド(ユーザが開始したスレッド)は常に最上位のプライオリティとなる。プライ オリティファイルで特定されるどんなプライオリティよりも高い。

4.6 証明課題生成機能

証明課題生成機能は、仕様の潜在的にランタイムエラーが起ころうる箇所を調べ一連の証明課題を生成する。これはもしtrueであればランタイムエラーが起こりえないことを保障するに十分なものである。この機能によって30の異なるタイプの証明課題がチェックされる。

証明課題は適切な変数¹⁸ のすべての値の数値化を含む VDM++ の述部として表現されており、これは証明課題が true だと証明された場合には変数にどんな値が含まれていようとも、その課題関連のランタイムエラーはありえないことを意味する。もちろん、証明課題が false になることもあり、その場合は仕様の該当する箇所に潜在的な問題があることを指摘していることになる。

証明課題生成機能は GUI からのみ利用できる。

証明課題生成機能を使用するには、マネージャー,のプロジェクトビュー または VDM ビュー でファイルやクラス (複数選択可)を選択し (アクション) ツールバーの (証明課題生成) ボタンを押す。 (すでに開いていない場合) 自動的にログウインドウが開き、選択されたファイルまたはクラス それぞれのテストの進行状況を順番に表示し、証明課題ウインドウ が開いて生成された証明課題が表示される。証明課題ウインドウ は図 26 に示す。

証明課題ウインドウの上部には証明課題の一覧が状態の情報(選択欄)、仕様の箇所(モジュール,メンバー,位置欄)、型(型欄)と一緒に表示される。指標欄の番号は、単に同じ箇所の違う証明課題を区別するために振られた番号である。リストの先頭をクリックすると証明課題を特別な属性に基づいて整列する。

ウインドウ上部の画面で証明課題を選択すると、下部の画面にそれに相当する VDM++ の述部が表示される。同時に、ソースウインドウのカーソルが仕様の 選択した証明課題が関連する箇所に移動する。証明課題はそれぞれ true かそうで ないかを決定しようとするため詳細に調べられなくてはならない。これについて の詳細はセクション 3.8.4 に記述がある。

画面左の▲, ▼ ボタンで前/次の証明課題に移動できる。 **√** (項目の選択/非選択) ボタンは選択された証明課題の状態をチェック済み/未チェックに変える。

(項目の絞込み) ボタンは証明課題の一覧にフィルターをかけるためウインドウ中

¹⁸いくつかの場合においては、すべてのコンテクストが明確に示されず変数のスコープを仕様の精査によって決定しなくてはならないこともある






図 26: 証明課題ウインドウ

ほどの2つの画面で連動して使われる。2つのうち左側の画面はそれぞれの属性 の可能な値のリストを表示し、右側の画面はフィルターが使う属性おのおのの特 定の値を表示する。属性の値は画面上で選択して (選択した項目を追加)また (選択した項目を削除) ボタンを押すとフィルターに追加・削除できる。 🔻 (Filter) ボタンを押すと証明課題の一覧がフィルターされ選択された値にマッチす る属性のものしか表示されなくなる。属性が何も選択されていないときは、フィ ルターがかからないので証明課題はすべて表示される。

4.7 清書機能

清書機能は仕様を入力フォーマットから清書版に変更する。この清書版は文書化の目的で使われることが多い。清書機能の出力フォーマットは仕様の入力フォーマットに依存する。入力フォーマットがRTF形式ならば出力フォーマットもRTF形式となる。入力フォーマットがIFEXコマンドとVDM++ 仕様の混合ならば、出力フォーマットはIFEX形式と成る。2つの清書機能の生み出す異なる出力結果のレイアウトの違いは、Microsoft WordがVDM++ のASCIIバージョンを使っているのに対しIFEXのほうはほとんどのVDMのテキストや論文で使われている数学的表現のVDM++ を使っていることである。

清書機能は相互参照つきの索引を構築することができ、テストカバレッジ情報も 考慮に入れることができる。まだカバーされていない仕様の一部が色つきになる 形式と関数・操作のカバレッジがパーセンテージで記述されているテーブル形式 の両方で可能である。

入力ファイルがRTF形式の場合、クラス 名を含むことによって.rtf ファイルの任意の場所に VDM_TC_TABLE 形式で書かれたテストカバレッジのパーセンテージを要約したテーブルを挿入することができ、清書機能が書いたテストカバレッジの色つきの情報は、VDM_COV、VDM_NCOV形式を使っている。これら3つの形式はToolbox に含まれる VDM.dot ファイルに include されている。

テストツールについてはセクション 4.10 でも論じられている。

清書機能はGUI、コマンドライン、Emacs いずれのインターフェースを使ってもアクセス可能である。



4.7.1 GUI

清書機能をGUIで起動するには、マネージャーのプロジェクトビュー 19, で Toolbox に清書させたいファイルを選択し、pp (清書) ボタンを押すことで起動する。

オプション設定

清書機能にはプロジェクトオプション ウインドウの清書 タブで設定できるオプ ションがいくつかある。(図 27 参照) これらは以下のとおり。

索引の出力なし:索引を生成しない。

デフォルト:選択

定義のみの索引を出力: 関数、操作、型、インスタンス変数、クラス の定義の索 引を生成する。

デフォルト: 非選択

定義と使用の索引を出力: 関数、操作、型、インスタンス変数、クラス の定義、型 や関数・操作の使用された事象の索引を生成する。Microsoft Word では清書 機能がこれらの使用のすべてを考慮に入れることができないため、Windows 環境ではこのオプションと最初のオプションに差異はない。

デフォルト:非選択

テストカバレッジの色付け: 仕様のうちテストされていない箇所をハイライト表 示する。このオプションが有効なとき、カバレッジ情報は通常のカバレッ ジ情報と一緒にテストカバレッジファイルに書き込まれる。

デフォルト:無効

4.7.2 コマンドラインインターフェース

vppde -l [-nNr] specfile(s) ...

¹⁹マネージャー の VDM ビュー でもクラスを選択することができる。清書機能は実際には選 択したクラスの含まれるファイル一式に適用される。これはもし特定のファイルが複数のクラス 定義を含んでいて、そのうちのいくつかだけを選択していた場合には、暗黙のうちに同じファイ ルの他 クラスが処理に含まれることを意味する。




図 27: 清書機能のオプション設定

vppde に -1 オプションをつけると引数で指定した VDM++ 仕様のファイルを入力ファイルとして清書したドキュメントを作成する。作成される文書のフォーマットは入力フォーマットに依存する。入力フォーマットが RTF の場合は、出力ファイルのファイル名は入力ファイルと同じ名前に.rtf がついた形となる。生成されたファイルは単独で直接 Word に取り込める。入力フォーマットが ETEX と VDM++ 仕様の混ざったものだった場合は出力ファイルの名前は入力ファイルと同じ名前に.tex がついた形となる。この生成されたファイルは直接 ETEX 文書として扱える。

清書機能で使用できるオプションは以下のとおり:

-r テストカバレッジファイルから得られた追加のカバレッジ情報を挿入して清書機能を実行する。IATEX 文書には、テストスイートによってどの部分が実行されたかされていないかを示すための特別なマクロが使用される。現在のバージョンでは、テストカバレッジファイルは vdm.tc という名前でワーキングディレクトリ(pwd コマンドで表示される)になくてはならない。テストカバレッジファイルは構文チェック機能を-R オプションつきで実行すると生成される(セクション 4.3 を参照)。

セクション B でこのコマンドで生成される LATEX ファイルからテストカバレッジレポートを生成する方法の詳細を記述している。



- -n RTF 文書に対してはこのオプションは、すべての関数・操作の定義に索引を つける。生成された.rtf ファイル内に VDM_TC_TABLE 形式で書かれたクラ ス 名を含めることですべての索引つきのテーブルを好きな箇所に挿入する ことができる。LATeX 文書に対しては索引を生成するために使われるすべ ての関数、操作、型、状態モジュールの定義にはたらく LATeX マクロを挿 入する。そうすると makeindex ユーティリティを使って索引を生成するこ とができる。
- -N RTF 文書に対しては、-n オプションと同様。IATFX 文書に対しては-n オプ ションと同じように働くが、すべてのアプリケーションの関数、操作、型、 値に対してはたらくマクロも挿入する。
- -W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

Emacs インターフェース 4.7.3

Emacs インターフェースでは、清書機能向けのコマンドは1つしかない。このコ マンドは歴史的な理由から latex と呼ばれており、Emacs インターフェースで使 えるほかのコマンドと同様コマンドプロンプトから入力しなくてはならない。

latex (l) [-nNr] file

清書機能がfileとともに起動する。IMFX フォーマットが使われていた場 合、VDM++ の部分が VDM++ の VDM++-V_{DM}S_L マクロで数学的なフォ ントとして表示される。テキストの部分があった場合、それらと VDM++ の部分(VDM++ の VDM++-V_{DM}S_L マクロ)は file 中と同じ順番でファ イルにマージされる。-n または-N オプションを使うと定義され使用された 発生事象に索引が振られる(付録 B を参照)。

-r オプションはテストカバレッジファイルである vdm.tc に集められたカバ レッジ情報を挿入する。RTF形式のドキュメントでは VDM_COV や VDM_NCOV 形式が入力文書で定義されていなくてはならない。IMTeX 文書ではこのオ プションはすべてのテストスイートでまだカバーできていないすべての仕 様の部分に印がつくように VDM++-V_{DM}S_L マクロで色をつける。

4.8 VDM++から C++コード生成

VDM++ から C++ へのコード生成のライセンス を持っていれば、Toolbox を使って仕様から自動的に C++のコードへ変換させることができる。ここではコードジェネレータの起動方法とどんなオプションがあるかについてのみ記述し、詳細は [12] で説明する。

C++ へのコード生成機能は GUI、コマンドライン、Emacs の各インターフェースを使ってアクセスすることができる。

4.8.1 GUI

GUI で C++へのコード生成機能は、まずマネージャでツールボックスに変換させたいファイルまたはクラスを選択し、((C++生成) ボタンを押すことで起動する。ファイル/クラスが複数選択されていた場合、それらすべてが C++に変換される。

以下のコード生成向けオプションは、図 28 で示すプロジェクトオプション ウインドウの C++ コード生成 タブで設定することができる。

位置情報を出力する ランタイムエラーのための位置情報を含むコードを生成させる。

デフォルト: off

事前/事後条件をチェックする 関数の事前条件と事後条件、操作の事前条件のインラインチェックを含むコードを生成させる。

デフォルト: on

4.8.2 コマンドラインインターフェース

vppde -c [-r] specfile, ...

vdmde コマンドに-c オプションをつけると、specfile からコードを生成する。仕様はまず解析され、構文エラーがなければ'pos" タイプの型チェック がされる。最




図 28: C++コード生成オプション設定

後に、型エラーが見つからなければ仕様がたくさんの C++ファイル に変換され る。生成されたコードの構造とその結び付け方は[12]に記述されている。

VDM++ から C++へのコード生成では追加のオプションがひとつ使用可能で ある。

- -r ランタイム位置情報を生成した C++コードに含める (詳細は [12] 参照)
- -W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

4.8.3 Emacs インターフェース

Emacs インターフェースではコード生成向けに使えるコマンドは1つしかない。 このコマンドは codegen と呼ばれ Emacs インターフェースで使えるほかのコマ ンドと同様コマンドプロンプトから入力しなくてはならない。

*codegen (cg) class [rti]

クラス class. の C++コードを生成する。rti オプションが使われるとラン タイム位置情報が生成した C++コードに含まれる。

4.9 VDM++から Java へのコード生成

VDM++ から Java へのコード生成のライセンスを持っていれば、Toolbox を使って仕様から自動的に Java のコードへ変換させることができる。ここではコード生成の起動方法とどんなオプションがあるかについてのみ記述し、詳細は [13] で説明する。

Java へのコード生成機能は GUI、Toolbox のコマンドライン版、Emacs の各インターフェースを使ってアクセスすることができる。

4.9.1 GUI

Javaのコード生成をGUIで起動するためには、まずマネージャー を使って Toolbox に変換させたいファイルまたはクラスを選択し、 (Java 生成) ボタンを押して 生成を起動させる。複数ファイル/クラスを選択することもでき、すべて Java に 変換される。

以下のコード生成向けオプションは図 29 で示す**プロジェクトオプション** ウインドウの Java **コード生成** タブで設定できる。

型以外は骨組みのみ生成する コード生成にクラスのスケルトンのみを生成させる(型、値、インスタンス変数の定義をフルに含むが関数や操作の定義は何もないクラス)。

デフォルト:off

型のみ生成する VDM++の型定義に相当するコードのみ生成する。(値、インスタンス変数、関数、操作は無視される)

デフォルト:off

整数は long 型で生成する VDM++の integer 値と変数を Java の integer の代わりに long に変換する。

デフォルト:off

並列構成でコードを生成する 並行処理のサポートを含むコードを生成する。 デフォルト: on



事前/事後条件函数を生成する 事前条件、事後条件に相当するコードを生成す る。

デフォルト:on

事前/事後条件をチェックする 関数の事前条件と事後条件、操作の事前条件のイ ンラインチェックを含むコードを生成させる。

デフォルト: on

- 名前の前に "vdm_" を付加しないで生成する ユーザが定義した操作と関数の名 前の前に "vdm_" を追加しないでコード生成をする。これは、もし Java で 定義済みの関数をオーバーロードするような時に便利である場合がある。
- インターフェースの選択 VDM++モデルにおいて多重継承されている時に、そ れを Java コード生成用に単一継承にさせるために必要。もしそれができな い場合は、Java コード生成する前に VDM++モデルを再構築する必要があ る場合がある。
- パッケージ 選択されたクラスを特定の Java パッケージに生成したい場合に使用 することができる。

加えて、仕様のどのクラスを Java インターフェースに変換するか選択し、コー ド生成が Java コードを保存するために生成したパッケージに名前をつけること ができる。

4.9.2 コマンドラインインターフェース

vppde -j [options] specfile, ...

-j オプションをつけると vppde コマンドは specfile から Java のコードを生成 する。仕様はまず解析される。構文エラーがみつからなければ、'pos" タイプの 型 チェックがされる。型エラーが見つからなければ、最後に仕様が多くの Java ファ イルに変換される。生成されたコードの構造とその結び付け方は [13] に記述され ている。他の利用可能なオプションの一覧もそちらにある。

- -s スケルトンのみ生成する
- -u 型のみ生成する




図 29: Java コード生成のオプション設定

- -e 並列構成のコードを生成する
- -z package-name 生成したクラスのパッケージ名を指定する
- -k 事前/事後条件関数を生成する
- -P 事前/事後条件をチェックする (-k オプションも自動的に含まれる)
- -L 整数をLong型として生成する
- -K classname[{,classname}] 生成するクラス名を指定する
- -U classname[{,classname}] インターフェースを指定する
- -W code 仕様文書の文字コードを code に設定する

4.9.3 Emacs インターフェース

Emacs インターフェースからは、Java コード生成向けのコマンドは1つしかない。このコマンドはjavacg と呼ばれ、他のEmacs インターフェースのコマンドと同じようにコマンドプロンプトから入力しなくてはならない。



*javacg (jcg) class [options] クラス class の Java コードを生成する。

4.10 VDM モデルの体系的テスト

評価をサポートするものの一部として、Toolbox は VDM++ 仕様のテストの便利ツールを提供する。これにはテストカバレッジの計測も含まれる。テストカバレッジの計測は与えられたテストスイートがどのくらい仕様をカバーできているかを見る手助けになる。これはテストスイートの実行中に評価された文や式についての特別なテストカバレッジファイル情報を集めたことによってなされる。ここで記述されるアプローチはスクリプトベースのものであり、アプリケーションに多くのテストケースをさせることを意図したものである。セクション3で記述された tcov コマンドを使ったアプローチはテストケースが少ないとき向けである。




図 30: VDM モデルの体系的テスト

テストカバレッジリポートを作成するには3つのステップがある(図30参照)

1. test coverage file を用意する。片方の入力フォーマットの VDM++ のファイルはまず特別なオプションつきの VDM++ 構文解析ツールに渡される。これが仕様の構造についての情報は含むが何の定義も含まないテストカバレッジファイルを生成する。

- - 2. VDM++ インタープリタがたくさんの小さいファイルを引数として呼ばれる。インタープリタはすべての仕様ファイルとテストカバレッジファイル、それに加えて評価結果を返す引数ファイルに使用され、テストカバレッジファイルの異なる構成要素がどれぐらいの頻度で実行されたかについての情報を更新する。インタープリタはテスト環境で考慮の対象となる程度まで繰り返し呼び出される。
 - 3. 最後に、すべての仕様ファイルとテストカバレッジファイルを入力して、テストカバレッジ情報の詳細を示す仕様の清書版を生成する特別なオプションつきで清書機能が使用される。VDM++ 仕様の入力ファイルではVDM++の定義を含まないテキスト形式の部分だけがこのプロセス実行中に更新されることに注意。もしVDM++ 部分の変更があっても、テストカバレッジファイルはその情報をどのようにVDM++ の仕様ファイルに反映したらよいかわからない。ウインドウズ上、ツールボックスの現在のバージョンではテストカバレッジファイルがvdm.tcという名前にしておかなくてはならず、ワーキングディレクトリにおいておかなくてはならない。

4.10.1 テストカバレッジファイルの準備

テストカバレッジ情報を生成するにはコマンドプロンプトから実行しなければならない(ウインドウズ上ではウインドウズセットアップのプログラム一覧からコマンドプロンプトを選択、Unixでは通常のシェル)。構文解析ツールは-R オプションで起動する。パラメータの詳細についてはセクション 4.3.3 を参照のこと。

例:

"vpphome/bin/vppde" -p -R vdm.tc Sorter.rtf DoSort.rtf ExplSort.rtf ImplSort.rtf MergeSort.rtf SortMachine.rtf

4.10.2 テストカバレッジファイルの更新

テストスイートは通常ディレクトリ階層で構成され、これは小さい引数となるファイルがテストされることになっているものに依存する異なるカテゴリーに置かれている。開発中のプロジェクトでは、このようなテスト環境を構築し、テストプロセスを自動化するスクリプトファイルを作成し、期待される結果と実際の結果

を比較することが望ましい。付録 E には、ウインドウズおよび Unix 両方に向けたこのようなスクリプトファイルの例がある。テストスクリプトはツールボックスのコマンドラインインターフェースから-R オプションつきで呼ばれなくてはならない。使用可能な引数の詳細はセクション 4.5.3 を参照のこと。

例:

"vpphome/bin/vppde" -i -R vdm.tc -O dosort.res sort.arg
Sorter.rtf DoSort.rtf ExplSort.rtf ImplSort.rtf MergeSort.rtf
SortMachine.rtf

4.10.3 テストカバレッジの統計データ作成

このようなテストスイートの実行結果は適切なオプションを有効にしていれば清書機能を使って表示することができる。清書機能はGUI およびコマンドライン、Emacs の各インターフェイスを使ってアクセス可能である。組み込まれているカバレッジ情報を有効にするオプションを使うことが大切である。 利用可能な引数の詳細については、セクション 4.7 を参照のこと。

例:

"vpphome/bin/vppde" -lr Sorter.rtf DoSort.rtf ExplSort.rtf ImplSort.rtf MergeSort.rtf SortMachine.rtf

生成された清書版のファイルでは、仕様の関数および操作のカバレッジのパーセンテージのテーブルを表示することができる。加えて、そのテストでどのぐらいの関数と操作がカバーできているかを示す詳細なテストカバレッジ情報も利用できる。

コマンドラインインターフェースからでも GUI のインタープリタの Dialog 画面 からでも入力できる rtinfo コマンドは、下記で説明するようにテストカバレッジ 情報を表示する。

rtinfo vdm.tc

このコマンドを適用する前に、テストスイートの vdm.tc にランタイム情報が収集されていなくてはならない。テストスイートは読み込まれ、すべ



ての関数と操作の概要が表示される。リストの項目それぞれに対して、評 価の回数と定義のカバレッジのパーセンテージが表示される(このパーセ ンテージは、評価済みの関数/操作の式の数を式の数すべてで割ったもの)。 リストのすべてのパーセンテージの平均だが、テストカバレッジファイル の全部のカバレッジも表示される。

4.10.4 IATeX を使ったテストカバレッジ例

入力フォーマットに依存するテストカバレッジについて、VDM++ 入力ファイルの 異なる部分のやり方が違う。テストカバレッジ情報の RTF ファイルへの組み込み 方を示す例がセクション 3.9 にある。IPTFX ファイルのプロセスは全く異なり、こ こではこのマニュアルを通じて使用されている Sorting の例であらわあされうソー トのアルゴリズムのひとつで説明する。仕様は vpphome/examples/sort/*.vpp ファイル. にある。

この例では、new DoSort().Sort([-12,5,45]) がDoSort クラスの仕様のどの 程度をカバーするかを示すため評価される

まずは構文解析ツールを使ってテストスイートを生成する。

```
prompt> vppde -p -R vdm.tc sorter.vpp dosort.vpp
Parsing "sorter.vpp" ... done
Parsing "dosort.vpp" ... done
prompt>
```


これで argument ファイル sort.arg を評価することができるようになった。こ のファイルには VDM++ 操作: DoSort.Sort の呼び出しが含まれている。

```
prompt> vppde -i -R vdm.tc sort.arg sorter.vpp dosort.vpp
Initializing specification ...
[-12,5,45]
prompt>
```

インタープリタが-Rオプションとともに呼ばれると、テストカバレッジファイル vdm.tcを更新する。

ファイル vdm.tc に記録されたばかりの DoSort クラスのカバレッジレベルは Toolbox で表示される。rtinfo コマンドを使うと仕様のすべての関数と操作を一覧にしたテーブルが、関数・操作が呼び出された回数とカバレッジのパーセンテージと一緒に表示される。

パーセンテージはそれぞれ、相当する関数/操作内で評価済みの式の数を当該関数/操作内の式の総数で割ったものである。テストカバレッジファイル全体の合計カバレッジも(個々の関数/操作のパーセンテージの平均であるが)表示される。図 31 はこれを示したものである。



☑ 31: Showing test coverage information in the Toolbox

この IATFX フォーマットの入力ファイルと一緒に清書機能を呼び出してみる。

```
prompt> vppde -lr sorter.vpp dosort.vpp
Parsing "sorter.vpp" ... done
Parsing "dosort.vpp" ... done
Generating latex to file sorter.vpp.tex ... done
```



Generating latex to file dosort.vpp.tex ... done prompt>

清書機能が-r オプションつきで呼び出されると先ほどのテストでカバーできて いない DoSort、InsertSorted、Sort といった関数や操作の部分にマークがつ く。古いバージョンのLATEX は色付けをサポートしていないため、-r オプショ IMFX を走らせると図 32 のように結果が表示される。

```
DoSort: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*
DoSort(l) \triangleq
   if l = []
   then []
   else let sorted = DoSort(tl\ l) in
         InsertSorted (hd l, sorted);
InsertSorted: PosReal \times PosReal^* \rightarrow PosReal^*
InsertSorted(i, l) \triangleq
   cases true:
       (l = []) \rightarrow [i],
       (i \leq \mathsf{hd}\ l) \to [i] {}^{\frown} l,
       others \rightarrow [hd l] \curvearrowright InsertSorted (i, tl \ l)
   end
```

図 32: Sorting example のテストカバレッジ

DoSort'InsertSorted の case 文の others 節が、まだカバーできていないが、こ れはすでにソート済みの列を引数にして DoSort'Sort を呼んでいるためである。

付録 B に、VDM++ 仕様と LATeX 部分の分け方について詳細な記述がある。

I₽TeX テストカバレッジ向け入力ファイルフォーマット

このセクションでは、仕様のテストスイートでカバーできていない色つきの部分 と LATEX 形式でカバレッジのパーセンテージを示すテーブルをどのように組み込 むかを記述する。上で使用されたソートの例と同じものを使ってあらわすことと する。テストカバレッジテーブルの生成と色の生成について順に議論する。

テストカバレッジテーブルと IATEX テストカバレッジ環境

LATEX 環境で関数・操作の呼び出し回数およびカバレッジのパーセンテージを記述するテーブルを挿入するには、rtinfo コマンドを使用する。まずこの環境の使用を表す例を示し、形式 BNF ライクな定義の使用の部分を示す。

ソートの例で rtinfo 環境は DoSort クラス向けに定義されている. rtinfo 環境は 以下のようになっている:

\begin{rtinfo}
[TotalxCoverage] {vdm.tc} [DoSort]
DoSorting
InsertSorted
Sort
\end{rtinfo}

rtinfo環境の最初の引数(例ではTotalxCoverage)はオプションである。関数・操作名のテーブルの欄の幅を指定するのに使われる。幅は引数で指定したものになる。第2引数(例ではvdm.tc)はテストカバレッジファイル名になる。この引数は必須である。第3引数はオプションで、テーブルを特定のクラスのものに制限したい場合その(例ではDoSort)クラス名となる。この引数が省略された場合、すべてのテストカバレッジファイル中のクラスがテーブルに一覧表示される。

rtinfo環境下では、特定の関数・操作名が記述されるが、これはテーブル内に一覧表示されている場合だけである。そうでない場合はすべての関数・操作が一覧表示される。例では関数/操作 DoSort'DoSorting, DoSort'InsertSorted, DoSort'Sort のみが一覧表示されている。

実行結果のテーブルは図33に示す。

テストカバレッジ環境の構文は以下のように定義されている:



Test Suite: vdm.tc Class: DoSort

Name	#Calls	Coverage
DoSort'DoSorting	4	
DoSort'InsertSorted	3	62%
DoSort'Sort	1	
Total Coverage		79%

図 33: テストカバレッジテーブルの例

```
long name = '[', string, ']';
test suite file = '{', file identifier, '}';
file identifier = identifier, { '.', identifier } ;
class = '[', identifier, ']';
function list = \{ identifier \};
```

Colouring

テストスイートでカバーできていない仕様の部分を色つきで示す機能は $ot\! ext{MT}_{F} X 2 \varepsilon
ot\!$ を使っていれば使える。テストカバレッジの色つき情報を入れるには LATeX ファ イルは VDM++ の仕様から生成されたものでなくてはならない。GUI ではテス トカバレッジの色付けオプションを有効にするか、コマンドラインまたは emacs で-r オプションをつける必要もある。

以下の例では、色つけを説明するのに必要な拡張スタイルのファイルと定義を 示す。

\documentclass[dvips]{article}
\usepackage[dvips]{color}
\usepackage{vpp}

<--- extra style

\definecolor{covered}{rgb}{0,0,0}

%black <--- extra

%

definition

 $\label{lem:covered} $$ \end{mot-covered} {gray} {0.5}$

%gray <--- extra

%

definition

\begin{document}

. . .

\end{document}

生成された \LaTeX コードには、マクロ\color{covered} と\color{not-covered} が仕様のテストスイートでカバーされた/されていない部分の前にそれぞれに挿入されている。\definecolor マクロはカバーされたところは黒で、カバーされていないところはグレーで表すよう定義されている。結果は上記図 32 に示す。

DoSort'InsertSorted の case 式の others 節がIPTEX の出力結果でグレーになっているということは、その部分がカバーされていないことを表す(DoSort'Sort はすでにソート済みの列からしか呼ばれていないため)。この情報をもとに、テストスイートは仕様のより多くの部分をカバーすることができるようになる。

カラー画面・カラープリンタのためにカバーされていない箇所は赤を使うこともできる。その場合の定義マクロは以下のようになる:

\definecolor{not-covered}{rgb}{1,0,0} %red

色付け機能を使うために、rtinfo環境も入っていなくてはならない。これは色をつけるのに使われる情報はテストカバレッジファイルに保存されているからである。

参考文献

- I.P. Dickinson and K.J. Lines. Typesetting VDM-SL with VDM-SL macros. Technical report, National Physical Laboratory, Teddington, Middelsex, TW11 0LW, UK, July 1995.
- [2] John Fitzgerald and Peter Gorm Larsen. *Modelling Systems Practical Tools and Techniques in Software Development*. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 1998. ISBN 0-521-62348-0.
- [3] John Fitzgerald, Peter Gorm Larsen, Paul Mukherjee, Nico Plat, and Marcel Verhoef. *Validated Designs for Object-oriented Systems*. Springer, New York, 2005.
- [4] John Fitzgerald, Peter Gorm Larsen, Paul Mukherjee, Nico Plat, and Marcel Verhoef. VDM++\(\omega\) IuWFNgwVXeiv\(\omega\). \(\omega\) j\(\omega\), 2010. \(\omega\) \(\omega\).
- [5] P. G. Larsen and B. S. Hansen and H. Brunn N. Plat and H. Toetenel and D. J. Andrews and J. Dawes and G. Parkin and others. Information technology Programming languages, their environments and system software interfaces Vienna Development Method Specification Language Part 1: Base language, December 1996.
- [6] SCSK. The Java to VDM++ User Manual. SCSK.
- [7] SCSK. The Rose-VDM++ Link. SCSK.
- [8] SCSK. VDM++ Installation Guide. SCSK.
- [9] SCSK. The VDM++ Language. SCSK.
- [10] SCSK. The VDM-SL Language. SCSK.
- [11] SCSK. VDM++ Sorting Algorithms. SCSK.
- [12] SCSK. The VDM++ to C++ Code Generator. SCSK.
- [13] SCSK. The vdm++ to java code generator. Technical report.
- [14] SCSK. VDM Toolbox API. SCSK.

用語集

- C++コード生成機能: 仕様書から C++のコードを自動生成する。Toolbox から C++コード生成機能 にアクセスするためには別ライセンスが必要である。
- デバッガ: デバッガを使えば仕様書の振る舞いを調査することができる。デバッガは仕様書を実行しアプリケーションの関数やメソッド でブレークすることもできる。実行中いつでも、仕様書内のローカルまたはグローバルな状態、ローカル変数などを調査することができる。
- **動的セマンティクス:** 動的セマンティクスは言語の意味を記述する。すなわち動的セマンティクスは実行された場合に言語がどう振舞うかを記述する。

Emacs: ASCII エディタ。

GUI: グラフィカルユーザーインターフェース

インタープリタ: インタープリタは言語の動的動作に従って仕様書を解釈する。 いわばプログラム/仕様書を実行する。

Java コード生成機能: 仕様書から Java のコードを自動生成する。Toolbox から Java コード生成機能にアクセスするには、別ライセンスが必要である。

IATeX: 一般的な組版システム

清書機能: ファイルを処理して VDM++ の入力ファイルの VDM++ の箇所の清書版を生成する。出力フォーマットは入力フォーマットに依存する。

プロジェクト: 仕様書を構成する ASCII のファイル名の集合

RTF: 「Rich Text Format」の頭字語。Microsoft Word で使用できるフォーマットのひとつ。

セマンティクス: 言語の意味を記述したもの

仕様書: (おそらく) 異なる入力フォーマットを使って書かれた1つ以上のファイルからなるシステムの VDM++ モデル



静的セマンティクス: 構文的に正しい仕様書を適格にするため (矛盾のない意味 を持たせるため) に従わなくては成らない言語の記号間の関係を記述した もの。適格な仕様書とは型的に正しい仕様書とも言える。

構文: 言語の構文は、言語の記号要素 (キーワード、識別子など) がどのように 関連しているかを記述したものである。構文は言語中で記号がどのように 命令されるかを記述しており、命令の意味を記述するものではない。

構文チェック機能: 仕様書の構文が正しいかどうか確認する。

テストカバレッジ情報: 仕様書の構成物が各々何回実行されたについての情報

テストカバレッジファイル: テストカバレッジ情報を含むファイル。

型チェック機能: 仕様書の型が正しいかどうかチェックする。'def' タイプと'pos" タイプ2種類のチェックがある。

VDM: ウイーン開発手法

VDM-SL: Vienna Development Method. の形式仕様言語。ISO 標準言語である [5]。

VDM++: オブジェクト指向仕様言語。ISO VDM-SL の拡張。

Well-formedness: 仕様書が言語の構文、静的セマンティクスに関して適格であ るということ。

A VDM 技術の情報源

この短い付録には VDM や Toolbox を使う上で参考になる情報源を記述する。

モデリングの本

Toolbox を使うのであれば下記のテキストがほぼ適切だ。抽象化やISO 標準 VDM-SL の記法のサブセットを使った形式モデルの分析は Toolbox にサポートされている。VDM++言語であっても同様である。より難解な数学的記法よりも ASCII 記法が使われ、内容も VDM 技術の産業アプリケーションの例に基づいて解説されている。より重要なのは、それが Toolbox あるいは Toolbox の特別なチュートリアル版(本に付属の CD-ROM に含まれている)を使って取り組むたくさんの演習を含んでいることである。

サポート情報(追加の演習、スライド、Web サイトへのリンクなど)が http://www.csr.ncl.ac.uk/modelling-book/にある。

下記のような本が存在する:

J. フィッツジェラルド・P.G. ラーセン / 著, 荒木 啓二郎・張 漢明・荻野 隆彦・佐原 伸・染谷 誠 / 訳, "ソフトウェア開発のモデル化技法", 岩波書店 2003, ISBN 4-00-005609-3

佐原 伸 / 著, "~ソフトウェアトラブルを予防する~ 形式手法の技術講座", ソフト・リサーチ・センター 2008, ISBN 978-4-88373-258-6

John Fitzgerald and Peter Gorm Larsen, "Modelling Systems: Practical Tools and Techniques in Software Development",



Cambridge University Press 1998,

ISBN 0-521-62348-0

http://uk.cambridge.org/order/Webbook.asp?ISBN=0521623480 (本書は絶版となっている)

John Fitzgerald, Peter Gorm Larsen, Paul Mukherjee, Nico Plat and Marcel Verhoef

"Validated Designs for Object-oriented Systems"

Springer, New York, 2005

ISBN 1-85233-881-4

http://www.springer.com/east/home/generic/search/results?SGWID=5-40109-22-33837368-0

Webサイト

Web サイトには一般的な形式手法や VDM についてのたくさんの情報が載ってい る。ここでは他に使えるサイトへのリンクを含むものをいくつかあげる。

The VDM Web Site VDM に関する基本的な情報を含む Web ページ。参考文 献、VDMメーリングリストの情報、VDMの例題の置き場へのリンクなど が含まれる。

http://www.csr.ncl.ac.uk/vdm/

- The VDM Bibliography VDM 理論、実践、体験などの論文や文献の検索可能 な参考文献。http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/SE/vdm.html
- The VDM++ Bibliography http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/SE/vdm.plus.plus.html
- The NASA Formal Methods Page 一般的な形式手法の良い導入教材 http://shemesh.larc.nasa.gov/fm.html
- Formal Methods Europe この組織のWebページには特に興味深いアプリケー ションのデータベースがある。形式技術のアプリケーションが一覧になっ ているデータベースだが、そのほとんどが商用または産業用の内容である。

http://www.fmeurope.org/

The Formal Methods Archive かなり大きな形式手法のアプリケーションや 研究についての情報源。形式手法の会社や組織へのリンク、導入として推 奨される論文や本など。

http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/formal-methods/

VDM information Web site VDM・VDMTools に関する情報発信、意見交換などを行なうためのサイト。

http://www.vdmtools.jp/

VDM++と MT_EX の結合 В

このセクションでは、VDM++ の仕様部分を含む LATEX 文書の構築の仕方につ いて、一般的なことを記述する。

仕様ファイルのフォーマット B.1

システムを処理するのに IATeX 文書を使用したい場合、2 つの異なる入力フォー マットを使うことができる:ひとつは純粋な VDM++ の ASCII 仕様であり、も うひとつは原文の混ざった ASCII 仕様である。後者は仕様の部分とそうでない 部分が "\begin{vdm_al}" と "\end{vdm_al}". に囲まれているかそうでないか で区別される。仕様ブロックの外側にあるテキスト部分は解析ツールには無視さ れる(清書機能は使う)。"\begin{vdm_al}" は仕様中の任意の箇所に置くこと はできず、class, instance variables, functions, operations, values, types といったキーワードの前か functions, operations, types, values の 定義の前にしかおくことができない。これは例えば関数の中にテキスト部分を挿 入することができないということを意味している。ファイル

vdmhome/examples/sort/mergesort.vpp

にどのように仕様部分とテキスト部分が混ざっているかの例がある。

LATeX 文書のセットアップ **B.2**

VDM++ と IATFX を結合するとき、通常の機能は IATFX でも IATFX2ε でも使う ことができるが、テストカバレッジとの結合は $MT_FX2\varepsilon$ を使わないとできない。 文書の色付け機能など \LaTeX でのみ使用できる機能がいくつかあるからだ。

以下の LATEX コードの例は VDM++ の部分を含む一般的な LATEX 文書を生成す るためには含まれていなくてはならない LATeX 形式のファイルを示す:

vpp スタイルファイルは Toolbox に含まれている。

```
\documentstyle[vpp]{article}
\begin{document}
...
\end{document}

図 34: 旧バージョン LATEX 文書の例
\documentclass{article}
\usepackage{vpp}

\begin{document}
...
\end{document}
```

図 35: IAT_FX2*c* 文書の例

METEX の見出しは VDM++ 仕様ファイルのひとつか VDM++ の仕様を含む単独のファイルのどちらにも挿入できる。どちらのケースでも仕様のファイルは Toolbox により METEX ファイルに変換されていなくてはならないが、これは GUI から**清書**ボタンを押すか Emacs インターフェースで Iatex コマンドを使うかコマンドラインから Vous Vous

行番号つけ

生成された IATEX ファイルにあるすべての定義はデフォルトで定義番号と行番号が与えられる。これらの番号は以下のコマンドを使えば削除することができる。

\nolinenumbering
\setindent{outer}{\parindent}
\setindent{inner}{0.0em}

詳細は [1] を参照のこと。



インデックス

インデックス番号をつくるマクロは清書出力の IMTFX 文書の一部として生成され る。インデックス番号は最終的な LATEX 文書のページを参照する。インデックス は2つのレベルで生成することができる:クラス、関数、操作、型、インスタン ス変数の定義すべてに対するインデックスと関数、型、クラスのすべての使用に 対するインデックスである。定義に対するインデックスマクロは GUI で定義の 索引を出力 オプションを有効にするか、コマンドラインまたは Emacs インター フェースで-n オプションを使うかで生成される。定義または使用に対するイン デックスマクロいずれも GUI で定義のインデックスを出力するオプションを有効 にするか、コマンドラインまたは Emacs インターフェースで-N オプションを使 うかで生成される。

インデックス番号はインデックスがどんな種類の構成要素を参照するかを分類す るため、自動的に異なる LATeX マクロに挿入される。定義に対するマクロは:

- InstVarDef インスタンス変数が定義されている箇所を示す。
- TypeDef 型が定義されている箇所を示す。
- FuncDef 関数または操作が定義されている箇所を示す。
- ClassDef クラスが定義されている箇所を示す。

使用するマクロは:

- TypeOcc 型が使用されている箇所を示す。
- FuncOcc 関数 が使用されている箇所を示す。ドキュメントで明確に定義さ れている関数の仕様についてのみインデックスが振られる。
- ClassOcc クラスが使用されている箇所を示す。

これらの \LaTeX マクロはインデックス付けを使用するためには \LaTeX 文書の最初 で定義されていなくてはならない。例を以下に示す:

```
\newcommand{\InstVarDef}[1]{{\bf #1}}
\newcommand{\TypeDef}[1]{{\bf #1}}
\newcommand{\TypeOcc}[1]{{\it #1}}
\newcommand{\FuncDef}[1]{{\bf #1}}
\newcommand{\FuncOcc}[1]{#1}
\newcommand{\ClassDef}[1]{{\sf #1}}
\newcommand{\ClassOcc}[1]{#1}
```

インデックスに入れておきたい場合は4つの追加箇所を \LaTeX 文書に含めておく必要がある。

- 1. makeidx スタイルオプションをインクルードする (\LaTeX なら\documentstyle 、 \LaTeX ならパッケージに含まれる)
- 2. 文書の序文に\makeindex をインクルードする
- 3. マクロ InstVarDef, TypeDef などを定義する
- 4. \printindex を文書のインデックスを入れたい箇所に含める

サポート外構成要素

現状、ETEX の清書機能ではサポートしていない構文の構成要素が1つある:コメントを活字に組むことができないのだ。ETEX の清書機能では単に無視されるだけである。VDM++ コメントを使用する代わりに、仕様とテキストを混ぜて使うことを推奨する。



VDMTools 環境の設定 \mathbf{C}

個人の好みによって、ツールボックス向けに多くのオプションを設定することが できる。これらについて以下で記述する。

C.1 一般

Toolbox は、たくさんのフォントをサポートしているが、これにより対応する範囲 の活字が仕様自体(仕様で使われる識別子の名前など)とそれに伴う一般的なテ キスト形式の両方で使用できるようになる。関連する言語のサポートは Toolbox の実行される OS (Windows または Unix) のレベルでまず適切にインストールさ れ、それからツールオプション ウインドウの 一般 タブ(図 36 参照)で Toolbox に設定することができる。この画面は**プロジェクト**ツールバー/メニューの**ツー** ルオプション()の項目を選択すると起動する。ツールオプションの一般タブ でフォントの選択ボタンを押すと利用できるフォントの一覧(OS レベルで)を 含むブラウザが開き、好きなフォントを選択することができる。最後に、同じ画 面の Text Encoding メニューから適切なエンコーディングを選択する。

また、一般タブでは、構文の色付けと自動構文チェックをするかどうかを選択す ることも可能である。(両方ともデフォルトで選択されている。) 構文の色付けが 選択されている時に、VDMの構文が持つキーワードはソースウィンドウで強調 表示される。自動構文チェックが選択されている場合、ファイルはファイルシス テム上で新たに保存された時に自動で構文チェックされる。

ログ行数は、ログウインドウ、および実行ウインドウの最大バッファー行数を指定 する。これらのウインドウは出力のバックスクロールをサポートしているので、出 力に伴って、Toolbox の使用メモリ量が増加する。デフォルト値はどちらも 1000 行に設定される。0を設定すると無限大となる。



図 36: 一般オプションの設定

Toolbox で利用可能な活字の範囲は一般的な Qt インターフェースでサポートされているものに比べると限られている。テキストエンコーディングの設定が現在サポートされているものを表している場合、選択が可能になる。

C.2 インターフェースオプション

以下のインターフェースオプションは、**ツールオプション** ウインドウの**編集と印刷** タブで設定可能である。この画面は図 37 に示すプロジェクト ツールバー/メニューから **ツールオプション**(\blacksquare) の項目を選択することで起動する。

外部エディタ: Toolbox から起動することができる外部エディタを定義するオプ



ション

- エディタ名: 使用する外部エディタの名前。Unix でのデフォルト値は emacsclient。Windowsではnotepad。MS Wordを直接起動することはでき ない。
- ファイルを開く方法: デフォルト値: +%1 %f Windows では、サクラエディ タ、秀丸、TeraPad、GVim はエディタの指定のみでよい。

複数のファイルを開く方法: デフォルト値: %f

印刷命令: デフォルト: 1pr Note: Windows プラットフォームでは使用不可能。 Windows ではパイプや Print アイコンは出現しない。




図 37: エディタと印刷オプションの設定

C.3 UML リンクオプション

このタブは、外部の UML ツールとの希望のインターフェースを選択することが可能である。現在は、サポートされている外部の UML ツールは、astah* pro:

http://astah.change-vision.com/

と Enterprice Architect:

http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/

である。

これらへのリンクは両方とも、UML ツール間の XMI インターフェース規格を用いることで実現されている。ここにある、また、テンプレートと同様に VDM レベルにおけるタイプがそのようなファイルに使用したがっている都合のよいファイルを述べるのにおいて可能です。

対象ツール: リンク対象のツールの指定

新規作成するファイルの形式: リンク対象からクラスが追加された場合に、クラス毎に VDM++のクラス定義ファイルを作成し、プロジェクトに追加される。ファイルを作成する際のフォーマットを指定する。

RTF ファイル: 新規作成するファイルの形式が RTF ファイルの場合に、使用する雛形を指定する。なにも指定しない場合は、Toolbox のデフォルトの雛形が使用される。





図 38: UML Link の設定

D Emacs インターフェース

Emacs インターフェースは Toolbox の利用可能な異なる Unix プラットフォーム でのみサポートされている。ファイル vppde.el は Emacs から直接 Toolbox の機能にアクセスすることを可能する Emacs マクロを含む。セクション 3 からのガイドツアーは mergesort-init.rtf ファイルの変わりに mergesort.init ファイルを使うことにより以下に従う。

Toolbox をインストールし、ドキュメント [8] に記述されているように.emacs file ファイルを更新すると、Emacs エディタを使うことができる。

M-x vppde (vppde の引数としてメタキーとxキーを押す)とタイプすることで Emacs エディタから VDM++ 開発環境 (vppde)を起動する。これはどの Emacs バッファからでもできる。これで VDM++ 形式の仕様を含むと思われるファイルの名前にプロンプトが表示されているはずだ。mergesort.vpp とタイプしてリターンキーを押す。

vppde コマンドは入力ファイルを解析し、構文エラー が見つかった場合は Emacs ウインドウが2つに分かれる。半分(以後仕様ウインドウと呼ぶ)は mergesort.vppファイルを表示しており、もう半分は vppde のコマンドウインドウとなる(以後コマンドウインドウと呼ぶ)。構文エラーは仕様ウインドウでは=>マークで示される。

これはセクション 3 での説明と似ており、以下の例でガイドツアーの続きをすることができる。コマンドウインドウのコマンドラインで help とタイプすれば、異なる特性へのアクセス方法の概要を見ることができる。

Sort 例題向けテストスクリプト \mathbf{E}

ここで示すテストスクリプトは2つのスクリプトから構成されている。

- 単独の argument をテストする特別なスクリプト。パラメータに argument ファイル名を取る。
- いくつもの argument ファイルをループするトップレベルのテストスクリ プト。これらの argument ファイルはディレクトリ階層で構成される。各々 の argument ファイルはファイル名とともに特別なテストスクリプトを呼び 出す。

テストスクリプトはプラットフォームに依存するため、この付録はプラットフォー ムによって2つの部分に分かれる。より高度なテストスクリプトを作成すること もできる。ここで示されているものは基本的なアプローチを実演することを意図 した単純なものである。

Windows/DOS プラットフォーム E.1

トップレベルのテストスクリプトは vdmloop.bat という名前であり、DOS プロ ンプトから実行することができる。このファイルは Toolbox からも利用可能であ り、examples/sort/test ディレクトリにある。以下のようになる:

@echo off

rem -- Runs a collection of VDM++ test examples for the rem -- sorting example set SPEC1=..\DoSort.rtf ..\SortMachine.rtf ..\ExplSort.rtf set SPEC2=..\ImplSort.rtf ..\Sorter.rtf ..\MergeSort.rtf

vppde -p -R vdm.tc %SPEC1% %SPEC2% for /R %%f in (*.arg) do call vdmtest "%%f"

argument ファイルをひとつだけとるテストスクリプトは vdmtest.bat と呼ばれ る。このファイルも Toolbox から利用可能であり以下のようである。

@echo off

rem -- Runs a VDM test example for one argument file

rem -- Output the argument to stdout (for redirect) and

rem -- "con" (for user feedback)

echo VDM Test: '%1' > con

echo VDM Test: '%1'

set SPEC1=..\DoSort.rtf ..\SortMachine.rtf ..\ExplSort.rtf
set SPEC2= ..\ImplSort.rtf ..\Sorter.rtf ..\MergeSort.rtf

vppde -i -R vdm.tc -0 %1.res %1 %SPEC1% %SPEC2%

 $\ensuremath{\text{rem}}$ -- Check for difference between result of execution and $\ensuremath{\text{rem}}$ -- expected result.

fc /w %1.res %1.exp

:end

単純なひとつの変数の変わりに SPEC1、SPEC2 と 2 つの変数が定義されているのは、長い行になるのを避けるためである。

E.2 UNIX プラットフォーム

トップレベルのテストスクリプトは vdmloop と呼ばれ通常のシェルから実行することができる。このファイルは Toolbox で利用でき、examples/sort/test ディレクトリにある。以下参照:

#!/bin/sh

Generate the test coverage file vdm.tc

```
vppde -p -R vdm.tc $SPEC
## Find all argument files and run them on the specification.
find . -type f -name \*.arg -exec vdmtest {} \;
argument ファイルをひとつだけとるテストスクリプトは vdmtest.bat と呼ばれ
る。このファイルも Toolbox から利用可能であり以下のようである。
#!/bin/sh
## Runs a VDM test example for one argument file.
## Output the argument to stdout (for redirect) and
## "/dev/tty" (for user feedback)
echo "VDM Test: '$1'" > /dev/tty
echo "VDM Test: '$1'"
SPEC="../dosort.vpp ../implsort.vpp ../sorter.vpp ../explsort.vpp \
      ../mergesort.vpp ../sortmachine.vpp"
## Run the specification with argument while collecting
## test coverage information, and write the result to an
## output file.
vppde -i -R vdm.tc -O $1.res $1 $SPEC
## Check for difference between result of execution
## and expected result.
diff -w $1.res $1.exp
if test \$? = 0; then
 echo "SUCCESS: Result equals expected result" > /dev/tty
 echo "SUCCESS: Result equals expected result"
```

echo "FAILURE: Result differs from expected result" > /dev/tty

echo "FAILURE: Result differs from expected result"

fi

F Microsoft Word についてのトラブルシューティン グ問題

行を指定してブレイクポイントを設定する

VDMTools に含まれるテンプレートファイル VDM.dot には、関数や操作内部の行にブレイクポイントを設定することを可能にする特別なマクロが入っている。しかしこの機能は VDM++ Toolbox のバージョン v8.3.2 以降でないと入っていない。このマクロはカーソルを現在のプロジェクトに含まれる RTF ファイルのブレイクポイントを設定したい行にカーソルをあてControl-Alt-スペースキーを押すことで有効になる。

- 1. このマクロを有効にする前に **処理系を初期化** ボタンを押してツール ボックスのインタープリタを初期化していなくてはならない
- 2. VDM.dot ファイルをテンプレートディレクトリに移すのを忘れないように。通常テンプレートディレクトリは
 - C:\Program Files\Microsoft Office\Templates
- 3. 使用中の文書にはおそらくテンプレートとしての VDM.dot がないと思われる。これは Microsoft Word 内のファイル-> プロパティ機能を使ってチェックすることができる。もし VDM.dot がなかったらマクロは代わりに使用したいテンプレートにコピーされることを確認しなくてはならない。

テストカバレッジファイルの発見

テストカバレッジファイルが正しく include されていない場合は、おそらく 原因は Samba 経由でウインドウズからアクセスされる Unix サーバ上にお かれているファイルを使用しているためである。この場合、ファイル名に 使用されている大文字・小文字の区別をつけることが現状正しくできない ため、すべてのファイル名を小文字にするべきである。

G プライオリティファイルのフォーマット

プライオリティファイルのフォーマットは以下のとおり

```
priority file = priority entry { ';', priority entry } ';' ;

priority entry = class name ':' numeral ;

numeral = digit, { digit } ;

digit = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' ;
```

索引

.vppde ファイル, 47	GUI, 37
.emacs ファイル, <mark>113</mark>	スタート, $8, 37$
\$\$, 62, 63, 71, 73	18 49
vppde, 113	help コマンド, 46
vppde	info コマンド, 46
コマンドラインオプション, 68	init コマンド, 62, 72
backtrace コマンド, 70	instvars コマンド, 46
break $\exists \forall \forall \beta$, β ,	ioraca 777 K 00
7, 00, 01, 10, 11	javacg コマンド、88
C++コード生成, <mark>35</mark>	Java コード生成, 35
C++ファイル, 84	last $\exists \forall \forall \forall F, 51, 56$
classes コマンド, 46	latex コマンド, 82
codegen $\exists \forall \forall , 84$	
condition コマンド, 61	next $\exists \forall \forall \forall , 51, 56$
cont $\exists \forall \nu F, 71$	objects コマンド, 60, 62, 72
cquit $\exists \forall \nu $ $ $	operations $\exists \forall \lambda $ $\forall \lambda $, $\forall \lambda $, $\forall \lambda $, $\forall \lambda $
create $\exists \forall \forall \land F, 60, 61, 71$	Options
curcls コマンド, 61	C++ Code Generator, 84
curthread $\exists \forall \forall F, 60, 61, 71, 73$	Editor and Print, 110
debug $\exists \forall \forall F, 60, 62, 71$	Interpreter, 26
def 型, 52, 53, 55	Java Code Generator, 87
delete $\exists \forall \nu $ \vdash , 60 , 62 , 72	Pretty Printer, 81
destroy $\exists \forall \lambda $ \vdash , 60, 62, 72	Type Checker, 54
dir コマンド, 47	UMLLink, 112
disable $\exists \forall \forall \land \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Options:Interpreter, 65
, ,	option コマンド, 73
Emacs $\mathcal{A} \cup \mathcal{A} \cup \mathcal{A} \cup \mathcal{A}$, 113	1 2 18 04 20
enable $\exists \forall \forall \forall , 62, 72$	popd コマンド, 64, 72
encode $\exists \forall \forall , 47$	pop コマンド, 63, 72
finish コマンド, 72	pos 型, 52, 53, 83, 86
first コマンド, 50, 56	previous コマンド, 51, 57
functions $\exists \forall \lambda , 50, 50$	print コマンド, 22, 23, 60, 62, 72
Tunctions $\neg \land \neg \land \neg , 40$	priorityfile $\exists \forall \nu , 63, 73$



```
push コマンド, 63, 73
                                          停止, 62, 63
pwd コマンド, 34, 47
                                      インタープリタウィンドウ, 10, 20, 58
                                       インプット
quit コマンド, 47
                                          一般, 1
                                          作成, 7
read コマンド, 50
                                          フォーマット、1
remove \exists \forall \forall \forall , 73
rtinfo コマンド, 33, 91
                                      エラーリスト, 10, 13, 48, 53
script コマンド, 46
                                      オンラインヘルプ.8
selthread コマンド, 60, 64
                                      外部エディタ, 15, 44
set full \exists \forall \forall \forall , 57
                                      型エラー,53
set コマンド, 57
                                      型チェック, 16,52
singlestep コマンド, 74
                                          動的, 26, 69
stepin コマンド, 75
                                      型の正しさ、⇒
step コマンド, 75
                                             pos型,
system コマンド, 46
                                              def 型
tcov read \exists \forall \forall \forall , 64, 75
                                      関数
tcov reset コマンド, 33, 65, 76
                                          陰, 58
tcov write \exists \forall \forall \forall , 33, 65, 75
                                          事前条件,21
tcov \exists \forall \forall \forall , 64, 75
                                       クラスビュー, 10
threads \exists \forall \forall \forall , 60, 64, 75
typecheck \exists \forall \forall \forall , 56
                                      構文エラー, 13, 48, 113
types \exists \forall \forall \forall , 46
                                          修正, 13
                                          フォーマット, 49
UML リンクウインドウ, 10
                                      構文チェック機能, 15
unset full コマンド, 57
                                      構文チェック, 12
unset コマンド、76
                                      構文の色付け. 108
values \exists \forall \forall \forall , 46
                                       コード生成,⇒
VDM.dot ファイル, 8, 61, 79, 117
                                              C++コード生成,
vdmgde コマンド, 8,37
                                              Java コード生成
VDM 標準, 1
                                       コールスタック, 23, 24, 58
vpp.sty ファイル, 79
                                       コマンドラインインターフェース, 45
                                          C++コード生成,83
インタープリタ, 20
                                          Java コード生成, 86
   コマンド、58
                                          インタープリタ,68
   初期化, 21, 58, 60
                                          開始, 45
```

```
型チェック機能,55
                            動的型チェック,⇒
  構文チェック機能,49
                                 型チェック,
  清書, 80
                                 動的
  デバッガ,68
                            不変条件チェック, 27, 69
  ファイルの初期化, 47
                            プライオリティファイル
識別子検索ウインドウ, 10
                               フォーマット, 118
事後条件チェック, 27, 66, 69
                            ブレイクポイント, 22, 62, 71
事前条件関数,⇒
                              Microsoft Word の設定, 61
     関数,
                              削除, 25, 58, 60, 62, 73
     事前条件
                              設定, 22, 60, 61, 70, 71
事前条件チェック, 27, 66, 69
                              無効, 25, 58, 62, 72
実行不可能な構成要素, 22
                              無視, 23, 60, 70
自動構文チェック, 108
                              有効, 25, 58, 62, 72
証明課題,27
                            プロジェクト,38
証明課題ウインドウ, 10
                               ファイル追加, 11
                            プロジェクトビュー, 10
清書
  IATeX 文書のセットアップ, 104
                            ヘルプ, 44
  インデックス, 106
                            マネージャー, 10,38
  コメント, 107
  例, 104
                            ライセンス, 35, 83, 85
清書機能,34
                            ログウィンドウ. 10
ソースウィンドウ, 10
適格性,⇒
     pos 型,
     def 型
F A h, \Rightarrow
     テストカバレッジ
テストカバレッジ, 89, 92
  環境, 95
  テストスイート, 32, 89
  ファイル, 32, 81, 89
  例, 92
テストスイート, ⇒
     テストカバレッジ,
     テストスイート
```