ASSEMBLEUR

Module N°3

BTS DSI



L'OBJECTIF DE CE COURS

L'objectif de ce cours est de savoir:

- Le fonctionnement interne d'un ordinateur.
- Comment le processeur exécute les instructions stockées dans la RAM.
- Quelles sont les opérations élémentaires que le microprocesseur pourra exécuter.
- Programmer avec des langages de bas niveau proche de langage binaire compris par le matériel.
- Comment le processeur exécute les conditions
 « if » et les boucles « for, while,... » de langage de haut niveau (C,VB,...)

Partie I


- Introduction à l'assembleur
- Instruction mov
- Instructions des opérations (add,div,and,or,...)
- Instructions de branchement (jmp,jnz,...)
- Instruction de comparaison (cmp)
- Appel des fonctions (invoke, call)

I-INTRODUCTION À L'ASSEMBLEUR:

BTS DSI 01001011 11001010 01001001 10011011 0101101 11001010

1.1 DÉFINITION DE L'ASSEMBLEUR:

- est le langage de programmation de plus bas niveau. Cela signifie qu'il est trop proche du matériel, qui oblige le programmeur à se soucier de concepts proches du fonctionnement de la machine, comme la mémoire, processeur.
- transforme un fichier source contenant des instructions, en un fichier exécutable que le processeur peut comprendre.
- Les programmes faits en ASM sont plus petits, plus rapides et beaucoup plus efficaces que ceux fait avec des compilateurs(C,java,vb,...)



Haut niveau

```
Langage humain :
"Si x est plus grand que 10,
alors décrémenter x..."
```

```
Langage haut niveau (C, PHP, ...):
"if(x > 10) x-;"
```

```
Langage assembleur:
"cmp x, 10 dec: dec x

[b dec "
```

Bas niveau

1.2 LE CHOIX DE LANGAGE ASSEMBLEUR

- Vu que l'assembleur est qualifié comme étant le langage de programmation le plus bas niveau, il dépend donc fortement du type de processeur. Ainsi il n'existe pas un langage assembleur, mais un langage assembleur par type de processeur.
- Dans notre cours on va utiliser assembleur MASM32 (Macro Assembleur de Microsoft) pour la famille de processeurs x86 32bits.
- MASM32 maintenu par Steve Hutchesson permet de programmer directement et relativement aisément des applications 32 bits fonctionnant sous Windows


II- LE PROCESSEUR(CPU) ET LA MÉMOIRE(RAM)

BTS DSI





II.1 FONCTIONNEMENT D'UN PROGRAMME



II.2 LES REGISTRES


Il existe plusieurs types de registres et chacun a son utilité.

- registres généraux (EAX, EBX, ECX, EDX)
 Ils servent à manipuler des données, à transférer des paramètres lors de l'appel de fonction DOS et à stocker des résultats intermédiaires.
- registres d'offset ou pointeur (EIP, ESI, EDI, ESP, EBP) Ils contiennent une valeur représentant un offset à combiner avec une adresse de segment
- o registres de segment(CS, DS, SS, ES, FS, GS)
 Ils sont utilisés pour stocker l'adresse de début d'un segment.
 Il peut s'agir de l'adresse du début des instructions du programme, du début des données ou du début de la pile.
- Un registre de flag
 Il contient des bits qui ont chacun un rôle indicateur.

II.3 LES REGISTRES GÉNÉRAUX

- EAX -- accumulateur -- sert à effectuer des calculs arithmétiques ou à envoyer un paramètre à une interruption
- EBX -- registre auxiliaire de base -- sert à effectuer des calculs arithmétiques ou bien des calculs sur les adresses
- ECX -- registre auxiliaire (compteur) -- sert généralement comme compteur dans des boucles
- EDX -- registre auxiliaire de données -- sert à stocker des données destinées à des fonctions
- Ceci est leur utilisation théorique, mais dans la pratique ils peuvent être utilisés à d'autres usages.

II.3 REGISTRE EAX



II.4 JEU D'INSTRUCTIONS D'UN CPU


Décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le microprocesseur pourra exécuter.

- Transfert de données: charger ou sauver en mémoire (mov , ...)
- Opérations arithmétiques (add ,mul ,div , ...)
- o Opérations logiques (and ,or ,...)
- o Contrôle de séquence :
 - Branchement (jmp, jnz...) « c'est le saute »
 - Test (cmp,...) « c'est la comparaison »

III- LANGAGE MASM32

BTS DSI





III.1 DÉCLARATION DE VARIABLES

Les variables se déclarent de la manière suivante:

```
    en 8bits : nom_Variable DB valeur
    en 16bits : nom_Variable DW valeur
    en 32bits : nom_Variable DD valeur
```

De manière générale:

DB (Declare Byte) : 1 byte (8 bits)
DW (Declare Word) : 1 word (16 bits)
DD (Declare Double) : 2 words (32 bits)

Les valeurs peuvent être écrites en:

- décimal: 1, 2, 3, 123, 45
- hexadécimal : 1h,2h,3h,12h,0Fh,0AD4h (noter la présence du 0 quand le premier chiffre du nombre en hexadécimal commence par une lettre)
- binaire : 1b,0b,1010b,111101b

Exemple:

var1 db 6; var1 est un byte initialisé à 6 en décimal var2 db 0FFh; var2 est un byte initialisé à FF en hexadécimal var3 dw 67h; var3 est un word initialisé à 67 (16 bits) var4 dd 67A3h; var3 est un double word initialisé à 67A3 (32 bits)

III.2 STRUCTURE DE CODE MASM32

```
.386; processeur = Pentium
.model flat, stdcall; un seul segment de 4Go
; déclaration des variables************
.data
var1 dd ...
: code masm32****
.code
start:
...; les instructions de base masm32
end start
```

III.3 INSTRUCTION MOV

mov destination, source

L'instruction la plus utilisée est l'instruction mov, qui copie la valeur d'un opérande source dans un opérande destination. La syntaxe est la suivante :

- mov reg, reg (registre à registre)
- o mov reg, mem (mémoire à registre)
- mov mem, reg (registre à mémoire)
- mov reg, imed (registre à valeur)
- mov mem, imed (mémoire à valeur)

NOTE: Pas de transfert de mémoire à mémoire

III.4 INSTRUCTIONS DE BASE ARITHMÉTIQUE

Incrémentation
 INC EAX ; EAX <- EAX + 1
 INC ma_variable
 Décrémentation
 DEC EAX
 DEC ma_variable

Addition
 ADD EAX, 5
 ADD BH, var
 ADD var, ECX

Soustraction
 SUB EAX, 5
 SUB BH,var
 SUB var, CX

Multiplication
 MUL EBX

DivisionDIV EBX

```
; EAX <- EAX + 5
; BH <- BH + var
; var <- var + ECX
; EAX <- EAX - 5
; BH <- BH - var
; var <- var - CX
; EAX <- EBX * EAX
```

; EAX <- EAX / EBX

;II faut que EDX=0

EXEMPLE1:

end start

Programme masm32 qui calcule somme de 6A+B5 et stock le résultat dans EAX

```
.386
.model flat, stdcall
.data ; variables globales initialisées
x dd 6Ah
y dd 0B5h
.code
start:
mov EAX, x
add EAX, y
```

III.5 INSTRUCTIONS DE BASE LOGIQUE

o AND bit à bit

```
MOV AL, 0101b ; AL <- 5
MOV BL, 1001b ; BL <- 9
AND AL, BL ; AL <- AL AND BL; AL vaut 0001b, soit 1
```

OR bit à bit

```
MOV AH, 0101b ; AH <- 5
MOV BH, 1001b ; BH <- 9
Or AH, BH ; AH <- AH OR BH; AH vaut 1101b, soit 13
```

III.6 APPEL D'UNE FONCTION

```
invoke fonction a, b, c; appelle fonction(a, b, c); Le résultat d'une fonction est toujours dans eax
```

Remarque: pour appeller une fonction qui utilise des bibliothèques, il faut les importer par le mot clé include ou bien includelib include pour inclure les biblios .inc includelib pour inclure les biblios .lib

III.6.2- fonction prédéfini d'affichage à l'écran Syntaxe :

o invoke StdOut, ADDR msg

Avec msg: le texte à afficher à l'écran

Remarque: pour utiliser la fonction StdOut , il faut importer les bibliotheques : include \masm32\include\kernel32.inc include \masm32\include\masm32.inc includelib \masm32\lib\kernel32.lib includelib \masm32\lib\masm32.lib

EXEMPLE2:

Code masm32 qui afficher un message à l'écran

```
.386; processeur = Pentium
.model flat, stdcall ; un seul segment, appel standard
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
includelib \masm32\lib\masm32.lib
.data
msg db "Bonjour : ",0
.code
start:
invoke StdOut, ADDR msg
ici:
jmp ici
end start
```

III.6.3 fonction de la conversion de hexadécimal to ascii

Syntaxe:

invoke dwtoa, eax, ADDR z

La valeur hexadécimal de eax sera converti en ascii

Exemple: $eax = F \rightarrow z = 15$

EXEMPLE3:

Code masm32 qui calcule et affiche la somme de 2 nombres

```
.data ; variables globales initialisées
x dd 10
y dd 11
.data?
z dd ? ; variable globale non initialisée
.code
start:
mov eax, x
add eax, y
invoke dwtoa, eax, ADDR z
invoke StdOut ,ADDR z
ici: jmp ici
end start
```