
Лекция 6

Содержание

- Загрузка и выполнение программы -
 - адресное пространство, виртуальная и физическая адресация, отображение файлов в память
 - механизм виртуальной памяти, таблицы страниц, подкачка страниц.
- II. Получение информации о процессах Windows интерфейс PSAPI.

Организация памяти



Виртуальная память.

[Виртуальное] адресное пространство – некоторая последовательность чисел. Код программы может ссылаться на адреса этого числового диапазона.

Существует некоторая схема отображения виртуальных адресов на адреса физической памяти.

Технология страничной организации памяти

Пример: машинный код позволяет адресовать 64К байт памяти, физическая память составляет 4К.

Поделим адресное пространство на 16 областей (страниц) по 4К и установим следующее соответствие: физический адрес = виртуальный адрес % 4К; номер области (страницы) = виртуальный адрес / 4К.

При ссылке по виртуальному адресу А

- содержимое физической памяти сохраняется на диске;
- область с номером А/4К загружается в память;
- произойдет обращение по адресу физической памяти А %4К.

<u>Современные реализации страничной организации</u> <u>памяти</u>

Каждому процессу выделяется адресное пространство (например в 32 разрядной Windows числа от нуля до 0xFFFFFFF).

Адресное пространство разбивается на страницы размером, обычно (в зависимости от ОС) от 512 байт до 64К.

Физическая память разбивается на области (страничные кадры (фреймы, блоки, слоты)) размером в страницу.

Таблица страниц устанавливает соответствие между страницами и страничными кадрами.

Виртуаль- ная страница	Страни- чный кадр	Бит присут- ствия
•••	• • •	•••
7	0	0
6	3	1
5	4	1
4	0	0
3	2	1
2	0	0
1	0	1
0	1	1

Физическая память Кадр


Виртуальная страница 5	4
Виртуальная страница 6	3
Виртуальная страница 3	2
Виртуальная страница 0	1
Виртуальная страница 1	0

Отображением виртуальной памяти на физические адреса занимается диспетчер виртуальной памяти –VMM (Virtual Memory Management).

Аппаратной реализацией VMM является MMU (Memory Management Unit), расположенный на чипе процессора.




Стр	Фр-м	Бит пр.
1	4	1
2	6	1
8		0



<u> </u>
Вирт. Стр.2
Вирт. Стр.8

Таб	лица	стра	аниц
	· · · · · ¬ · ·	0 .p0	~



Физ.	Ст	p.4

Ψи3.	UT	p.o
Физ.	Ст	p.7

Физ.	Стр	.9

Стр	Фр-м	Бит пр.
1	7	1
2	1	1
	•••	
8	9	1

Адресное пространство

Вирт. Стр.1


Вирт. Стр.2


Вирт. Стр.8

ProcID=1980055

Вызов страниц по требованию. При обращении к адресу страницы, которой нет в основной памяти (бит присутствия 0), генерируется исключение — ошибка отсутствия страницы (промах). Обработка этого исключения — считывается нужная страница с диска, в таблице страниц делается соответствующая запись и команда повторяется.

Политика замещения страниц. Существует множество алгоритмов удаления (как правило, с последующим сохранением на диске) страниц из физической памяти. Например: LRU (Least Recently Used) — удаляется дольше всего не использовавшаяся страница; FIFO (First —in First out) — алгоритм очереди.





Получение информации о процессах

Чтение информации из **PCB** (*Process control block*) возможно с помощью интерфейса **PSAPI** (*Process Status API*), реализация **psapi.dll**, заголовочный файл **psapi.h**

```
#include <windows.h>
#include <psapi.h>
int main(){
DWORD pID;
HANDLE pHndl;
HMODULE* modHndls;
DWORD b alloc=8, b needed;
char modName[MAX PATH];
int i;
pID=GetCurrentProcessId();
pHndl=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,FALSE,pID);
```

```
while(1){
 modHndls=(HMODULE*)malloc(b alloc);
EnumProcessModules(pHndl,modHndls,b alloc,&b needed);
 printf("%u %u\n",pID,pHndI);
 printf("%u %u\n",b alloc, b needed);
 if(b alloc>=b needed)
      break;
 else{
      free(modHndls);
      b alloc=b needed;
```

```
for(i=0;i<b needed/sizeof(DWORD);i++){</pre>
  GetModuleBaseName(pHndl, modHndls[i],
                    (LPSTR)modName, sizeof(modName));
 printf("%u\t%s", modHndls[i],modName);
 GetModuleFileName(modHndls[i], (LPSTR)modName,
                                       sizeof(modName));
 printf("\t%s\n",modName);
return 0;
```

Замечание: ...> cl filename.c kernel32.lib psapi.lib

```
C:\Users\ewgenij\Documents\СибГУТИ\2011-
spring\Лекции\Лекция3\Лаб3>2
4488 16
8 16
4488 16
16 16
4194304 2.exe C:\Users\ewgenij\Documents\=шс | Ш (2011-
spring\Лекции\Лекция3\Лаб3\2.exe
2010251264
                         C:\Windows\system32\ntdll.dll
              ntdll.dll
              kernel32.dll C:\Windows\system32\kernel32.dll
1986002944
              PSAPI.DLL C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
2011561984
```

Упражнение 2: запустите приложение Internet Explorer и с помощью функций EnumProcesses, OpenProcess, EnumProcessModules, GetModuleBaseName и GetModuleFileName определите все модули процесса и места расположения, соответствующих им файлов.

```
BOOL EnumProcesses(
DWORD *IpidProcess, // массив идентификаторов процессов
DWORD cb, // размер массива
DWORD *cbNeeded // количество необходимых байт
);
```