Оглавление ВЫРАЖЕНИЯ АРГУМЕНТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ //сначала просто // потом по умолчанию (... аргументы – времени компиляции!) void foo(int a, int b, int c=3, int d=2) {...} // Вот, что сделает компилятор: void foo(int a, int b, int c, int d) {...} inline void foo(int a, int b, int c) { foo(a, b, c, 2); } inline void foo(int a, int b) { foo(a, b, 3); } foo(1, 1, 2); // те, что по умолчанию, можно не писать // Последовательность присвоений в аргументах в стандарте не определена, поэтому... void fun(int a, int b = a, int c = b) $\{...\}$ // ОШИБКА т.к. возможны 2 сценария: 1) сначала b = значение из a, после чего c = значение из b (т.е. значение из a) 2) сначала c = значение из b (т.е. мусор), после чего b = значение из а // Поэтому нужно явно писать самостоятельно: void foo(int a, int b, int c) **{...**} inline void foo(int a, int b) { foo(a, b, c); }

```
inline void foo(int a)
                             { foo(a, a); }
```

foo(3); // сюда будет встроена: foo(3, 3); // сюда будет встроена: foo $\overline{(3, 3, 3)}$;

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ (из std)

```
nullptr t // - тип данных, который может иметь только одно значение:
     nullptr //неявно приводится к нулевому указателю на соответствующий тип type*
size t // - тип возвращаемого значения оператора sizeof(...);
     Размер типа: такой, чтобы можно было записать размер любого массива т.е.:
          в 32-битной системе sizeof(size_t); // => 4 т.е. 4 byte т.е. 32 bits
           в 64-битной системе sizeof(size t); // \Rightarrow 8 т.е. 8 byte т.е. 64 bits
     Таким образом в переменную типа size t может быть безопасно помещён указатель
     Диапазон: от 0 до SIZE MAX (т.е. он беззнаковый)
```

ВЫРАЖЕНИЯ

ИНКРЕМЕНТ

```
а++; // создастся временная = а, потом изменение а, потом возврат временной
++а; // изменение а, потом возврат результата (работает быстрее т.к. без временной)
                ++а идентично а+=1 похоже на а=a+1
                                ПОБИТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
5|6; // ИЛИ => 101 | 110 => 111 => 7
               => 101 & 110 => 100 => 4
5^{6}; // XOR (исключающее или) => 101 ^{10} => 011 => 3
5<<3; // СДВИГ на 3 влево => 101 => 101000 => 40 (т.е. *2^3)
5>>1; // СДВИГ на 3 вправо => 101 => 10 => 2
// но если слева от << или >> стоит объект потока => будет вывод/ввод в поток
~5; // ОТРИЦАНИЕ => 0...0101 => 1...1010 => -6 (в десятичной)
     // т.к. доп. код => вычтем единицу 11...1001 => инверсия 10...0110 => -6
                                ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
! условие; // в результате получим отрицание условия
//Оптимизация: если по первому условию всё понятно, то второе выполняться не будет
условие 1 && условие 2; // условие 1 вернуло false => условие 2 не выполняется
условие_1 || условие_2; // условие_1 вернуло true => условие_2 не выполняется
for (size t i = 0; i < 10; ++i) {
     if (i == 0 || v[i] != v[i - 1]) { /*...*/ }
} // на 1-ом шаге 2-е условие не проверяется => не будет отрицательного индекса
                               НЕЯВНЫЕ КОНВЕРСИИ ТИПОВ
5/2.0 // 2.5 (какой-то операнд double => результат double)
                (оба операнда HE double => результат int)
       // 98
'a'+'b' // 195 (оба операнда HE double => результат int)
     // ОСТОРОЖНО:
double temp_f = 9/5 * temp_c + 32; // 9/5 = 1, исправим: 9.0/5
a < b < c идентично (a < b) < c идентично (true или false) < c
                            СРАВНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ
// double и float хранятся с некоторой точностью, из-за которой при арифметических
операциях могут накапливать ошибку, например 0.3*3 != 0.9, поэтому:
if (var_1 == var_2) // так сравнивать не стоит, нужно так:
bool is_equal(double x, double y) { // - только так сравниваем double x, y;
     return std::fabs(x - y) < 100 * DBL EPSILON;</pre>
} // получился предикат фиксированной точности (100 * DBL EPSILON)
```

УКАЗАТЕЛИ *

```
&а // взятие адреса у переменной а
int a = 5, *ptr_a = &a; // double * - указатель на тип double
     const const int const const * const const ptr a = &a;
                // - это (читаю справа налево) ptr... - так обозначают указатели
ptr a
* const
                // константный указатель на... (т.е. ptr a менять нельзя)
const int const // константный тип int (т.е. значение *ptr_a менять нельзя)
cout <<*ptr a <<" = "<< a << endl;//=> 6 = 6
                                                          т.к. * - разыменование
cout << ptr_a <<" = "<<&a << endl;//=> 00A2F878 = 00A2F878 т.к. & - взятие адреса
int **ptr ptr_a = &ptr_a;// ptr_ptr_a - указатель на ptr_a, который указывает на a
int **ptr_ptr_a = &&a;//ОШИБКА т.к. адреса a - rvalue, a адрес от rvalue нельзя
++*ptr a; //разыменовал указатель, потом префиксный инкремент над разыменованным
(*ptr_a)++;//разыменовал указатель, потом постфиксный инкремент над разыменованным
*ptr a++; //постфиксный инкремент указателя (т.е. теперь он указывает после а)
             потом разыменовал нечто, что не является int... => UB
```

АРИФМЕТИКА УКАЗАТЕЛЕЙ

```
int *arr; // тип данных: указатель на int т.е. int*
arr+5;//сместить указатель на 5 размеров типа данных указателя т.е.: 5*sizeof(int)
*(arr+5); // разыменовать смещённый указатель => получим lvalue типа int
arr[5]; // взятие индекса идентично: *(arr+5);
(arr+2)[3]; // идентично *(arr+2+3); // идентично *(arr+5); // идентично arr[5];
5[arr]; // идентично *(5+arr); // идентично *(arr+5); // идентично arr[5];
```

ссылки &

```
int a = 5;
const int c = 3;
      int & a ref;
                            // ОШИБКА т.к. сразу нужна инициализация
      int & a ref = 3;
                            // ОШИБКА т.к. справа должно быть lvalue
      int & a ref = a;
                            // справа lvalue
const int & a ref = a или c или 3;
                                      // справа lvalue или const lvalue или rvalue
      int&& a_ref = a + b; // справа rvalue(т.к. временный объект => можем менять)
     const const int const const & const const a ref = a;
                // - это (читаю справа налево) <mark>...ref -так обозначают ссылки</mark>
a ref
& const
                // компилятор воспримет, но практического смысла нет
const int const // константный тип int (т.е. значение aRef менять нельзя)
++a_ref; // инкрементирует тот объект, с которым связана ссылка
int* ptr a = &a ref; ++*ptr a; // ещё раз инкрементируется (через указатель)
int& val = arr[f(i)][f(j)]; // теперь будет удобно работать с элементом массива
                                    LVALUE = RVALUE
lvalue (locator value)//объект, который занимает идентифицируемое место в памяти
rvalue (right value) //может стоять только справа от присваивания
                      //это всё что HE lvalue т.е. от него не получится взять адрес
     ПЕРЕМЕННЫЕ:
           // a - переменная, <mark>3</mark> - литерал
           // а положит в себя значение из b (обычный оператор присваивание)
c = a + b; // c = temp - временное значение: значение (из a) + значение (из b)
3 = a; ИЛИ 3 = 3; ИЛИ (a + 3) = 3 // ОШИБКИ т.к. слева от равно rvalue
const int a = 3; // a - это const lvalue ведь мы можем &a
     УКАЗАТЕЛИ:
int *pa = &a
                // &a => адрес (объекта a), итого: lvalue указатель на lvalue a
*pa = 3
                // *pa
                                        =>
                                             a = 3
*(&a) = 3
                // * aдрес (объекта a) => a = 3
*(arr + 2) = 3 // *agpec (2-го элемента массива arr) => arr[2] = 3
     // ОШИБКА т.к. взятие адреса от rvalue
&&a; // ОШИБКА т.к. => &(&a) => &адрес (объекта a)
     ФУНКЦИИ:
val = get rvalue(); // где int get rvalue() { return 10; }
val = get_rvalue(); // где int get_rvalue() { int a = 0; return a; }
get_rvalue() = 3; // ОШИБКА т.к. слева от равно rvalue
get_lvalue() = 3; // где int& get_lvalue() { static int a = 0; return a; }
get_lv_bad() = 3; // где int& get_lv_bad() { int a = 0; return a; }
                   // скомпилируется, но UB т.к. висячая ссылка
third_el(arr) = 3;// где int& third_el(int* arr) { return arr[2]; }
                           generalized
                                                   right value
                           обобщённый
                            glvalue
                                                     rvalue
                              ++it
                                                      it++
                            obj1+=obj2
                                                    obj1+obj2
                              *ptr
                                                      &obj
                   locator value
                                                            pure
                                        expired
                      lvalue
                                      просроченный
                                                          настояший
                       ++it
                                         xvalue
                                                           prvalue
                     obj1+=obj2
                                     std::move(val)
                                                            3.14
                       *ptr
                                  static_cast<int&*>(val)
                                                         foo() по знач
```