Машинно-зависимые языки программирования, лекция 4

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2024 г.

Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
 - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
 - о внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
 - о программные вызванные командой int.

Маскирование прерываний

Внешние прерывания, в зависимости от возможности запрета, делятся на:

- маскируемые прерывания, которые можно запрещать установкой соответствующего флага;
- **немаскируемые** (англ. Non-maskable interrupt, NMI) обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания

Таблица векторов прерываний в реальном режиме работы процессора

- Вектор прерывания номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний.
- Располагается в самом начале памяти, начиная с адреса 0.
- Доступно 256 прерываний.
- Каждый вектор занимает 4 байта полный адрес.
- Размер всей таблицы 1 Кб.

Срабатывание прерывания

- Сохранение в текущий стек регистра флагов и полного адреса возврата (адреса следующей команды) 6 байт
- Передача управления по адресу обработчика из таблицы векторов
- Настройка стека?
- Повторная входимость (реентерабельность), необходимость запрета прерываний?

IRET - возврат из прерывания

- Используется для выхода из обработчика прерывания
- Восстанавливает FLAGS, CS:IP
- При необходимости выставить значение флага обработчик меняет его значение непосредственно в стеке

Перехват прерывания

- Сохранение адреса старого обработчика
- Изменение вектора на "свой" адрес
- Вызов старого обработчика до/после отработки своего кода
- При деактивации восстановление адреса старого обработчика

Установка обработчика прерывания в DOS

- int 21h
 - АН=35h, AL= номер прерывания возвращает в ES:ВХ адрес обработчика (в ВХ 0000:[AL*4], а в ES - 0000:[AL*4+2].)
 - AH=25h, AL=номер прерывания, DS:DX адрес обработчика

Некоторые прерывания

- 0 деление на 0
- 1 прерывание отладчика, вызывается после каждой команды при флаге ТЕ
- 3 "отладочное", int 3 занимает 1 байт
- 4 переполнение при команде INTO (команда проверки переполнения)
- 5 при невыполнении условия в команде BOUND (команда контроля индексов массива)
- 6 недопустимая (несуществующая) инструкция
- 7 отсутствует FPU
- 8 таймер
- 9 клавиатура
- 10h прерывание BIOS

Прерывание BIOS 10h

AH = 00h	установка видеорежима, код в AL
AH = 02h	установить позицию курсора
AH = 08h	считать символ и атрибуты из позиции курсора
AH = 09h	записать символ и атрибуты в позицию курсора
AH = 0Ch	задать пиксель
AH = 0Dh	прочитать цвет пикселя

Резидентные программы

- Резидентная программа та, которая остаётся в памяти после возврата управления DOS
- Завершение через функцию 31h прерывания 21h / прерывание 27h
- DOS не является многозадачной операционной системой
- Резиденты частичная реализация многозадачности
- Резидентная программа должна быть составлена так, чтобы минимизировать используемую память

Способы вызова старого обработчика прерывания

- 1 Вызов в начале командой CALL
- 2.1 Безусловная передача управления в конце командой ЈМР на переменную
- 2.2 Безусловная передача управления в конце командой JMP с сохранением адреса в машинном коде команды

Завершение с сохранением в памяти

- int 27h
 - DX = адрес первого байта за резидентным участком программы (смещение от PSP)
- int 21h, ah=31h
 - > AL код завершения
 - о DX объём памяти, оставляемой резидентной, в параграфах

Порты ввода-вывода

- Порты ввода-вывода отдельное адресное пространство для взаимодействия программы, выполняемой процессором, с устройствами компьютера.
- IN команда чтения данных из порта ввода
- OUT команда записи в порт вывода
- Пример:

```
IN al, 61h
OR al, 3
OUT 61h, al
```

Список основных портов ввода-вывода

000-00F Контроллер DMA 010-01F Контроллер DMA (PS/2) 020-02F Главный контроллер прерываний 030-03F Подчиненный контроллер прерываний 040-05F Programmable Interval Timer (PIT) 060-06F Контроллер клавиатуры 070-071 Часы реального времени 080-083 DMA Page Register 090-097 Programmable Option Select (PS/2) 0A0-0AF PIC#2 0C0-0CF DMAC #2 0F0-0FF Математический сопроцессор, PCJr Disk Controller 100-10F Programmable Option Select (PS/2) 170-17F Hard Drive 1 (AT) 1F0-1FF Hard Drive 0 (AT) 200-20F Game Adapter 210-217 Expansion Card Ports 278-27F Parallel Port 3

2A2-2A3 Clock 2B0-2DF EGA/Video 2E2-2E3 Data Acquisition Adapter (AT) 2E8-2EF Последовательный порт COM4 2F8-2FF Последовательный порт COM2 300-31F Prototype Adapter, Periscope Hardware Debugger 360-36F Network 370-377 Контроллер дисковода FDD 378-37F Параллельный порт LPT2 380-38F SDLC Adapter 390-39F Cluster Adapter 3B0-3BF Monochrome Adapter 3BC-3BF Параллельный порт LPT1 3C0-3CF EGA/VGA 3D0-3DF Color Graphics Adapter 3E0-3EF Последовательный порт COM3 3F0-3F7 Контроллер дисковода FDD 3F8-3FF Последовательный порт COM1

Макроопределения

Макроопределение (макрос) - именованный участок программы, который ассемблируется каждый раз, когда его имя встречается в тексте программы.

Определение:
 имя MACRO параметры

 ENDM

 Пример: load_reg MACRO register1, register2 push register1 pop register2 ENDM

Директива присваивания =

Директива присваивания служит для создания целочисленной макропеременной или изменения её значения и имеет формат: Макроимя = Макровыражение

- Макровыражение (или Константное выражение) выражение, вычисляемое препроцессором, которое может включать целочисленные константы, макроимена, вызовы макрофункций, знаки операций и круглые скобки, результатом вычисления которого является целое число
 - Операции: арифметические (+, -, *, /. МОD), логические, сдвигов, отношения

Директивы отождествления EQU, TEXTEQU

Директива для представления текста и чисел:

Макроимя EQU нечисловой текст и не макроимя ЛИБО число

Макроимя EQU < Операнд>

Макроимя TEXTEQU Операнд

• Пример:

X EQU [EBP+8]

MOV ESI,X

Макрооперации

- % вычисление выражение перед представлением числа в символьной
- форме
- <> подстановка текста без изменений
- & склейка текста
- ! считать следующий символ текстом, а не знаком операции
- ;; исключение строки из макроса

Блоки повторения

- REPT число ... ENDM повтор фиксированное число раз
- IRP или FOR: IRP form, < fact_1[, fact_2,...] > ... ENDM Подстановка фактических параметров по списку на место формального
- IRPC или FORC:
 IRPC form, fact ... ENDM
 Подстановка символов строки на место формального параметра
- WHILE:
 WHILE cond ... ENDM

Директивы условного ассемблирования

- IF: IF c1 ELSEIF c2 **ELSE ENDIF**
- IFB <par> истинно, если параметр не определён
- IFNB <par> истинно, если параметр определён

- IFIDN <s1>,<s2> истинно, если строки совпадают IFDIF <s1>,<s2> истинно, если строки разные IFDEF/IFNDEF <name> истинно, если имя объявлено/не объявлено

Директивы управления листингом

- Листинг файл, формируемый компилятором и содержащий текст ассемблерной программы, список определённых меток, перекрёстных ссылок и сегментов.
- TITLE, SUBTTL заголовок, подзаголовок на каждой странице
- РАGЕ высота, ширина
- NAME имя программы
- .LALL включение полных макрорасширений, кроме ;;
- .XALL по умолчанию
- .SALL не выводить тексты макрорасширений
- .NOLIST прекратить вывод листинга

Комментарии

comment @

... многострочный текст...

@