МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 7381	 Ильясов А.В.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019 Цель работы

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик

прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через

определённые интервалы времени и, при возникновении такого сигнала,

возникает прерывание с определённым значением вектора. Таким образом,

будет передано функции, управление ЧЬЯ точка входа записана

соответствующий вектор прерывания.

Необходимые сведения для составления программы

Резидентные обработчики прерываний - это программные модули,

которые вызываются при возникновении прерываний определенного типа

(сигнал таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют определенные

вектора прерывания. Когда вызывается прерывание, процессор переключается

на выполнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение

прерванной программы. Адрес возврата в прерванную программу (CS:IP)

запоминается в стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес

точки входа программы обработки прерывания и начинает выполняться его код.

Обработчик прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из

прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение ІР,

во втором - CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для

прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 - с ячейки

0000:0004 и т.д.

Обработчик прерывания - это отдельная процедура, имеющая следующую

структуру:

ROUT PROC FAR

PUSH AX; сохранение изменяемых регистров

.....

<действия по обработке прерывания>

POP AX; восстановление регистров

2

MOV AL, 20H OUT 20H,AL IRET ROUT ENDP

Две последние строки необходимы для разрешения обработки прерываний с более низкими уровнями, чем только что обработанное. Для установки написанного прерывания в поле векторов прерываний используется функция 25H прерывания 21H, которая устанавливает вектор прерывания на указанный адрес.

PUSH DS

MOV DX, OFFSET ROUT ; смещение для процедуры в DX

MOV AX, SEG ROUT ; сегмент процедуры MOV DS, AX ; помещаем в DS

MOV AH, 25H ; функция установки вектора

MOV AL, 1CH; номер вектора

INT 21H ; меняем прерывание

POP DS

Программа, выгружающая обработчик прерываний должна восстанавливать оригинальные векторы прерываний. Функция 35 прерывания 21Н позволяет восстановить значение вектора прерывания, помещая значение сегмента в ES, а смещение в ВХ. Программа должна содержать следующие инструкции:

; -- хранится в обработчике прерываний

 KEEP_CS DW 0
 ; для хранения сегмента

 KEEP_IP DW 0
 ; и смещения прерывания

; -- в программе при загрузке обработчика прерывания MOV AH, 35H ; функция получения вектора MOV AL, 1CH ; номер вектора ШТЕ 21Р MOV KEEP_IP, BX ; запоминание смещения

MOV KEEP_CS, ES ; и сегмента

; -- в программе при выгрузке обработчика прерываний CLI

PUSH DS

MOV DX, KEEP_IP

MOV AX, KEEP_CS

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

MOV AL, 1CH

INT 21H ; восстанавливаем вектор

POP DS

STI

Для того, чтобы оставить процедуру прерывания резидентной в памяти, следует воспользоваться функцией DOS 31h прерывания 21h. Эта функция оставляет память, размер которой указывается в качестве параметра, занятой, а остальную память освобождает и осуществляет выход в DOS.

Функция 31h int 21h использует следующие параметры:

АН - номер функции 31h;

AL - код завершения программы;

DX - размер памяти в параграфах, требуемый резидентной программе.

Пример обращения к функции:

MOV DX, OFFSET LAST_BYTE; размер в байтах от начала сегмента

MOV CL,4; перевод в параграфы

SHR DX,CL

INC DX ; размер в параграфах

MOV AH,31h

INT 21h

Порядок выполнения работы

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания о соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой

резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

- **Шаг 2.** Далее необходимо запустить отлаженную программу и убедиться, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого нужно запустить программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде с писка блоков МСВ.
- **Шаг 3.** Затем необходимо запустить отлаженную программу еще раз и убедиться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.
- **Шаг 4.** Далее нужно запустить отлаженную программу с ключом выгрузки и убедиться, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3.

Ход работы

1) Сначала была запущена программа lab3_1.com из предыдущей лабораторной работы, чтобы посмотреть на начальное состояние памяти.

```
C:\>LAB3_1.COM
Number of available memory: 648912 bytes
Extended memory size: 15360 Kbytes
Memory control circuitry:
ADDRESS: OWHER: SIZE: NAME
016F 0008 16
0171 0000 64
0176 0040 256
0187 0192 144
0191 0192 6432 LAB3_1
0324 0000 642464
```

Рисунок 1 – состояние памяти до загрузки прерывания

2) Далее было загружено прерывание и просмотрено изменение состояния памяти.

```
:\>LAB4.EXE
Interruption is loaded
C:\>LAB3_1.COM
Number of available memory: 647952 bytes
Extended memory size: 15360 Kbytes
1emory control circuitry:
                              INAME
ADDRESS | OWNER |
                       SIZE
           0008
016F
                         16
0171
            0000
                         64
            0040
0192
0176
                        256
0187
                        144
 0191
            0192
                                LAB4
                        784
 0103
            01CE
                        144
 01CD
            01CE
                       7392
                                LAB3_1
0390
            0000
                     640544
```

Рисунок 2 – отображение счетчика обработчика прерывания и состояние памяти

3) В конце прерывание было выгружено и снова была проверена память.

```
::\>LAB4.EXE/un
Interruption is restored
C:\>LAB3_1.COM
Number of available memory: 648912 bytes
Extended memory size: 15360 Kbytes
1emory control circuitry:
ADDRESS | OWHER | SIZE
                                   INAME
 016F
              0008
                              16
              0000
0040
 0171
                              64
 0176
                             256
              0192
                             144
 0187
                                      LAB3_1
 0191
              0192
                           6432
              0000
                         642464
 0324
```

Рисунок 3 – состояние памяти после выгрузки прерывания

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы был построен обработчик прерываний сигналов таймера.

Ответы на контрольные вопросы.

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

Ответ: При каждом «тике» таймера происходит следующее:

- 1. сохраняется состояние регистров
- 2. определяется источник прерывания (по номеру источника прерывания определяется смещение в таблице векторов прерываний)
- 3. первые два байта помещаются в IP, второе два байта в CS передаётся управление по адресу CS:IP (т.е. «запускается» обработчик прерывания) обработка прерывания возврат управления прерванной программе
- 2) Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: в работе использовались программные (int 21h, int 10h) и аппаратные прерывания (int 1Ch).