

TUTORIEL

Windows Server 2022

Active Directory, DNS, GPO & Jonction de domaine

Élément	Valeur
OS Serveur	Windows Server 2022 (dernière version)
OS Client	Windows 11 Pro
Nom du domaine	lapie.local
IP du serveur (fixe)	192.168.1.1
Rôles installés	AD DS, DNS, DHCP (optionnel)
RAM minimale VM	2 Go pour WS2022

1. Installation de Windows Server 2022

Téléchargez l'ISO depuis le site Microsoft (évaluation 180 jours gratuite) :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/evaluate-windows-server-2022>

1 Créer la VM

Dans VirtualBox/VMware : 2 vCPU, 2-4 Go RAM, 60 Go disque, réseau NAT ou Réseau Interne

2 Choix de l'édition

Sélectionner 'Windows Server 2022 Standard (expérience de bureau)' pour avoir une interface graphique

3 Partition

Accepter la partition par défaut (une seule partition système)

4 Mot de passe admin

Définir un mot de passe fort pour le compte Administrateur (ex : Admin@2024)

2. Configuration réseau du serveur

Avant d'installer l'AD, le serveur **doit avoir une IP fixe** et pointer son DNS sur lui-même.

1 Accéder aux paramètres réseau

Clic droit sur l'icône réseau > Ouvrir les paramètres réseau et Internet > Modifier les options d'adaptateur

2 Propriétés TCP/IPv4

Clic droit sur la carte réseau > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

3 Adressage statique

IP : 192.168.1.1 | Masque : 255.255.255.0 | Passerelle : 192.168.1.254 | DNS préféré : 127.0.0.1

4 Renommer le serveur

Clic droit sur Démarrer > Système > Renommer ce PC > Entrer SRV-LAPIE > Redémarrer

3. Installation du rôle Active Directory (AD DS)

1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur Au démarrage, le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement. Sinon : Démarrer > Gestionnaire de serveur
2	Ajouter des rôles Cliquer sur 'Gérer' > 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'
3	Type d'installation Sélectionner 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' > Suivant
4	Sélection du serveur Sélectionner SRV-LAPIE dans le pool > Suivant
5	Rôle AD DS Cocher 'Services de domaine Active Directory' > Ajouter des fonctionnalités > Suivant jusqu'à Installer
6	Attendre la fin L'installation peut prendre 2-5 minutes. Ne pas redémarrer encore.

4. Promotion en contrôleur de domaine

Après l'installation, une notification apparaît en haut à droite du Gestionnaire de serveur (drapeau jaune).

1	Cliquer sur la notification Cliquer sur le drapeau jaune > 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'
2	Nouvelle forêt Choisir 'Ajouter une nouvelle forêt' > Nom du domaine racine : lapie.local > Suivant
3	Niveau fonctionnel Laisser Windows Server 2016 (valeur par défaut) > Définir le mot de passe DSRM (ex : DsrM@2024)
4	Options DNS Ne pas décocher 'Créer une délégation DNS' (le DNS sera installé automatiquement) > Suivant
5	Chemin SYSVOL/NTDS Laisser les chemins par défaut (C:\Windows\NTDS, C:\Windows\SYSVOL) > Suivant

6 Vérification

Cliquer sur 'Vérifier les conditions préalables' → tout doit être vert > Installer

7 Redémarrage

Le serveur redémarre automatiquement. Se connecter avec LAPIE\Administrateur

5. Gestion des utilisateurs et des groupes

Ouvrez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC)** :

```
Démarrer > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory  
# OU via PowerShell :  
dsa.msc
```

Créer des Unités d'Organisation (OU)

Clic droit sur lapie.local > Nouveau > Unité d'organisation > Nommer : **Utilisateurs_LAPIE**

Créer un utilisateur

1 Clic droit sur l'OU

Clic droit sur Utilisateurs_LAPIE > Nouveau > Utilisateur

2 Remplir les champs

Prénom : Jean | Nom : DUPONT | Ouverture de session : jdupont@lapie.local

3 Mot de passe

Entrer un mot de passe conforme à la stratégie (8 car., maj, min, chiffre)

4 Options

Cocher 'L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session'

Créer un groupe et y ajouter l'utilisateur

```
# Via PowerShell (méthode rapide) :  
# Créer le groupe  
New-ADGroup -Name 'GRP_Informatique' -GroupScope Global -Path 'OU=Utilisateurs_LAPIE,DC=lapie,DC=local'  
  
# Ajouter l'utilisateur au groupe  
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP_Informatique' -Members 'jdupont'
```

```
# Vérifier
```

```
Get-ADGroupMember -Identity 'GRP_Informatique'
```

6. Jonction d'un poste Windows 11 au domaine

■■ PRÉREQUIS

Le client Windows 11 doit être en réseau avec le serveur. Son DNS doit pointer sur 192.168.1.1 (le serveur AD).

1 Paramètres DNS du client

Panneau de config > Centre réseau > Modifier les paramètres de la carte > TCP/IPv4 > DNS préféré : 192.168.1.1

2 Jonction au domaine

Clic droit Démarrer > Système > Renommer ce PC (avancé) > onglet 'Nom de l'ordinateur' > Modifier > cocher 'Domaine' > lapie.local

3 Authentification

Entrer les identifiants : LAPIE\Administrateur et le mot de passe du serveur > OK

4 Redémarrage

Redémarrer le client > Se connecter avec LAPIE\jdupont

5 Vérification serveur

Sur le serveur : ADUC > Ordinateurs > le client doit apparaître

7. Création d'une GPO (stratégie de groupe)

Les **GPO** (Group Policy Objects) permettent d'appliquer des configurations automatiquement sur les utilisateurs et les ordinateurs du domaine.

Exemple : interdire l'accès au panneau de configuration

1 Ouvrir GPMC

Démarrer > Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc)

2 Créer une GPO

Clic droit sur l'OU Utilisateurs_LAPIE > Créer un objet GPO dans ce domaine > Nommer : GPO_NoControlPanel

3 Modifier la GPO

Clic droit sur GPO_NoControlPanel > Modifier > Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration

4 Activer la restriction

Double-clic sur 'Interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application Paramètres PC' > Activé > OK

5 Forcer l'application

Sur le client, ouvrir PowerShell admin : gpupdate /force

6 Test

Se connecter avec jdupont et tenter d'ouvrir le panneau de configuration → accès refusé

■ POWERSHELL UTILE

Commandes PowerShell utiles : Get-ADUser -Filter * | Select Name, SamAccountName | vérifier tous les utilisateurs. Get-GPO -All | lister toutes les GPO.