

TUTORIEL

GLPI 10

Installation, Gestion de parc & Helpdesk

Composant	Version / Détail
GLPI	10.x (dernière version stable)
Serveur web	Apache2
Base de données	MariaDB 10.x
PHP	PHP 8.2
OS	Debian 12 Bookworm
URL d'accès (local)	http://192.168.X.X/glpi

1. Qu'est-ce que GLPI ?

GLPI (*Gestionnaire Libre de Parc Informatique*) est un logiciel open source de gestion de parc informatique et de helpdesk. Il permet d'inventorier les équipements, de gérer les tickets d'incidents, les licences logicielles, les contrats et bien plus encore.

Fonctionnalité	Description
Inventaire	Ordinateurs, imprimantes, switches, téléphones, licences
Helpdesk	Tickets d'incidents, demandes, changements (ITIL)
Gestion	Contrats fournisseurs, budgets, contacts
Plugins	FusionInventory pour l'inventaire automatique

2. Installation des prérequis (LAMP)

```
# Mise à jour du système
apt update && apt upgrade -y

# Installation Apache
apt install apache2 -y
systemctl enable apache2
systemctl start apache2

# Installation MariaDB
apt install mariadb-server -y
systemctl enable mariadb
mysql_secure_installation

# Répondre : N, Y, Y, Y, Y (root sans mdp socket, supprimer users anonymes, etc.)

# Installation PHP 8.2 et extensions requises par GLPI
apt install php8.2 php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring \
    php8.2-xml php8.2-intl php8.2-zip php8.2-bz2 php8.2-ldap \
    php8.2-apcu php8.2-xmllrpc libapache2-mod-php8.2 -y

# Redémarrer Apache
systemctl restart apache2
```

3. Création de la base de données GLPI

```
# Connexion à MariaDB
mysql -u root -p

# Dans le shell MariaDB :
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI2024!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

4. Téléchargement et installation de GLPI

```
# Télécharger la dernière version de GLPI
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi-10.0.x.tgz
# (Remplacer 10.0.x par le numéro de version actuel)

# Extraire dans le dossier web
tar -xzf glpi-10.0.x.tgz -C /var/www/html/

# Droits des fichiers
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Configuration Apache pour GLPI

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.lapie.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>

# Activer le site et les modules nécessaires
```

```
a2ensite glpi.conf  
a2enmod rewrite  
systemctl reload apache2
```

5. Installation via l'interface web

Ouvrez votre navigateur et accédez à :

```
http://192.168.X.X/glpi
```

- | | |
|---|---|
| 1 | Choix de la langue
Sélectionner 'Français' > Continuer |
| 2 | Licence
Accepter la licence GPL > Continuer |
| 3 | Vérification des prérequis
Tout doit être en vert. Si une extension PHP manque : <code>apt install php8.2-xxx -y</code> |
| 4 | Type d'installation
Cliquer sur 'Installer' |
| 5 | Connexion BDD
Serveur : localhost Utilisateur : glpiuser Mot de passe : MotDePasseGLPI2024! |
| 6 | Sélection base
Sélectionner glpidb > Continuer |
| 7 | Finalisation
GLPI initialise la base et les données. Cliquer sur Continuer jusqu'à la page de login |

■ SÉCURITÉ

Comptes par défaut après installation : glpi/glpi (admin), tech/tech (technicien), normal/normal (utilisateur), post-only/postonly (tickets uniquement). CHANGEZ CES MOTS DE PASSE immédiatement !

6. Utilisation – Gestion de parc & Tickets

Ajouter un équipement manuellement

1	Menu Parc Cliquer sur 'Parc' > 'Ordinateurs' > '+ Ajouter'
2	Remplir la fiche Nom, Type, Fabricant, Modèle, N° série, Statut, Localisation, Utilisateur responsable
3	Composants Onglet 'Composants' : ajouter CPU, RAM, disque
4	Logiciels Onglet 'Logiciels' : lier les licences logicielles
5	Sauvegarder Cliquer sur 'Ajouter' puis vérifier dans la liste

Créer un ticket d'incident

1	Accéder au helpdesk Menu 'Assistance' > 'Tickets' > '+ Créer un ticket'
2	Type Incident ou Demande de service
3	Titre & Description Titre court et clair, description détaillée du problème
4	Priorité & Urgence Définir l'impact et l'urgence → GLPI calcule automatiquement la priorité
5	Assigner Assigner à un technicien ou un groupe de techniciens
6	Valider Cliquer sur 'Soumettre' → le ticket est créé et notifié par e-mail