ANN实验环境配置'

- 1. 实验环境/设备
- 2. 实验环境配置
 - 2.1. 安装Python (可跳过)
 - 2.2. 安装Anaconda
 - 2.2.1. Conda下载与安装
 - 2.2.2. Conda环境变量安装
 - 2.2.2.1. Windows系统
 - 2.2.2.2. Linux/Unix系统
 - 2.2.3. Anconda使用
 - 2.2.3.1. Anaconda GUI
 - 2.2.3.2. 命令行
 - 2.2.4. GPU版本的Pytorch安装
- 3. 安装验证
- 4. FAQ

语雀链接: https://www.yuque.com/u953085/kg22kp/psy5om8g3ut9awsq

如果遇到困难,可以**联系助教**

1. 实验环境/设备

- Windows/MacOS/Ubuntu操作系统电脑一台,以带独立Nvidia显卡为优,无显卡也可以运行。(可能提供计算服务器)。
- Python语言
- Anaconda: Python的扩展包管理器和环境管理器
- Pytorch: 基于Python的深度学习编程框架。
- Vscode/Pycharm等Python的开发环境。

2. 实验环境配置

2.1. 安装Python (可跳过)

参照此Python安装文档完成Python环境的安装.


• 此部分可以跳过,直接使用Anaconda中的Python环境

2.2. 安装Anaconda

2.2.1. Conda下载与安装

首先在Anaconda官网或者清华源镜像中下载对应系统的Anaconda。下载完成后,运行下载好的Anaconda安装程序。基本是一路点Next。

在这里可以把"Add Anaconda3 to my PATH environment variable"勾选上,也可以之后参照Conda环境变量一节配置PATH。




2.2.2. Conda环境变量安装

如果使用Anaconda GUI则不需要配置环境路径


2.2.2.1. Windows系统

对于Windows电脑, 按win键, 搜索"环境变量"







打开环境变量后,双击Path,点击新建



把以下路径添加到Path中(实际路径请根据自己安装的Anaconda路径调整)



安装结果:



打开命令行,输入conda --version,可查看Conda是否安装成功以及其版本



当然也可以使用conda info命令查询。

2.2.2.2. Linux/Unix系统

只需要将Conda的环境路径添加到PATH即可,在bash中输入:

```
# linux系统
export PATH = /path/to/anaconda3/bin:$PATH >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc


# MacOS
export PATH = /path/to/anaconda3/bin:$PATH >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

2.2.3. Anconda使用

使用以下两个方法任意一个都可以


2.2.3.1. Anaconda GUI

安装后可以在应用程序(mac) / 开始(windows)中找到Anaconda的GUI启动图标: Anaconda Navigator。开启后界面如下图所示,其中红框的部分为我们需要用到的。




这里如果Jupyter NoteBook 没有被安装,请自己安装一下。

在上图左侧点击Environment, 进入环境配置, 如下:




其中每一个环境对应一个独立的Python的虚拟环境。由于Python的包常常会有很多个版本,某些版本的包和另一个包的特定版本会产生不兼容,但我们有时候又常需要升级一些包或者安装新的包,这样会导致环境管理的困难。因此Anaconda提供了一个解决思路:对一个任务建立一个虚拟的环境,和别的环境独立,相当于一个独立沙盒,在这个沙盒中配置对于这个任务所需要的各种包的特定版本。我们在这里就可以新建一个名为Pytorch的环境,然后安装所需的Pytorch版本。

如果要使用GPU版本的Pytorch,请参照GPU版本的Pytorch安装进行安装。(如果选择作业二的话,建议安装GPU版本的Pytorch)



但是Pytorch不是一个简单的包,它往往需要很多复杂的依赖,例如Numpy包,一个个手动安装比较麻烦,因此我们可以对新建好的环境使用命令行一键安装所有的包,Pytorch官网提供了安装命令如上图所示。从我们刚刚新建好的环境中打开Terminal(终端)




这里我们用Windows演示,MacOS和Ubuntu可以直接在终端中配置conda,安装好Anaconda后 具体命令为:




如果发现安装太慢,可以搜索"anaconda改清华源",按清华tuna给的照流程操作,安装结束以后,在终端输入:




如果没有报错,即安装完毕,如果报错,请检查是否激活环境/成功安装



安装好Pytorch以后,我们点击上图中的 Open with Jupyter Notbook (首页安装后会变成黑色),打开Python记事本。Jupyter Notebook是一个带有文件管理、互动脚本和命令终端三大主要功能的python轻量级开发软件,非常适合教学演示和开发、学习。这里我们主要使用的是其互动脚本,如下图所示:



点击环境名称即可在当前目录下新建一个Python互动脚本文件,如下图,编写一个简单的Python脚本,点击运行,即可输出对应的结果。下图中是安装了带有CUDA的Pytorch,如果是不带CUDA的,即会输出False,是正常结果。



执行到这一步基本完成了环境配备、接下来的工作都将在这个环境中完成。

2.2.3.2. 命令行

由于Python的包常常会有很多个版本,某些版本的包和另一个包的特定版本会产生不兼容,但我们有时候又常需要升级一些包或者安装新的包,这样会导致环境管理的困难。因此Anaconda提供了一个解决思路:对一个任务建立一个虚拟的环境,和别的环境独立,相当于一个独立沙盒,在这个沙盒中配置对于这个任务所需要的各种包的特定版本。我们在这里就可以新建一个名为Pytorch的环境,然后安装所需的Pytorch版本。

登录Pytorch官网,查看对应的安装命令和版本


PyTorch Build	Stable (1.9.0)		Preview (Nightly)		LTS (1.8.2)		
Your OS	Linux		Мас		Wind	Windows	
Package	Conda	Conda Pip		LibTorch		Source	
Language	Python		C++/Java				
Compute Platform	CUDA 10.2	CUDA 11.1		ROCm 4.2 (be	eta)	CPU	
Run this Command:	conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch						

如果要使用GPU版本的Pytorch,请参照GPU版本的Pytorch安装进行安装。(如果选择作业二的话,建议安装GPU版本的Pytorch)

打开命令行

▼ conda create -n Pytorch # 创建一个名字为pytorch的虚拟环境
2 conda activate Pytorch # 激活Pytorch
3 conda install Pytorch torchvision ... # (这条命令需要看Pytroch官网对你的安装需求给出的具体参数是什么样的)。
4 pip install matplotlib # 注意: matplotlib不建议使用conda去安装,在jupyter notebook下使用会因不明原因导致内核崩溃

打开vscode(需要安装python, juypter notebook插件),点击右下角的python环境,并选择之前安装的虚拟环境即可。




2.2.4. GPU版本的Pytorch安装

如果选择作业二,且笔记本上有NVIDIA显卡的话,可以尝试安装GPU版本的Pytorch。接下来以Windows系统为例,示范如何安装GPU版本的Pytorch。(如果尝试失败,可能会提供服务器) 首先,打开NVIDIA控制面板,点击左下角的系统信息



点击组件, 查看CUDA的版本信息, 在这里, 我的CUDA版本是12.1




到pytorch上搜索对应CUDA版本的安装命令:

PyTorch Build	Stable (2.1.0)		Preview (Nightly)				
Your OS	Linux	Mac	Wind	Windows			
Package	Conda	Pip	LibTorch	Source			
Language	Python		C++ / Java				
Compute Platform	CUDA 11.8	CUDA 12.1	ROCm 5.6	CPU			
Run this Command:	pip3 install torch torchvision torchaudioindex-url https://download.pytorch.org/whl/cu121						

按照命令进行安装即可。

编写一个简单的Python脚本,点击运行,即可输出对应的结果。如果安装gpu版本的pytorch成功,则会输出True。



3. 安装验证

运行以下文件,可全部通过即可。

neural_networks_tutorial.ipynb

XOR.ipynb

4. FAQ

1. Q: 运行ipynb显示No module named "matplotlib "

A: 是在新建的Pytorch虚拟环境中的命令行中输入以下命令:

pip install matplotlib

2.