
RedHat Linux 8 Pacemaker

(HA-LVM)



1. hosts파일 설정 (node all)

[root@node1] # vi /etc/hosts

localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

10.56.35.200 GSMDDB_vip	VIP
10.56.35.201 GSMDDB01	node1 IP
10.56.35.202 GSMDDB02	node2 IP
10.10.8.1 GSMDDB01_fd1	Stonith IP
10.10.8.2 GSMDDB02_fd2	Stonith IP
10.10.8.3 GSMDDB01_hb1	heartbeat IF
10.10.8.4 GSMDDB02_hb2	heartbeat IF

Important!!

1. fence device로 사용할 IMM(XCC)은 ipmi over lan (623port) 을 enable 상태인지 확인해야 함 : ping과 무관하게 확인 해야함

Tip. fence device는 아래 command를 통해 정상적인 output을 보고 정상여부를 판단할수 있음..

ex> fence_ipmilan -P -a 10.10.8.1 -o status -v -l USERID -p PASSW0RD

2. heartbeat IP의 경우 양 노드사이 switch를 두고 연결되어 있어야함. _: 그렇지 않고 직결할 경우 한쪽이 disconnect되도 어느 쪽인지 불확실한 상황이 됨. => split brain 야기

2. firewalld 및 selinux 비활성화 (node all)

```
[root@node1] # systemctl stop firewalld
[root@node1] # systemctl disable firewalld
```

[root@node1] # vi /etc/selinux/config

- # This file controls the state of SELinux on the system.
- # SELINUX= can take one of these three values:
- # enforcing SELinux security policy is enforced.
- # permissive SELinux prints warnings instead of enforcing.
- # disabled No SELinux policy is loaded.

SELINUX=disabled

- # SELINUXTYPE= can take one of three two values:
- # targeted Targeted processes are protected,
- # minimum Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
- # mls Multi Level Security protection.

SELINUXTYPE=targeted

!! 위 처럼 firewalld 전부를 stop 하지 않을 경우

아래와 같이 필요한 port만 allow 할수 있다. (TCP 2224,TCP 3121,TCP 5403,UDP 5404,UDP 5405,TCP 21064,TCP 9929, UDP 9929)

firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability

firewall-cmd --add-service=high-availability

3. yum repository 구성 (node all)

[root@node1] # vi /etc/yum.repos.d/local.repo/

[local_repo1]
name=AppStream
baseurl=file:///mnt/rhel8.6/AppStream
gpgcheck=0
enabled=1

[local_repo1]
name=BaseOS
baseurl=file:///mnt/rhel8.6/BaseOS
gpgcheck=0
enabled=1

[HighAvailability]
name=HighAvailability
baseurl=file://mnt/rhel8.6/HA
gpgcheck=0
Enabled=1

[ResilientStorage]
name=ResilientStorage
baseurl=file:///mnt/rhel7.4/addons/ResilientStorage
gpgcheck=0
enabled=1

8.x 버전으로 넘어오면서 iso 파일이
OS img 와 HighAvailability img 두개로 나뉘어 졌음

ResilientStorage 의 yum 구성 여부는 확인 필요 별도 img 없음

4. 볼륨 생성

[root@node1 ~]# pvcreate /dev/sdc

Physical volume "/dev/sdc" successfully created.

[root@node1 ~]# vgcreate vgcluster /dev/sdc

Volume group "vgcluster" successfully created

[root@node1 ~]# lvcreate -L 400M -n lvcluster vgcluster

Logical volume "lvcluster" created.

realtime =none

[root@node1 ~]# mkfs.xfs /dev/vgcluster/lvcluster

meta-data=/dev/vgcluster/lvcluster isize=512 agcount=4, agsize=25600 blks sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=0, sparse=0 bsize=4096 blocks=102400, imaxpct=25 data = sunit=0 swidth=0 blks = bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1 naming =version 2 =internal log bsize=4096 blocks=855, version=2 log sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1 extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

5. 볼륨 구성 확인 (node all)

[root@node1 ~]# lvs

```
LVVGAttrLSizePool Origin Data%Meta%Move Log Cpy%Sync Convertrootrootvg-wi-ao---- <15.78g</td>swaprootvg-wi-ao---- 760.00mlvdata1datavg-wi-a----- 400.00m
```

[root@node1 ~]# vgs

```
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree rootvg 2 2 0 wz--n- <17.52g 1020.00m datavg 1 1 0 wz--n- <8.00g <7.61g
```

6. lvm2-lvmetad service및 socket 비활성화 (node all)



7. 로컬 볼륨 그룹 volume_list 등록 (node all)

rootvg는 공유 볼륨 그룹이 아닌 로컬 그룹 이므로 lvm.conf 의 volume_list에 대해 rootvg를 등록

[root@node1 ~]# vgs

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree datavg 3 3 0 wz--n- <29.99g 0 rootvg 1 3 0 wz--n- <277.27g 0 <- 로컬 볼륨

[root@node1 ~]# vi /etc/lvm/lvm.conf

...
locking_type = 1
....
auto_activation_volume_list = ["rootvg"]
....

7.x버전의 tagging 방식에 대해 향후 제거할 계획은 없음. (Redhat 공식)

=> '글로벌 엔지니어를 통해 확인한 결과, 특별히 특정 방식을 제거할 계획은 없음.' 또한 7버전에서 사용하던 locking_type, lvm_used_metad 에서도 문의한 결과, 기존 RHEL7 에서 사용되던 use_lvmetad 설정의 경우 RHEL8 에서 lvmetad 데몬과 함께 제거되었음

=>locking_type 설정의 경우 RHEL8 에도 존재하지만, 디폴트 값인 1을 사용하기 때문에 구성 시 특별히 변경할 필요는 없음

=>8.x 버전에는 lvm.conf 에 system_id 값에 tagging 하는 방식으로 변경됨

다만, 기존 7.x 버전에서 사용하던 volume_list tagging 방식이 8.X 버전으로 바뀌면서 auto_activation_volume_list로 변경되었고 이를 병행 지원함

<- node2 에도 적용 " volume_list = ["rootvg"] "

Important!!

양 노드 전부 Cluster에서 관리 되지 않는 vg를 기입해야 하며, pcs가 온라인 상황에서 lvm작업이 필요한 경우 주석처리를 해야 작업이 가능함! (lvm.conf edit하는 경우 fence가 되기 때문에 작업이 필요한 경우 maintenance-mode를 true로 변경이 필요하다. ex> pcs property set maintenance-mode=true

8. Initrd 장치 업데이트 (node all)

```
[root@node1 ~]# dracut -f -v # dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
[root@node1 ~]# ls -l /boot/
total 105440
-rw-r--r-. 1 root root 140894 Jul 6 2017 config-3.10.0-693.el7.x86_64
drwx----- 3 root root 16384 Dec 31 1969 efi
drwx-----. 2 root root
                       21 Dec 30 23:28 grub2
-rw-----. 1 root root 51327078 Dec 30 23:27 initramfs-0-rescue-c8af0a0bde254094845d7e67a759a6e7.img
-rw-----. 1 root root 21318807 Dec 30 23:28 initramfs-3.10.0-693.el7.x86_64.img
                                                                                                         ← 변경된 날짜 & 시간 확인
-rw-----. 1 root root 19261780 Dec 30 23:34 initramfs-3.10.0-693.el7.x86 64kdump.img
-rw-r--r-. 1 root root 610412 Dec 30 23:26 initrd-plymouth.img
-rw-r--r--. 1 root root 293027 Jul 6 2017 symvers-3.10.0-693.el7.x86_64.gz
-rw-----. 1 root root 3228420 Jul 6 2017 System.map-3.10.0-693.el7.x86_64
-rwxr-xr-x. 1 root root 5875184 Dec 30 23:27 vmlinuz-0-rescue-c8af0a0bde254094845d7e67a759a6e7
-rwxr-xr-x. 1 root root 5875184 Jul 6 2017 vmlinuz-3.10.0-693.el7.x86 64
```

[root@node1 ~]#cp /boot/initramfs-3.10.0-693.el7.x86 64.img /boot/initramfs-3.10.0-693.el7.x86 64 20210113backup.img ==>업데이트 전에 날짜를 붙여 백업

재 부팅후 문제 없이 적용되었는지 확인을 위해 reboot

(dracut 을 수행하는 이유는 부팅 이미지를 새로 빌드함으로써 부팅시에 LVM 설정이 올바르게 로드되는 것을 보장하도록 하기 위함이며, 다음 번 부팅시를 위해 수행해야 하는 작업입니다. =〉 즉 필수는 아님)

[root@node1 ~]# shutdown -r now (reboot)

9. HA package 설치 및 hacluster 계정 설정 (node all)

[root@node1] # yum -y install pcs pacemaker fence-agents-all

클러스터 노드 간 통신인증을 위한 비밀번호를 설정한다.

클러스터 노드간 'hacluster'라는 유저를 통해서 노드 인증이 이루어지며 각 계정별로 패스워드는 동일하게 설정한다.

[root@node1] # passwd hacluster

[root@node1] # chage –I hacluster

[root@node1] # systemctl start pcsd.service

[root@node1] # systemctl enable pcsd.service

10. Cluster 생성

PCS cluster 멤버 인증

[root@node1] # pcs host auth node1 node2 -u hacluster

ex) pcs cluster auth GSMDDB01_hb1 GSMDDB02_hb2 -u hacluster

PCS cluster 생성

[root@node1] # pcs cluster setup --start --name cluster_name node1 node2

pcs cluster setup --start --name GSMDDB_clu GSMDDB01_hb1 GSMDDB02_hb2

PCS cluster 서비스 시작

[root@node1] # pcs cluster status

[root@node1] # pcs status

<Web Browser>

https://localhost:2224

ID: hacluster

PW: hacluster

11. STONITH 구성 (fencing)

[root@node1] # pcs stonith describe fence_ipmilan

[root@node1] # pcs stonith list

아래 주목할 부분은 양 노드가 delay=x 다르다는 점이다. 혹시 split brain 현상이 발생해도 동시에 fence 하지 못하도록함.

[root@node1] # pcs stonith create *IMM1* fence_ipmilan pcmk_host_list="node1" ipaddr="node1_fence_ip" login="USERID" passwd="PASSWORD" lanplus=on auth=password delay=5 op monitor interval=30s

ex) pcs stonith create GSMDDB01_fd1 fence_ipmilan pcmk_host_list="GSMDDB01_hb1" ipaddr="10.10.8.1" login="USERID" passwd="PASSW0RD" lanplus=on auth=password delay=5 op monitor interval=30s

[root@node1] # pcs stonith create *IMM2* fence_ipmilan pcmk_host_list="node2" ipaddr="node2_fence_ip" login="USERID" passwd="PASSWORD" lanplus=on auth=password delay=10 op monitor interval=30s

ex) pcs stonith create GSMDDB02_fd2 fence_ipmilan pcmk_host_list="GSMDDB02_hb2" ipaddr="10.10.8.2" login="USERID" passwd="PASSW0RD" lanplus=on auth=password delay=10 op monitor interval=30s

[root@node1] # pcs constraint location *IMM1* prefers *node2 => prefer!! 오작동 없이 상대노드만을 fence 하도록 유도함. (필수는 아님)*

ex) pcs constraint location GSMDDB01_fd1 prefers GSMDDB02_hb2

[root@node1] # pcs constraint location IMM2 prefers node1 => prefer!! 오작동 없이 상대노드만을 fence 하도록 유도함. (필수는 아님)

ex) pcs constraint location GSMDDB02_fd2 prefers GSMDDB01_hb1

Stonith Failed 방지를 위한 Option 설정 (시스템 운영 중 Stonith Failed가 발생했을 때 적용한다)

pcs stonith update GSMDDB01_fd1 fence_ipmilan op monitor interval=1800s

pcs stonith update GSMDDB02_fd2 fence_ipmilan op monitor interval=1800s

pcs stonith update GSMDDB01_fd1 pcmk_monitor_timeout=240s pcmk_monitor_retries=10 power_timeout=90 op stop on-fail=ignore

pcs stonith update GSMDDB02_fd2 pcmk_monitor_timeout=240s pcmk_monitor_retries=10 power_timeout=90 op stop on-fail=ignore

12. Resource생성 (vip)

vip 리소스 등록 및 리소스 그룹에 등록

[root@node1] # pcs resource create GSMDDB_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=10.56.35.200 cidr_netmask=24 --group clustergroup op monitor timeout=200s interval=30s (interval - heartbeat 상태 체크 간격 초 - 리소스 상태 응답 없을 경우 failover)

추가 Heartbeat-IP 모니터링 정책을 등록!: 아래 a,b 제한요소를 통해 모니터링 및 그에 대한 동작을 구현 ex> team0 or bond0 =>GSMDDB01 hb --heartbeat IP

a. [root@node1] # pcs resource create team0-monitor ocf:heartbeat:ethmonitor interface=team0 --clone op monitor timeout=200s

(bond0-monitor)

(bond0)

>> 추가 모니터링 정책을 선언 하는것으로 ,내용은 :

ethmonitor라는 agent를 사용하여 모니터링 하겠다는 뜻으로 해당 인터페이스는 team0을 대상으로 하며 모니터 주기는 200초로 한다는 것입니다. (기본 60초) 참고로 ethmonitor agent는 해당 eth의 상태 up/down등의 상태를 체크하며, 다른 agent로는 ping(이 agent는 특정구간으로 ping이 정상적인지를 체크합니다.)이 있습니다.

a. [root@node1] # pcs constraint location GSMDDB_vip rule score=-INFINITY ethmonitor-team0 ne 1

(bond0)

>> 이것은 위에서 선언된 정책에 어느 조건에서 trigging 되면 어떤 action을 해야 할지 기술한것입니다. :
team0에서 1이 아닌 상태가 되면 (ne 1) trigging 되며 그 action 으로는 해당 ip를 다른 노드로 넘기라는 뜻입니다.
(score=-INFINITY 는 스코어 값을 마이너스 최대치로 두어 현재 노드에서 밀어내는것을 말합니다.)

12. Resource생성 (vip)_continue

> ethmonitor-eth1: 1>

```
해당 정책이 적용되는 것은 crm mon -A로 확인할수 있으며,
ex> node: pcs1-1, pcs1-2 만들어진 node의 예입니다.
Stack: corosync
Current DC: pcs1-2 (version 1.1.18-11.el7.centos.p-2b07d5c5a9) - partition with
quorum
Last updated: Sun Sep 13 05:13:18 2020
Last change: Sun Sep 13 05:11:51 2020 by root via cibadmin on pcs1-1
2 nodes configured
12 resources configured
Online: [pcs1-1 pcs1-2]
Active resources:
Resource Group: TESTRG1
pcs1-1_ser1 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pcs1-2
halvm (ocf::heartbeat:LVM): Started pcs1-2
test1_fs (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pcs1-2
test3_fs (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pcs1-2
test8 fs (ocf::heartbeat:Filesystem): Started pcs1-2
service_sc (lsb:test.sh): Started pcs1-2
lpar fence1 (stonith:fence lpar): Started pcs1-2
lpar_fence2 (stonith:fence_lpar): Started pcs1-2
Clone Set: eth1-mon-clone [eth1-mon]
Started: [pcs1-1 pcs1-2]
Clone Set: eth0-mon-clone [eth0-mon]
Started: [pcs1-1 pcs1-2]
Node Attributes:
* Node pcs1-1:
                                    >> 노드 pcs1-1에 eth1을 다운 시키면 1이 아닌상태가 되며, 해당 액션이 시작되게 됩니다.
> ethmonitor-eth1 :0->
* Node pcs1-2:
```

13. 클러스터 노드 HA-LVM 구성 및 리소스 생성 (HA-LVM & FileSystem)

[root@node1] # pcs resource create *halvm* LVM volgrpname=*datavg* exclusive=true --group clustergroup Assumed agent name 'ocf:heartbeat:LVM' (deduced from 'LVM')

[root@node1] # pcs resource create *filesystem_name* ocf:heartbeat:Filesystem device = "/dev/mapper/datavg-lv_oracle" directory="/oracle" fstype="ext4" --group clustergroup op monitor timeout=200s interval=30s

ex)

pcs resource create pgsmd ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/mapper/DBVG-lvpgsmd" directory="/pgsmd" fstype="ext4" --group clustergroup op monitor timeout=200s interval=30s

pcs resource create pgsmdwork ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/mapper/DBVG-lvpgswork" directory="/pgsmdwork" fstype="ext4" --group clustergroup opmonitor timeout=200s interval=30s

pcs resource create pgsmdins ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/mapper/DBVG-lvpgsmdins" directory="/pgsmdins" fstype="ext4" --group clustergroup opmonitor timeout=200s interval=30s

14. Resource생성 (Service Scripts)

Service script 파일을 /etc/init.d/ 위치에 넣고 web에서 resource 항목에서 lsb -> 스크립트 파일 존재 여부 확인

[root@node1] # pcs resource create service_scripts lsb:oracle.sh --group clustergroup

ex) pcs resource create orace_service lsb:oracle_start.sh --group clustergroup

적용 후 아래 작업 수행

[root@node1] # pcs resource update service_scripts op stop timeout=200s

[root@node1] # pcs resource update service_scripts op start timeout=200s

[root@node1] # pcs resource update service_scripts op monitor timeout=200s

15. Cluster Property 설정

```
# pcs property set stonith-enabled=false
(펜싱 비활성화) 리소스 추가하기 위한 유지보수 단계이므로 stonith를 사용하지 않는다..
# pcs property set stonith-action=reboot
  stonith 장치 액션 밸류값 기입 , stonith device로 수행 명령을 내린다 value값= (reboot | off)
# pcs property set stonith-timeout=120s
 stonith fencing 수행이 완료되기까지 대기하는 시간
# pcs property set default resource stickiness=1000 ⇒ 현재 변경된 옵션 (deprecated 된 속성)=)변경 # pcs resource defaults resource -stickiness=1000
 장애복구되면 auto fail-backed 하지 않는다. 기본값=100 ,현재 서비스되고 있는 노드 우선
 오토패일백시 기존 노드로 서비스를 재 이관하려는 마이그래이션 타임(순단)이 생기므로 시간적 손해가 발생한다.
 리소스 고정(고착), auto-failbacked와 동일한 개념. 기본값 100에서 크게 벗어나지 않아도 된다.
# pcs property set maintenance-mode=true
 특정 리소스를 작업할 경우 다른 리소스에도 다 영향을 미칠 수 있으므로,
 클러스터의 리소스를 클러스터에서 관리하지 않도록 만든 후 리소스에 대한 작업이 이루어져야 한다.
# pcs resource defaults migration-threshold=1 ( 1~ 10 )
 클러스터 장애발생시 리소스 이관 옵션 기입 active 노드에서 리소스 서비스가 1회 실패할 경우 상대 노드로 리소스가 이동됨.
# pcs property set default-action-timeout=60s
 stonith 장치(개별적인)의 시간 제한 변경
```

별첨. Resource 관리

[root@node2] # pcs cluster destroy

클러스터에 등록된 리소스는 클러스터 데몬에 의해 제어가 이루어진다. 리소스를 추가, 수정, 삭제 시 리소스에도 영향을 미칠 수 있으므로, 클러스터의 리소스를 클러스터에서 관리하지 않도록 만든 후 리소스에 대한 작업이 이루어져야 한다.

```
<Property 설정 및 삭제>
[root@node1] # pcs property set maintenance-mode=true
[root@node1] # pcs property set stonith-enabled=false
<리소스 수정/제거>
pcs resource update pgsmdlog op monitor on-fail=standby timeout=200s interval=30s --group clustergroup
pcs resource delete pgsmdlog
<싱글노드 서비스>
pcs quorum unblock
[root@node1] # pcs property set maintenance-mode=false (작업시 : true)
[root@node1] # pcs property set stonith-enabled=true (작업시 : false)
<Cluster 삭제 (node all)>
[root@node1] # pcs cluster destroy
```

별첨. 클러스터 take-over 테스트

[root@node1] # pcs resource move clustergroup node_name <- 상대편 노드

ex) pcs resource move clustergroup GSMDDB01_hb02

[root@node1] # pcs status

[root@node1 ~]# pcs constraint

Location Constraints:

Resource: NODE_FD01

Enabled on: NODE_HB01 (score:INFINITY)

Resource: NODE_FD02

Enabled on: NODE_HB02 (score:INFINITY)

Resource: clustergroup

Enabled on: TEST_HB01 (score:INFINITY) (role: Started)

Ordering Constraints:

Colocation Constraints:

Ticket Constraints:

클러스터 서비스 중 강제로 리소스를 move시키면 위와 같이 Move된 노드에 INFINITY 값이 생긴다, ban발생 아래 명령어로 꼭 Clear를 해준다

[root@node1] # pcs resource clear clustergroup

별첨. Pacemaker 성능관리

1. FileSystem

신규 리소스 파일시스템에 반영시... [root@node1] # pcs resource create oradata options=noatime,errors=remount-ro [root@node1] # cat /proc/mounts

기존 생성된 리소스 파일시스템에 반영시... [root@node1] # pcs resource update oradata options=noatime,errors=remount-ro [root@node1] # cat /proc/mounts