

Puma - Dokumentation der Administrationsoberfläche

Reine Oberflächenbeschreibung der Benutzerverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1. [Über dieses Dokument](#)
 2. [Aufbau der Administrationsseite](#)
 3. [Gemeinsame Bedienelemente](#)
 4. [Registerkarte „Users“ \(Benutzer\)](#)
 5. [Registerkarte „Roles“ \(Rollen\)](#)
 6. [Registerkarte „Groups“ \(Gruppen\)](#)
 7. [Profilseite \(Selbstbedienung\)](#)
 8. [Anmeldung und Erstinbetriebnahme](#)
 9. [Meldungen der Oberfläche](#)
 10. [Berechtigungsreferenz der Oberfläche](#)
 11. [Nicht in der Oberfläche enthalten](#)
-

1. Über dieses Dokument

1.1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt ausschließlich die **Administrationsoberfläche**, mit der Benutzer, Rollen und Gruppen eines Puma-Servers gepflegt werden. Es benennt jede Seite, jede Liste, jedes Eingabefeld und jede Schaltfläche und erklärt, was die Bedienelemente bewirken und unter welchen Bedingungen sie sichtbar oder bedienbar sind.

Konzepte, Serverbetrieb, SDK-Integration, LDAP-Anbindung und Sicherheitsrichtlinien sind **nicht** Gegenstand dieses Dokuments. Sie sind im [Benutzerhandbuch](#) beschrieben.

1.2 Zielgruppe

Administratoren und Anwender, die die Benutzerverwaltung im Client bedienen.

1.3 Herkunft der Oberfläche

Die Oberfläche ist kein Bestandteil von Puma selbst, sondern wird als fertige QML-Komponente aus dem Repository `ImagingTools/ImtCore` bezogen (Modul `Qml/ImtAuthGui`). Puma bindet sie über die Komposition `Impl/AuthClientSdk/AdministrationWidget.acc` ein, die die Einstiegsdatei `qrc:/qml/ImtAuthGui/AdministrationUi.qml` lädt. Jede Anwendung, die diese Komponente einbindet, zeigt daher dieselben Seiten und dieselben Beschriftungen.

1.4 Hinweis zu den Beschriftungen

Alle in diesem Dokument zitierten Beschriftungen sind die **englischen Originaltexte** der Oberfläche, so wie sie ohne installiertes Sprachpaket erscheinen. Sie sind übersetzbar; ist für die Anwendung eine Übersetzung hinterlegt, erscheinen die Texte in der jeweiligen Landessprache. Die Struktur der Seiten bleibt davon unberührt.

1.5 Hinweis zu den Abbildungen

Die Bildschirmabbildungen dieses Dokuments sind maßstabsgetreue Nachbildungen der Oberfläche, die aus den QML-Definitionen des Moduls `Qml/imauthgui` abgeleitet wurden. Sie zeigen Anordnung, Beschriftung und Zustand der Bedienelemente; die dargestellten Benutzer, Rollen, Gruppen und Token sind frei gewählte Beispieldaten. Farben, Schriften und Symbole folgen dem Erscheinungsbild der jeweiligen Anwendung und können daher von den Abbildungen abweichen.

2. Aufbau der Administrationsseite

2.1 Einstieg

Die Administrationsseite trägt den Seitentitel „**Administration**“. Sie wird erst **nach erfolgreicher Anmeldung** aufgebaut; vor der Anmeldung zeigt die Anwendung an ihrer Stelle die Anmeldemaske (siehe Kapitel 8).

Die Seite besteht aus drei Registerkarten, die in dieser Reihenfolge angelegt werden:

Reihenfolge	Registerkarte	Symbol	Erforderliche Berechtigung
1	Roles	Rollensymbol	<code>ViewRoles</code>
2	Users	Kontosymbol	<code>ViewUsers</code>
3	Groups	Mehrbenutzersymbol	<code>ViewGroups</code>

Eine Registerkarte wird **gar nicht angezeigt**, wenn die zugehörige Ansichtsberechtigung fehlt – sie erscheint nicht ausgegraut, sondern entfällt vollständig. Fehlen alle drei Berechtigungen, bleibt die Administrationsseite leer.

Der Superuser (Anmeldename `su`) erhält bei jeder Berechtigungsprüfung der Oberfläche eine Zusage; für ihn sind daher stets alle Registerkarten sichtbar.

2.2 Struktur




Abbildung 1: Seitenstruktur der Administrationsoberfläche – drei berechtigungsabhängige Registerkarten mit je einer Liste und einem mehrseitigen Editor.

2.3 Zwei-Bereiche-Muster

Jede Registerkarte folgt demselben Muster:

1. **Listenbereich** – eine Tabelle aller Objekte der jeweiligen Sammlung mit Befehlsleiste, Suche, Sortierung und Filtern.
2. **Editorbereich** – ein mehrseitiger Editor, der sich durch Doppelklick auf eine Zeile oder über den Befehl **Edit** öffnet. Mehrere Objekte können gleichzeitig geöffnet sein; jedes geöffnete Objekt erhält einen eigenen Reiter.

Die Listenansicht selbst trägt innerhalb der Registerkarte noch einmal den Titel der Sammlung („**Roles**“, „**Users**“, „**Groups**“).




Bild 1: Administrationsseite, Registerkarte „Users“ – Registerkartenleiste, Befehlsleiste, Suchfeld und Benutzerliste.

3. Gemeinsame Bedienelemente

Alle drei Registerkarten verwenden dieselben Listen- und Editorbausteine. Sie werden hier einmal beschrieben und in den Kapiteln 4 bis 6 nur noch um die jeweiligen Besonderheiten ergänzt.

3.1 Befehlsleiste der Liste

Befehl	Position	Aktivierungsbedingung	Wirkung
New	links	immer, sofern die Anlegeberechtigung vorliegt	Legt ein neues Objekt an und öffnet den Editor. Die Beschriftung nennt den Objekttyp, z. B. „ New User “, „ New Role “, „ New Group “.
Edit	links	genau eine Zeile ausgewählt	Öffnet das gewählte Objekt im Editor.
Remove	links	mindestens eine Zeile ausgewählt	Löscht die gewählten Objekte nach Rückfrage.
Export	rechts	genau eine Zeile ausgewählt	Schreibt das gewählte Objekt in eine Datei.
Revision	rechts	genau eine Zeile ausgewählt	Öffnet die Revisionsansicht. Erfordert die Berechtigung <code>ViewRevisions</code> ; ohne Auswahl ist der Befehl deaktiviert.

Ein Befehl, für den die nötige Berechtigung fehlt, steht nicht zur Verfügung. Die je Sammlung erforderlichen Berechtigungen sind in Kapitel 10 zusammengefasst.

3.2 Rückfrage beim Löschen

Vor dem Löschen erscheint ein Bestätigungsdialog. Für Rollen lautet er **„Deleting a role“** / **„Delete the selected role ?“**, für Benutzer und Gruppen wird der allgemeine Text **„Deleting a selected element“** / **„Remove selected item from the collection ?“** verwendet. Wird der gesamte Filterbestand gelöscht, lautet die Rückfrage **„Deleting elements“** / **„Delete all items with the current filter ?“**.




Bild 2: Rückfrage vor dem Löschen eines ausgewählten Eintrags.

3.3 Suchen, Sortieren, Filtern

- Jede Liste besitzt ein Suchfeld über der Tabelle.
- Sortierbare Spalten sind durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortierbar; welche Spalten sortierbar sind, ist in den Kapiteln 4 bis 6 angegeben.
- Spalten mit Filterfunktion bieten ein Filtermenü in der Spaltenüberschrift.

3.4 Aktualisierungshinweis

Die Listen werden vom Server versorgt. Ändert ein anderer Arbeitsplatz denselben Datenbestand, blendet die Liste den Hinweis **„This table has been modified from another computer“** mit der Schaltfläche **„Update“** ein. Erst nach Betätigen von **Update** zeigt die Tabelle den aktuellen Stand.




Bild 3: Aktualisierungshinweis über einer Liste mit der Schaltfläche „Update“.

3.5 Editor

Der Editor belegt den rechten Bereich der Registerkarte und besteht aus:

- einer **Seitenliste am linken Rand** mit den Unterseiten des Objekts (z. B. *General*, *Assigned Roles*),
- dem **Inhaltsbereich** der gewählten Unterseite,
- den Dokumentbefehlen **Save**, **Undo**, **Redo** und **Close**.

Änderungen werden erst mit **Save** an den Server übertragen. **Save**, **Undo** und **Redo** erfordern eine der Änderungsberechtigungen der jeweiligen Sammlung.

3.6 Auswahlfelder für Zuordnungen

Rollen-, Gruppen- und Mitgliederzuordnungen verwenden überall dasselbe Bedienelement: eine Liste der bereits zugeordneten Einträge mit Zähler, darunter eine Schaltfläche zum Hinzufügen (z. B. „**Add Role**“). Die Schaltfläche öffnet eine **durchsuchbare Auswahlliste**; die Auswahl erfolgt also nicht über Kontrollkästchen in einer Gesamtliste. Bereits zugeordnete Einträge lassen sich einzeln wieder entfernen.

3.7 Historie

Besitzt der angemeldete Benutzer die Berechtigung `ViewRevisions`, enthält jeder Editor zusätzlich die Unterseite „**History**“. Ihre Überschrift nennt die Anzahl der Revisionen in Klammern, z. B. `History (7)`. Ohne diese Berechtigung fehlt die Unterseite.

4. Registerkarte „Users“ (Benutzer)

4.1 Liste der Benutzer

Spalte	Beschriftung	Sortierbar	Filterbar	Inhalt
<code>name</code>	Name	ja	ja	Anzeigename des Benutzers. Standardsortierung: aufsteigend nach dieser Spalte.
<code>mail</code>	Email	ja	ja	Hinterlegte E-Mail-Adresse.
<code>systemName</code>	System Name	ja	ja	Name des externen Anmeldesystems; bei internen Konten leer.
<code>roles</code>	Roles	nein	nein	Zusammenfassung der zugewiesenen Rollen.
<code>groups</code>	Groups	nein	nein	Zusammenfassung der Gruppenmitgliedschaften.
<code>lastConnection</code>	Last Connection	ja	nein	Zeitpunkt der letzten Anmeldung.

Spalten „Roles“ und „Groups“: Statt der vollständigen Aufzählung zeigt die Zelle **„View roles(N)“** bzw. **„View groups(N)“** mit der Anzahl in Klammern, bei leerer Zuordnung **„No roles“** bzw. **„No groups“**. Der Tooltip listet die einzelnen Rollen bzw. Gruppen auf und nennt den Benutzernamen.

Filter „System Info“: Die Spalte `systemName` bietet den Filter **„System Info“** mit den beiden Optionen **„Internal“** und **„LDAP“**. Damit lässt sich die Liste auf intern verwaltete bzw. auf über ein Verzeichnis angemeldete Konten einschränken. Dies ist die einzige LDAP-bezogene Bedienmöglichkeit der Oberfläche.

4.2 Befehle

Es gelten die Befehle aus Abschnitt 3.1. Der Anlegebefehl heißt **„New User“**. Die erforderlichen Berechtigungen sind `AddUser` (New), `ViewUsers` und `ChangeUser` (Edit) sowie `RemoveUser` (Remove).

4.3 Editor - Unterseiten

Unterseite	Titel in der Seitenliste	Anzeigebedingung
General	General	immer
Roles	Assigned Roles	immer
Groups	Group Membership	immer
History	History	nur mit <code>ViewRevisions</code>

4.4 Unterseite „General“

Die Seite gliedert sich in den Abschnitt **„General“** mit den Stammdaten und – sofern zutreffend – den Abschnitt **„System Information“**.

Feld	Beschriftung	Platzhalter	Pflicht	Sichtbarkeit / Besonderheit
Anmeldename	Username	„Enter the username“	ja – Fehlertext „ Please enter the username “	Schreibgeschützt , sobald das Konto einem externen System zugeordnet ist.
Anzeigenname	Name	„Enter the name“	ja – Fehlertext „ Please enter the name “	–
E-Mail	Email Address	„Enter the email“	ja – Fehlertext „ Please enter the email “	Wird gegen ein E-Mail-Muster geprüft.
Kontostatus	Account enabled , Erläuterung „ Disabled accounts cannot log in “	–	–	Schalter. Nur für den Superuser sichtbar ; für alle anderen Anmeldungen fehlt der Schalter vollständig.
Passwort	Password	„Enter the password“	ja	Nur beim Anlegen eines neuen Benutzers sichtbar . Schreibgeschützt, wenn das Konto an ein aktives externes System gebunden ist.
Passwortwiederholung	Confirm password	„Confirm password“	ja – Fehlertext „ Please enter the password “	Nur zusammen mit dem Feld <i>Password</i> .
Passwortänderung	Change password mit Schaltfläche „ Change “	–	–	Nur bei bestehenden Benutzern sichtbar ; entfällt vollständig für Konten eines externen Systems.

Stimmen die beiden Passwortfelder nicht überein oder bleibt das neue Passwort leer, erscheint der Hinweis **„Passwords don't match“**. Verstößt das Passwort gegen die Passwortrichtlinie, nennt die Oberfläche die verletzte Regel im Klartext (siehe Abschnitt 9.2).

Abschnitt „System Information“: Eine einspaltige Tabelle mit der Spaltenüberschrift **„System Name“**, in der sich genau ein Eintrag auswählen lässt. Der Abschnitt wird ausgeblendet, wenn dem Konto höchstens ein Anmeldesystem zugeordnet ist.

Puma Client SU

Administration

☐ Roles ☒ **Users** ☐ Groups

General

Assigned Roles
Group Membership
History (7)

Carl Mendes Dana Iliescu

General

Username *

Name *

Email Address *

☒ Account enabled
Disabled accounts cannot log in

Change password

Bild 4: Benutzereditor, Unterseite „General“ mit den Stammdaten, dem nur für den Superuser sichtbaren Schalter „Account enabled“ und der Schaltfläche „Change“.

4.5 Unterseite „Assigned Roles“

Überschrift **„Assigned Roles“**, darunter das Auswahlfeld mit der Bezeichnung **„Roles“** und der Schaltfläche **„Add Role“**. Die Anzahl der zugewiesenen Rollen wird mit angezeigt. Die Auswahlliste ist nach Rollennamen durchsuchbar und sortiert und zeigt ausschließlich Rollen des aktuellen Produkts.

Puma Client SU

Administration

☐ Roles ☒ **Users** ☐ Groups

Carl Mendes

Assigned Roles

Roles (2)


☒ Operator	x
☒ Service Technician	x

Bild 5: Benutzereditor, Unterseite „Assigned Roles“ mit der Liste der zugeordneten Rollen und der Schaltfläche „Add Role“.

4.6 Unterseite „Group Membership“

Überschrift **„Group Membership“**, darunter das Auswahlfeld **„Groups“** mit der Schaltfläche **„Add Group“** und Anzeige der Anzahl.

4.7 Dialog „Change Password“






Abbildung 2: Ablauf des Dialogs „Change Password“ – der Superuser wird nicht nach dem bisherigen Passwort gefragt.

Der Dialog trägt den Titel „**Change Password**“ und enthält die Schaltflächen „**Save**“ und „**Cancel**“. **Save** bleibt so lange deaktiviert, bis die Eingaben vollständig und gültig sind.

Die Felder erscheinen in dieser Reihenfolge:

1. **Current password**, Platzhalter „Enter the current password“ – **entfällt für den Superuser**.
2. **New password**, Platzhalter „Enter the new password“.
3. **Confirm password**, Platzhalter „Confirm password“.

Die Felder für das neue Passwort bleiben schreibgeschützt, solange das bisherige Passwort nicht eingegeben wurde. Unterhalb der Felder zeigt die Oberfläche fortlaufend die geltenden Passwortanforderungen an.

Change Password

Current password

Enter the current password

New password

Enter the new password

Confirm password

Confirm password

Your password must be at least 8 characters long, must not exceed 128 characters, must be different from your login name and must not match your last 5 passwords.

Save

Cancel

Bild 6: Dialog „Change Password“ mit den drei Passwortfeldern und den geltenden Passwortanforderungen.

5. Registerkarte „Roles“ (Rollen)

5.1 Liste der Rollen

Spalte	Beschriftung	Sortierbar	Inhalt
roleName	Role Name	ja	Sprechender Name der Rolle.
roleId	Role-ID	ja	Technische Kennung der Rolle.
roleDescription	Description	ja	Freitextbeschreibung.

Puma Client
SU

Administration

Roles

Users

Groups

New Role

Edit

Remove

Q Search

Export

Revision

☐	Role Name ▲	Role-ID	Description
☐	Line Supervisor	LineSupervisor	Supervises production lines and acknowledges alarms.
☐	Operator	Operator	Runs inspection jobs on the shop floor.
☐	Quality Engineer	QualityEngineer	Maintains inspection recipes and evaluates results.
☐	Service Technician	ServiceTechnician	Performs maintenance and calibration.
☐	Viewer	Viewer	Read-only access to results and reports.

Bild 7: Administrationsseite, Registerkarte „Roles“ – ohne Auswahl sind Edit, Remove, Export und Revision deaktiviert.

5.2 Befehle

Der Anlegebefehl heißt **„New Role“**. Erforderliche Berechtigungen: AddRole (New), ViewRoles und ChangeRole (Edit), RemoveRole (Remove). Die Löschrückfrage lautet **„Deleting a role“ / „Delete the selected role ?“**.

5.3 Editor - Unterseiten

Unterseite	Titel in der Seitenliste	Anzeigebedingung
General	General	immer
ParentRoles	Parent Roles	immer
Permission	Permissions	immer
History	History	nur mit ViewRevisions

5.4 Unterseite „General“

Feld	Beschriftung	Platzhalter	Besonderheit
Rollenname	Role Name	„Enter the role name“	Pflichtfeld.
Rollenkennung	Role-ID	–	Schreibgeschützt. Die Kennung wird automatisch aus dem Rollennamen gebildet, indem alle Leerzeichen entfernt werden.
Beschreibung	Description	„Enter the description“	Optional.

5.5 Unterseite „Parent Roles“

Überschrift „**Parent Roles**“, Auswahlfeld „**Parent Roles**“ mit der Schaltfläche „**Add Parent Role**“. Die bearbeitete Rolle selbst erscheint nicht in der Auswahlliste. Tiefer liegende Zyklen werden erst beim Speichern vom Server zurückgewiesen.

5.6 Unterseite „Permissions“

Die Berechtigungen werden als **zweistufiger Baum mit dreiwertigen Kontrollkästchen** dargestellt:

- Spalte „**Permission**“ – Name der Berechtigungsgruppe bzw. der einzelnen Berechtigung.
- Spalte „**Description**“ – Erläuterungstext.

Die oberste Ebene bilden **Berechtigungsgruppen**: vom Server gelieferte fachliche Sammelüberschriften, unter denen die einzelnen Berechtigungen einsortiert sind. Wird eine Gruppe angehakt, werden alle enthaltenen Berechtigungen ausgewählt; sind nur einzelne Einträge ausgewählt, zeigt die Gruppe den Zwischenzustand. **Gespeichert werden ausschließlich die einzelnen Berechtigungen**, nicht die Gruppen selbst.

Untergeordnete Berechtigungen werden nicht als tiefere Baumebene, sondern als Pfad im Namen dargestellt, z. B. `Edit Sensor / Change Sensor / Change Production Status`.

Über der Tabelle steht eine Bedienleiste mit den Schaltflächen „**Check All**“, „**Uncheck All**“, „**Expand All**“ und „**Collapse All**“ sowie einem Suchfeld mit dem Platzhalter „**Filter permissions...**“, das Name und Beschreibung durchsucht.

Die angebotene Berechtigungsliste wird je Produkt ermittelt; Berechtigungen anderer Produkte erscheinen nicht.




Abbildung 3: Aufbau der Berechtigungsauswahl im Rolleneditor – Gruppen dienen der Übersicht, gespeichert werden die einzelnen Berechtigungen.




Bild 8: Rolleneditor, Unterseite „Permissions“ mit zweistufigem Baum, dreiwertigen Kontrollkästchen und Bedienleiste.

6. Registerkarte „Groups“ (Gruppen)

6.1 Liste der Gruppen

Spalte	Beschriftung	Sortierbar	Inhalt
name	Group Name	ja	Name der Gruppe.
description	Description	ja	Freitextbeschreibung.




Bild 9: Administrationsseite, Registerkarte „Groups“ mit der Gruppenliste.

6.2 Befehle

Der Anlegebefehl heißt **„New Group“**. Erforderliche Berechtigungen: `AddGroup` (New), `ViewGroups` und `ChangeGroup` (Edit), `RemoveGroup` (Remove).

6.3 Editor - Unterseiten

Unterseite	Titel in der Seitenliste	Anzeigebedingung
General	General	immer
ParentGroups	Parent Groups	immer
Users	Members	immer
Roles	Assigned Roles	immer
History	History	nur mit <code>ViewRevisions</code>

6.4 Felder und Zuordnungen

Unterseite	Inhalt
General	Felder „Group Name“ (Platzhalter „Enter the name“) und „Description“ (Platzhalter „Enter the description“).
Parent Groups	Auswahlfeld „Parent Groups“ mit Schaltfläche „Add Parent Group“ ; die bearbeitete Gruppe selbst steht nicht zur Auswahl.
Members	Auswahlfeld „Users“ mit Schaltfläche „Add User“ ; durchsuchbare Auswahl über die Benutzersammlung mit Anzeige der Mitgliederzahl.
Assigned Roles	Auswahlfeld „Roles“ mit Schaltfläche „Add Role“ ; produktbezogen.

7. Profilseite (Selbstbedienung)

7.1 Aufruf und Abgrenzung

Die Profilseite wird über das **Avatarsymbol** in der Kopfzeile geöffnet. Das Menü enthält den Eintrag **„Profile“**, die Liste der Organisationen – die aktuelle mit dem Zusatz **„(current)“**, stellvertretend genutzte mit **„(delegated)“**, ersatzweise **„No organization“** – sowie **„Logout“**. Der Dialog trägt den Titel **„Profile“** und zeigt oben Initialen, Anzeigenamen (ersatzweise **„My Account“**) und E-Mail-Adresse.

Die Profilseite ist die Selbstbedienungsansicht jedes Benutzers und **nicht Teil der Administrationsseite**. Sie unterscheidet sich von dieser wie folgt:

Merkmal	Administrationsseite	Profilseite
Anmeldename ändern	ja	nein
Kontostatus schalten	ja (nur Superuser)	nein
Rollen und Gruppen zuweisen	ja	nein – nur lesende Anzeige
Passwort ohne Kenntnis des alten setzen	ja (Superuser)	nein
Persönliche Zugriffstoken verwalten	nein	ja

7.2 Unterseiten

Unterseite	Beschriftung
Allgemein	General
Organisationen	Organizations
Zugriffstoken	Access Tokens
Rollen und Berechtigungen	Roles & Permissions

7.3 Unterseite „General“

- Feld **„Name“** (Platzhalter „Enter the name“) und Feld **„Email Address“** (Platzhalter „Enter the email“, Prüfung gegen ein E-Mail-Muster).
- Schaltfläche **„Save“**, die erst aktiv wird, wenn Name oder E-Mail vom gespeicherten Stand abweichen. Rückmeldungen: **„Profile saved“** bzw. **„Unable to save the profile.“**
- Abschnitt **„Password“** – **nur für intern verwaltete Konten sichtbar**; bei Konten eines externen Systems entfällt er. Im zugeklappten Zustand zeigt er Platzhalterpunkte und die Schaltfläche **„Change“**. Aufgeklappt enthält er die Felder **„Current password“** (Platzhalter „Enter your current password“, entfällt für den Superuser), **„New password“** (Platzhalter „Enter a new password“) und **„Confirm new password“** (Platzhalter „Re-enter the new password“), darunter die geltenden Passwortanforderungen sowie die Schaltflächen **„Update password“** und **„Cancel“**. Während der Übertragung lautet die Beschriftung **„Changing password...“**. Rückmeldungen: **„Password changed“** bzw. **„Unable to change the password. Check your current password and try again.“**

7.4 Unterseite „Roles & Permissions“

Rein lesende Ansicht mit drei umrandeten Tabellen **„Roles“**, **„Groups“** und **„Permissions“**, jeweils mit den Spalten **„Name“** und **„Description“**. Leere Abschnitte werden ausgeblendet; ist gar nichts zugewiesen, erscheint **„No roles, groups or permissions are assigned.“**

Für den Superuser wird stattdessen der Hinweis **„You have full access“** mit der Erläuterung **„As a superuser, every permission is already granted to you, so no roles, groups or individual permissions are listed here — there is nothing more to add.“** angezeigt.

7.5 Unterseite „Access Tokens“ (persönliche Zugriffstoken)

Die Verwaltung persönlicher Zugriffstoken befindet sich **ausschließlich hier**, nicht in der Administrationsseite. Jeder Benutzer verwaltet nur seine eigenen Token.

Kopfbereich: Überschrift „**Access tokens**“, Erläuterung „**Tokens let scripts and integrations authenticate as you.**“, Schaltfläche „**New Token**“.

Tabelle: Spalten **Name**, **Description**, **Expires At**, **Revoked** sowie eine Aktionsspalte. In der Spalte *Expires At* steht das Ablaufdatum oder „**No Expiration**“. Die Aktionsspalte bietet je Zeile das Löschen (Tooltip „**Delete Token**“) und das Widerrufen (Tooltip „**Revoke Token**“; bereits widerrufen Token zeigen den Tooltip „**Revoked**“ und sind nicht mehr bedienbar).


Ist noch kein Token vorhanden, erscheint „**You don't have any access tokens yet. Create one to let a script or integration authenticate as you.**“

Rückfrage beim Löschen: „**Are you sure you want to delete this token?**“ mit dem Hinweis „**Any applications or scripts using this token will no longer be able to access the API. You cannot undo this action.**“ Rückmeldungen: „**Token deleted**“, „**Token revoked**“ bzw. „**Unable to complete the request.**“

Dialog „New Personal Access Token“:

Element	Beschriftung	Hinweis
Name	Token Name , Platzhalter „e.g. CI/CD Pipeline, API Client...“	Pflichtfeld.
Gültigkeit	Expiration	Auswahl „ 7 Days “, „ 30 Days “, „ 60 Days “, „ 90 Days “, „ No Expiration “.
Beschreibung	Description (optional) , Platzhalter „What will this token be used for?“	Optional.
Berechtigungsumfang	„ Select Permissions “ mit dem Zusatz „— grant only the access this token needs “	Verwendet dieselbe Berechtigungstabelle wie der Rolleneditor (Abschnitt 5.6). Sind keine Berechtigungen verfügbar, erscheint „ No permissions available to assign to this token. “
Schaltflächen	„ Generate Token “, „ Cancel “	Generate Token ist zunächst deaktiviert. Die Hinweise „ Enter a token name to continue “ und „ Select at least one permission “ nennen den fehlenden Schritt.

Nach dem Anlegen erscheint der Dialog „**Token Created Successfully**“ mit dem Text „**Please copy and save the token:**“, einem schreibgeschützten Anzeigefeld, einer Kopierschaltfläche (Tooltips „**Copy the token**“ und „**The token is copied**“) und der Schaltfläche „**OK**“. Der Tokenwert wird **nur an dieser Stelle** angezeigt.






Abbildung 4: Anlegen eines persönlichen Zugriffstokens auf der Profilseite – der Tokenwert wird nur einmalig angezeigt.

CM

Carl Mendes
 carl.mendes@example.com

General

Organizations

Access Tokens

Roles & Permissions

Access tokens
 Tokens let scripts and integrations authenticate as you.

New Token

Name	Description	Expires At	Revoked	
CI/CD Pipeline	Nightly build uploads	2026-12-15	No	↺ 🗑
Report Export	Weekly report download	No Expiration	No	↺ 🗑
Old Laptop	—	2026-06-30	Yes	🗑

Bild 10: Profilseite, Unterseite „Access Tokens“ mit der Tokentabelle und den Aktionen je Zeile.

New Personal Access Token

Token Name *

e.g. CI/CD Pipeline, API Client...

Expiration

30 Days

Description (optional)

What will this token be used for?

Select Permissions — grant only the access this token needs

Check All

Uncheck All

Q Filter permissions...

Permission	Description
▼ ☐ Inspection	Work with recipes and results.
☒ View Results	Open inspection results.
☐ Change Recipe	Modify inspection recipes.

Select at least one permission

Generate Token

Cancel

Bild 11: Dialog „New Personal Access Token“ – „Generate Token“ bleibt deaktiviert, bis Name und mindestens eine Berechtigung gesetzt sind.

8. Anmeldung und Erstinbetriebnahme

8.1 Anmeldemaske

Die Anmeldemaske ist als Karte aufgebaut und enthält von oben nach unten:

1. Überschrift **„Welcome to“** gefolgt vom Anwendungsnamen; ist kein Name hinterlegt, lautet sie **„Welcome“**.

2. Feld „**Username**“ mit dem Platzhalter „**Enter your username**“.
3. Feld „**Password**“ mit dem Platzhalter „**Enter your password**“. Die Eingabe ist verdeckt; eine Schaltfläche am Feldrand blendet das Passwort ein und wieder aus.
4. Kontrollkästchen „**Remember me**“ (standardmäßig aktiv, merkt sich den zuletzt verwendeten Anmeldename) und – sofern die Kennwortwiederherstellung verfügbar ist – der Verweis „**Forgot password?**“.
5. Schaltfläche „**Sign in**“. Sie ist nur aktiv, wenn beide Felder ausgefüllt sind und keine Anfrage läuft; während der Anmeldung zeigt sie eine Fortschrittsanzeige.
6. Verweis „**Sign up**“ – nur sichtbar, wenn die Selbstregistrierung freigeschaltet ist. Er öffnet den Dialog „**Sign up**“ mit den Schaltflächen „**Sign up**“ und „**Close**“, der dieselben Stammdatenfelder wie der Benutzereditor enthält.

Fehlgeschlagene Anmeldung: Das Passwortfeld wird geleert, der Anmeldename bleibt stehen, und es erscheint die Meldung des Servers, ersatzweise „**Username or password is incorrect**“. Ist das Konto deaktiviert, lautet die Meldung „**This account has been deactivated. Please contact your administrator.**“


The image shows a login form titled "Welcome to Puma Client" centered on a dark blue background. The form is white with rounded corners and contains the following elements: a "Username" label above a text input field with the placeholder "Enter your username"; a "Password" label above a text input field with the placeholder "Enter your password" and a small eye icon for toggling visibility; a checked checkbox labeled "Remember me" and a blue link "Forgot password?" to its right; a large blue button labeled "Sign in"; and a link "Don't have an account? Sign up" at the bottom.

Bild 12: Anmeldemaske mit „Username“, „Password“, „Remember me“ und „Sign in“.

8.2 Kennwortwiederherstellung


Der Dialog „**Password Recovery**“ führt in vier Schritten durch die Wiederherstellung. Neben „**Cancel**“ trägt die Hauptschaltfläche je Schritt eine andere Beschriftung.

Schritt	Inhalt	Hauptschaltfläche
1	Feld „ Email “ (Platzhalter „Enter the email“) mit der Erläuterung „Enter the email address that was specified on your account, a code will be sent to it“ ; Fehlertext „Please enter the valid email“ .	„Check the email“
2	Schreibgeschütztes Feld „Username“ mit der Rückfrage „For this email this account has been found, is that you?“ . Wird verneint, erscheint „Check the email you entered“ , und der Dialog kehrt zu Schritt 1 zurück.	„Yes“
3	Feld „Code“ (Platzhalter „Enter the code“) mit der Erläuterung „Please enter the code sent to your email“ ; erneutes Anfordern über „Send the code again“ mit der Schaltfläche „Send“ und einer Wartezeit von 60 Sekunden.	„Check the code“
4	Felder für das neue Passwort ohne Abfrage des bisherigen Passworts. Erfolgsmeldung „Password changed successfully“ .	„Change password“

8.3 Erstinbetriebnahme des Superusers

Besitzt der Server noch kein Administratorkonto, legt sich die Seite zur Einrichtung des Superusers über die Anwendung.

- Überschrift **„Create the administrator account“**, Erläuterung **„This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.“**
- Eingabefelder in dieser Reihenfolge: **Username** (fest auf `su` gesetzt und **schreibgeschützt**), **Name** (mit `superuser` vorbelegt), **Email Address**, **Password**, **Confirm password**. Die Eingabemarke steht zu Beginn im Feld *Email Address*.
- Der Schalter *Account enabled* ist hier nicht vorhanden.
- Schaltfläche **„Create account“**. Sie wird erst aktiv, wenn die E-Mail-Adresse gültig ist, die Wiederholung ausgefüllt ist und beide Passwortfelder übereinstimmen.
- Schlägt die Anlage fehl, erscheint ein Fehlerband unterhalb des Formulars mit der Servermeldung, ersatzweise **„Unable to create the administrator account“** oder **„Unable to reach server“**.






Abbildung 5: Weg von der Erstinbetriebnahme über die Anmeldung bis zur Administrationsseite.

Create the administrator account

This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.

Username

su

Name

superuser

Email Address *

Enter the email

Password *

Enter the password

Confirm password *

Confirm password

Create account

Bild 13: Erstinbetriebnahme: Seite „Create the administrator account“ mit dem schreibgeschützten Anmeldennamen `su`.

9. Meldungen der Oberfläche

9.1 Meldungen bei der Bearbeitung

Situation	Meldung
Anmeldename leer	Please enter the username
Anzeigename leer	Please enter the name
E-Mail leer oder ungültig	Please enter the email
Passwortwiederholung leer oder abweichend	Passwords don't match
Anmeldename bereits vergeben	Username already exists
Rollenkennung bereits vergeben	Role with ID: '...' already exists
Gruppenname bereits vergeben	Group Name '...' already exists
Superuser bereits eingerichtet	Superuser already exists
Profil konnte nicht gespeichert werden	Unable to save the profile.
Passwort konnte nicht geändert werden	Unable to change the password.

9.2 Meldungen der Passwortrichtlinie

Die Oberfläche setzt die vom Server gemeldeten Regeln zu einem Satz nach dem Muster „**The password must contain ...**“ zusammen. Als Bestandteile treten auf:

- **at least N characters** – Mindestlänge,
- **at most N characters** – Höchstlänge,
- **a lowercase letter, an uppercase letter, a digit, a special character** – geforderte Zeichenklassen,
- **a password different from the login** – Passwort darf nicht dem Anmeldenamen entsprechen,
- **a password that is not commonly used** – Sperrliste häufiger Passwörter,
- **a password different from the last N ones** bzw. **a password that was not used before** – Wiederverwendungssperre.

Derselbe Satz dient auch als laufender Hinweis unterhalb der Passwortfelder.

Weitere Rückmeldungen des Servers:

Ursache	Meldung
Bisheriges Passwort falsch	The current password is not correct.
Mindestalter des Passworts noch nicht erreicht	The password was changed too recently and cannot be changed again yet.
Konto wird extern verwaltet	This account is managed by an external system, its password cannot be changed here.
Konto existiert nicht mehr	This account no longer exists.
Server- oder Speicherfehler	The password could not be changed. Please try again later.

10. Berechtigungsreferenz der Oberfläche

10.1 Berechtigungen je Sammlung

Sammlung	Anzeigen	Anlegen	Ändern	Löschen
Benutzer	ViewUsers	AddUser	ChangeUser	RemoveUser
Rollen	ViewRoles	AddRole	ChangeRole	RemoveRole
Gruppen	ViewGroups	AddGroup	ChangeGroup	RemoveGroup

Für Benutzer existieren zusätzlich die Berechtigungen `RestoreUser`, `ExportUser` und `ImportUser`.

10.2 Übergreifende Berechtigungen

Berechtigung	Wirkung in der Oberfläche
<code>ViewRevisions</code>	Blendet die Unterseite History in allen Editoren und den Befehl Revision in allen Listen ein.

10.3 Sonderstellung des Superusers

Der Superuser gilt in jeder Berechtigungsprüfung der Oberfläche als berechtigt. Zusätzlich gilt für ihn:

- Der Schalter **Account enabled** ist ausschließlich für ihn sichtbar.
- In den Passwortdialogen entfällt für ihn die Abfrage des bisherigen Passworts.
- Auf der Profilseite erscheint statt der Rollen- und Berechtigungstabellen der Hinweis **„You have full access“**.

11. Nicht in der Oberfläche enthalten

Die folgenden Funktionen sind bewusst als Lücke benannt, damit sie nicht an falscher Stelle gesucht werden:

Funktion	Stand
Entsperren eines gesperrten Kontos	Es existiert keine Bedienmöglichkeit. Das Entsperren erfolgt ausschließlich über die Serverschnittstelle.
Konfiguration der LDAP-Anbindung	Es existiert keine Konfigurationsseite. Die Oberfläche bietet lediglich den Listenfilter „ Internal “/„ LDAP “ (Abschnitt 4.1); eingerichtet wird die Anbindung in der Serverkonfiguration.
Verwaltung fremder Zugriffstoken	Die Tokenverwaltung ist auf die eigenen Token des angemeldeten Benutzers beschränkt (Abschnitt 7.5); eine administrative Übersicht über alle Token gibt es nicht.
Bearbeiten des Anmeldenamens externer Konten	Das Feld Username ist bei Konten eines externen Systems schreibgeschützt.
Passwortpflege externer Konten	Der Abschnitt Password und die Schaltfläche Change password entfallen bei extern verwalteten Konten.

Ende der Dokumentation der Administrationsoberfläche