

Puma - Dokumentation av administrationsgränssnittet

Ren gränssnittsbeskrivning av användarhanteringen

Innehållsförteckning

1. [Om detta dokument](#)
 2. [Administrationssidans uppbyggnad](#)
 3. [Gemensamma kontroller](#)
 4. [Fliken "Users" \(användare\)](#)
 5. [Fliken "Roles" \(roller\)](#)
 6. [Fliken "Groups" \(grupper\)](#)
 7. [Profilsidan \(självbetjäning\)](#)
 8. [Inloggning och första start](#)
 9. [Meddelanden i gränssnittet](#)
 10. [Behörighetsreferens för gränssnittet](#)
 11. [Ingår inte i gränssnittet](#)
-

1. Om detta dokument

1.1 Syfte

Detta dokument beskriver uteslutande det **administrationsgränssnitt** som används för att underhålla användare, roller och grupper på en Puma-server. Det namnger varje sida, lista, inmatningsfält och knapp och förklarar vad kontrollerna gör och under vilka villkor de är synliga eller användbara.

Begrepp, serverdrift, SDK-integration, LDAP-anslutning och säkerhetspolicyer behandlas **inte** här. De beskrivs i [användarhandboken](#).

1.2 Målgrupp

Administratörer och användare som arbetar med användarhanteringen i klienten.

1.3 Gränssnittets ursprung

Gränssnittet är inte en del av Puma självt utan hämtas som en färdig QML-komponent från förrådet `ImagingTools/ImtCore` (modulen `Qml/imtauthgui`). Puma bäddar in den via kompositionen `Impl/AuthClientSdk/AdministrationWidget.acc`, som laddar startfilen `qrc:/qml/imtauthgui/AdministrationUi.qml`. Varje program som bäddar in komponenten visar därför samma sidor och samma etiketter.

1.4 Om etiketterna

Alla etiketter som citeras i detta dokument är gränssnittets **engelska originaltexter**, så som de visas utan installerat språkpaket. De går att översätta; finns en översättning för programmet visas texterna på respektive språk. Sidornas struktur påverkas inte.

2. Administrationssidans uppbyggnad

2.1 Ingång

Administrationssidan har sidtiteln **"Administration"**. Den byggs upp först **efter lyckad inloggning**; dessförinnan visar programmet inloggningsbilden i dess ställe (se kapitel 8).


Sidan består av tre flikar som skapas i denna ordning:

Ordning	Flik	Ikon	Nödvändig behörighet
1	Roles	rollikon	ViewRoles
2	Users	kontoikon	ViewUsers
3	Groups	fleranvändarikon	ViewGroups

En flik **visas inte alls** om motsvarande visningsbehörighet saknas – den blir inte nedtonad utan uteblir helt. Saknas alla tre behörigheterna förblir administrationssidan tom.

Superanvändaren (inloggningsnamn `su`) godkänns i varje behörighetskontroll i gränssnittet; för denne är därför alltid alla flikar synliga.

2.2 Struktur



Figur 1: Administrationsgränssnittets sidstruktur - tre behörighetsberoende flikar med vardera en lista och en flersidig editor.

2.3 Tvådelat mönster

Varje flik följer samma mönster:

1. **Listdel** - en tabell över alla objekt i samlingen med kommandorad, sökning, sortering och filter.
2. **Editordel** - en flersidig editor som öppnas genom dubbelklick på en rad eller via kommandot **Edit**. Flera objekt kan vara öppna samtidigt; varje öppnat objekt får en egen flik.

Inuti fliken bär listvyn ännu en gång samlingens namn ("**Roles**", "**Users**", "**Groups**").

3. Gemensamma kontroller

Alla tre flikar använder samma list- och editorbyggstenar. De beskrivs en gång här och kompletteras i kapitel 4 till 6 endast med det som är särskilt.

3.1 Listans kommandorad

Kommando	Placering	Villkor för aktivering	Verkan
New	vänster	alltid, förutsatt att skapandebehörighet finns	Skapar ett nytt objekt och öppnar editorn. Etiketten nämner objekttypen, t.ex. "New User" , "New Role" , "New Group" .
Edit	vänster	exakt en rad markerad	Öppnar det markerade objektet i editorn.
Remove	vänster	minst en rad markerad	Raderar de markerade objekten efter bekräftelse.
Export	höger	exakt en rad markerad	Skriver det markerade objektet till en fil.
Revision	höger	exakt en rad markerad	Öppnar revisionsvyn. Kräver behörigheten ViewRevisions ; utan markering är kommandot inaktiverat.

Ett kommando som saknar nödvändig behörighet är inte tillgängligt. Behörigheterna per samling sammanfattas i kapitel 10.

3.2 Bekräftelse vid radering

Före radering visas en bekräftelsedialog. För roller lyder den **"Deleting a role" / "Delete the selected role ?"**, för användare och grupper används den generella texten **"Deleting a selected element" / "Remove selected item from the collection ?"**. Raderas hela det filtrerade beståndet lyder frågan **"Deleting elements" / "Delete all items with the current filter ?"**.

3.3 Sök, sortera, filtrera

- Varje lista har ett sökfält ovanför tabellen.
- Sorterbara kolumner sorteras genom klick på kolumnrubriken; vilka kolumner som är sorterbara anges i kapitel 4 till 6.
- Kolumner med filterfunktion erbjuder en filtermeny i kolumnrubriken.

3.4 Uppdateringsnotis

Listorna försörjs av servern. Ändrar en annan arbetsplats samma data visar listan notisen **"This table has been modified from another computer"** med knappen **"Update"**. Först efter att **Update** använts visar tabellen aktuellt läge.

3.5 Editor

Editorn upptar flikens högra del och består av:

- en **sidlista vid vänsterkanten** med objektets undersidor (t.ex. *General, Assigned Roles*),
- **innehållsytan** för den valda undersidan,
- dokumentkommandona **Save, Undo, Redo** och **Close**.

Ändringar överförs till servern först med **Save**. **Save, Undo** och **Redo** kräver någon av samlingens ändringsbehörigheter.

3.6 Urvalskontroller för tilldelningar

Roll-, grupp- och medlemstilldelningar använder överallt samma kontroll: en lista över redan tilldelade poster med räknare och därunder en knapp för att lägga till (t.ex. **"Add Role"**). Knappen öppnar en **sökbar urvalslista**; valet görs alltså inte via kryssrutor i en samlad lista. Tilldelade poster kan tas bort en och en.

3.7 Historik

Har den inloggade användaren behörigheten `ViewRevisions` innehåller varje editor dessutom undersidan **"History"**. Rubriken anger antalet revisioner inom parentes, t.ex. `History (7)`. Utan behörigheten saknas undersidan.

4. Fliken "Users" (användare)

4.1 Lista över användare

Kolumn	Etikett	Sorterbar	Filtrerbar	Innehåll
<code>name</code>	Name	ja	ja	Användarens visningsnamn. Standardsortering: stigande efter denna kolumn.
<code>mail</code>	Email	ja	ja	Lagrad e-postadress.
<code>systemName</code>	System Name	ja	ja	Namn på det externa inloggningssystemet; tomt för interna konton.
<code>roles</code>	Roles	nej	nej	Sammanfattning av tilldelade roller.
<code>groups</code>	Groups	nej	nej	Sammanfattning av gruppmedlemskapen.
<code>lastConnection</code>	Last Connection	ja	nej	Tidpunkt för senaste inloggning.

Kolumnerna "Roles" och "Groups": I stället för hela uppräknigen visar cellen **"View roles(N)"** respektive **"View groups(N)"** med antalet inom parentes, eller **"No roles"** / **"No groups"** när inget är tilldelat. Verktygstipset listar de enskilda rollerna eller grupperna och nämner användarnamnet.

Filtret "System Info": Kolumnen `systemName` erbjuder filtret **"System Info"** med de två alternativen **"Internal"** och **"LDAP"**. Därmed kan listan begränsas till internt förvaltrade

konton eller till konton som loggar in via en katalogtjänst. Detta är gränssnittets enda LDAP-relaterade kontroll.

4.2 Kommandon

Kommandona i avsnitt 3.1 gäller. Skapandekommandot heter **"New User"**. Nödvändiga behörigheter är `AddUser` (New), `ViewUsers` och `ChangeUser` (Edit) samt `RemoveUser` (Remove).

4.3 Editor - undersidor

Undersida	Titel i sidlistan	Visningsvillkor
General	General	alltid
Roles	Assigned Roles	alltid
Groups	Group Membership	alltid
History	History	endast med <code>ViewRevisions</code>

4.4 Undersidan "General"

Sidan delas i avsnittet **"General"** med stamdata och – i förekommande fall – avsnittet **"System Information"**.

Fält	Etikett	Platshållare	Obligatoriskt	Synlighet / särdrag
Inloggningsnamn	Username	"Enter the username"	ja – feltext "Please enter the username"	Skrivskyddat så snart kontot är bundet till ett externt system.
Visningsnamn	Name	"Enter the name"	ja – feltext "Please enter the name"	–
E-post	Email Address	"Enter the email"	ja – feltext "Please enter the email"	Kontrolleras mot ett e-postmönster.
Kontostatus	Account enabled, förklaring "Disabled accounts cannot log in"	–	–	Reglage. Synligt endast för superanvändaren ; för alla andra inloggningar saknas reglaget helt.
Lösenord	Password	"Enter the password"	ja	Synligt endast när en ny användare skapas. Skrivskyddat om kontot är bundet till ett aktivt externt system.
Lösenordsupprepning	Confirm password	"Confirm password"	ja – feltext "Please enter"	Endast tillsammans med fältet <i>Password</i> .

Fält	Etikett	Platshållare	Obligatoriskt	Synlighet / särdrag
			the password"	
Lösenordsbyte	Change password med knappen "Change"	-	-	Synligt endast för befintliga användare; uteblir helt för konton i ett externt system.

Skiljer sig de båda lösenordsfälten åt eller lämnas det nya lösenordet tomt visas texten **"Passwords don't match"**. Bryter lösenordet mot lösenordspolicyn anger gränssnittet den överträdde regeln i klartext (se avsnitt 9.2).

Avsnittet "System Information": En enkolumnstabell med kolumnrubriken **"System Name"** där exakt en post kan väljas. Avsnittet döljs om kontot är bundet till högst ett inloggningssystem.


4.5 Undersidan "Assigned Roles"


Rubrik **"Assigned Roles"**, därunder urvalskontrollen med beteckningen **"Roles"** och knappen **"Add Role"**. Antalet tilldelade roller visas också. Urvalslistan är sökbar och sorterad efter rollnamn och innehåller endast roller för den aktuella produkten.

4.6 Undersidan "Group Membership"

Rubrik **"Group Membership"**, därunder urvalskontrollen **"Groups"** med knappen **"Add Group"** och antalet.

4.7 Dialogen "Change Password"





Figur 2: Förlopp i dialogen "Change Password" – superanvändaren tillfrågas inte om det tidigare lösenordet.

Dialogen har titeln **"Change Password"** och innehåller knapparna **"Save"** och **"Cancel"**. **Save** förblir inaktiverad tills uppgifterna är fullständiga och giltiga.

Fälten visas i denna ordning:

1. **Current password**, platshållare "Enter the current password" – **uteblir för superanvändaren**.
2. **New password**, platshållare "Enter the new password".
3. **Confirm password**, platshållare "Confirm password".

Fälten för det nya lösenordet förblir skrivskyddade så länge det tidigare lösenordet inte angetts. Under fälten visar gränssnittet fortlöpande de gällande lösenordskraven.

5. Fliken "Roles" (roller)

5.1 Lista över roller

Kolumn	Etikett	Sorterbar	Innehåll
roleName	Role Name	ja	Rollens beskrivande namn.
roleId	Role-ID	ja	Rollens tekniska identifierare.
roleDescription	Description	ja	Fritextbeskrivning.

5.2 Kommandon

Skapandekommandot heter **"New Role"**. Nödvändiga behörigheter: `AddRole` (New), `ViewRoles` och `ChangeRole` (Edit), `RemoveRole` (Remove). Raderingsfrågan lyder **"Deleting a role" / "Delete the selected role ?"**.

5.3 Editor - undersidor

Undersida	Titel i sidlistan	Visningsvillkor
General	General	alltid
ParentRoles	Parent Roles	alltid
Permission	Permissions	alltid
History	History	endast med <code>ViewRevisions</code>

5.4 Undersidan "General"

Fält	Etikett	Platshållare	Särdrag
Rollnamn	Role Name	"Enter the role name"	Obligatoriskt fält.
Rollidentifierare	Role-ID	-	Skrivskyddat. Identifieraren bildas automatiskt ur rollnamnet genom att alla blanksteg tas bort.
Beskrivning	Description	"Enter the description"	Valfritt.

5.5 Undersidan "Parent Roles"

Rubrik **"Parent Roles"**, urvalskontrollen **"Parent Roles"** med knappen **"Add Parent Role"**. Den redigerade rollen visas inte i urvalslistan. Djupare cykler avvisas av servern vid sparandet.

5.6 Undersidan "Permissions"

Behörigheterna visas som ett **tvånivåträd med trelägeskryssrutor**:

- Kolumnen **"Permission"** – namn på behörighetsgruppen respektive den enskilda behörigheten.
- Kolumnen **"Description"** – förklarande text.


Den översta nivån utgörs av **behörighetsgrupper**: fackliga samlingsrubriker som levereras av servern och under vilka de enskilda behörigheterna sorteras in. Kryssas en grupp i väljs alla ingående behörigheter; är endast enskilda poster valda visar gruppen mellanläget.

Endast de enskilda behörigheterna sparas, inte grupperna själva.

Underordnade behörigheter visas inte som en djupare trädnivå utan som en sökväg i namnet, t.ex. `Edit Sensor / Change Sensor / Change Production Status`.

Ovanför tabellen finns en kontrollrad med knapparna **"Check All"**, **"Uncheck All"**, **"Expand All"** och **"Collapse All"** samt ett sökfält med platshållaren **"Filter permissions..."** som söker i namn och beskrivning.

Den erbjudna behörighetslistan tas fram per produkt; behörigheter för andra produkter visas inte.



Figur 3: Behörighetsurvalets uppbyggnad i rolleditorn – grupper ger överblick, de enskilda behörigheterna sparas.

6. Fliken "Groups" (grupper)

6.1 Lista över grupper

Kolumn	Etikett	Sorterbar	Innehåll
name	Group Name	ja	Gruppens namn.
description	Description	ja	Fritextbeskrivning.

6.2 Kommandon

Skapandekommandot heter **"New Group"**. Nödvändiga behörigheter: AddGroup (New), ViewGroups och ChangeGroup (Edit), RemoveGroup (Remove).

6.3 Editor - undersidor

Undersida	Titel i sidlistan	Visningsvillkor
General	General	alltid
ParentGroups	Parent Groups	alltid
Users	Members	alltid
Roles	Assigned Roles	alltid
History	History	endast med ViewRevisions

6.4 Fält och tilldelningar

Undersida	Innehåll
General	Fälten "Group Name" (platshållare "Enter the name") och "Description" (platshållare "Enter the description").
Parent Groups	Urvalskontrollen "Parent Groups" med knappen "Add Parent Group" ; den redigerade gruppen erbjuds inte.
Members	Urvalskontrollen "Users" med knappen "Add User" ; sökbart urval ur användarsamlingen med antal medlemmar.
Assigned Roles	Urvalskontrollen "Roles" med knappen "Add Role" ; produktbunden.

7. Profilsidan (självbetjäning)

7.1 Öppning och avgränsning

Profilsidan öppnas via **avatarikonen** i sidhuvudet. Menyn innehåller posten **"Profile"**, listan över organisationer – den aktuella med tillägget **"(current)"**, delegerade med **"(delegated)"**, annars **"No organization"** – samt **"Logout"**. Dialogen har titeln **"Profile"** och visar överst initialer, visningsnamn (annars **"My Account"**) och e-postadress.

Profilsidan är varje användares självbetjäningssvy och är **inte en del av administrationssidan**. Den skiljer sig från denna enligt följande:

Egenskap	Administrationssidan	Profilsidan
Ändra inloggningsnamn	ja	nej
Växla kontostatus	ja (endast superanvändare)	nej
Tilldela roller och grupper	ja	nej – endast läsande visning
Sätta lösenord utan att känna det gamla	ja (superanvändare)	nej
Hantera personliga åtkomsttoken	nej	ja

7.2 Undersidor

Undersida	Etikett
Allmänt	General
Organisationer	Organizations
Åtkomsttoken	Access Tokens
Roller och behörigheter	Roles & Permissions

7.3 Undersidan "General"

- Fältet **"Name"** (platshållare "Enter the name") och fältet **"Email Address"** (platshållare "Enter the email", kontroll mot ett e-postmönster).
- Knappen **"Save"**, som blir aktiv först när namn eller e-post avviker från sparat läge. Återkoppling: **"Profile saved"** respektive **"Unable to save the profile."**
- Avsnittet **"Password"** – **synligt endast för internt förvaltade konton**; för konton i ett externt system uteblir det. I hopfällt läge visas platshållarpunkter och knappen **"Change"**. Utfällt innehåller det fälten **"Current password"** (platshållare "Enter your current password", uteblir för superanvändaren), **"New password"** (platshållare "Enter a new password") och **"Confirm new password"** (platshållare "Re-enter the new password"), därunder de gällande lösenordskraven samt knapparna **"Update password"** och **"Cancel"**. Under överföringen lyder etiketten **"Changing password..."**. Återkoppling: **"Password changed"** respektive **"Unable to change the password. Check your current password and try again."**

7.4 Undersidan "Roles & Permissions"

Rent läsande vy med tre inramade tabeller **"Roles"**, **"Groups"** och **"Permissions"**, var och en med kolumnerna **"Name"** och **"Description"**. Tomma avsnitt döljs; är ingenting alls tilldelat visas **"No roles, groups or permissions are assigned."**

För superanvändaren visas i stället texten **"You have full access"** med förklaringen **"As a superuser, every permission is already granted to you, so no roles, groups or individual permissions are listed here — there is nothing more to add."**

7.5 Undersidan "Access Tokens" (personliga åtkomsttoken)

Hanteringen av personliga åtkomsttoken finns **endast här**, inte på administrationssidan. Varje användare hanterar bara sina egna token.

Sidhuvud: rubriken **"Access tokens"**, förklaringen **"Tokens let scripts and integrations authenticate as you."**, knappen **"New Token"**.

Tabell: kolumnerna **Name**, **Description**, **Expires At**, **Revoked** samt en åtgärds-kolumn. I kolumnen *Expires At* står utgångsdatumet eller **"No Expiration"**. Åtgärds-kolumnen erbjuder radering (verktygstips **"Delete Token"**) och återkallande (verktygstips **"Revoke Token"**; redan återkallade token visar verktygstipset **"Revoked"** och kan inte längre användas).

Finns ännu inget token visas **"You don't have any access tokens yet. Create one to let a script or integration authenticate as you."**


Bekräftelse vid radering: **"Are you sure you want to delete this token?"** med upplysningen **"Any applications or scripts using this token will no longer be able to access the API. You cannot undo this action."** Återkoppling: **"Token deleted"**, **"Token revoked"** respektive **"Unable to complete the request."**


Dialogen "New Personal Access Token":

Element	Etikett	Anmärkning
Namn	Token Name , platshållare "e.g. CI/CD Pipeline, API Client..."	Obligatoriskt fält.
Giltighet	Expiration	Val mellan "7 Days" , "30 Days" , "60 Days" , "90 Days" , "No Expiration" .
Beskrivning	Description (optional) , platshållare "What will this token be used for?"	Valfritt.
Behörighetsomfång	"Select Permissions" med tillägget "— grant only the access this token needs"	Använder samma behörighetstabell som rolleditorn (avsnitt 5.6). Finns inga behörigheter visas "No permissions available to assign to this token."

Element	Etikett	Anmärkning
Knappar	"Generate Token", "Cancel"	Generate Token är först inaktiverad. Texterna "Enter a token name to continue" och "Select at least one permission" anger vad som saknas.

Efter skapandet visas dialogen **"Token Created Successfully"** med texten **"Please copy and save the token:"**, ett skrivskyddat visningsfält, en kopieringsknapp (verktygstips **"Copy the token"** och **"The token is copied"**) och knappen **"OK"**. Tokenvärdet visas endast här.





Figur 4: Skapande av ett personligt åtkomsttoken på profilsidan – tokenvärdet visas endast en gång.

8. Inloggning och första start

8.1 Inloggningsbild

Inloggningsbilden är uppbyggd som ett kort och innehåller uppfifrån och ned:

1. Rubriken **"Welcome to"** följt av programnamnet; finns inget namn lyder den **"Welcome"**.
2. Fältet **"Username"** med platshållaren **"Enter your username"**.
3. Fältet **"Password"** med platshållaren **"Enter your password"**. Inmatningen är dold; en knapp vid fältkanten visar och döljer lösenordet.
4. Kryssrutan **"Remember me"** (aktiv som standard, minns det senast använda inloggningsnamnet) och – om lösenordsåterställning är tillgänglig – länken **"Forgot password?"**.
5. Knappen **"Sign in"**. Den är aktiv endast när båda fälten är ifyllda och ingen förfrågan pågår; under inloggningen visas en förloppsindikator.
6. Länken **"Sign up"** – synlig endast om självregistrering är aktiverad. Den öppnar dialogen **"Sign up"** med knapparna **"Sign up"** och **"Close"**, innehållande samma stamdatafält som användareditorn.

Misslyckad inloggning: Lösenordsfältet töms, inloggningsnamnet står kvar och serverns meddelande visas, annars **"Username or password is incorrect"**. Är kontot inaktiverat lyder meddelandet **"This account has been deactivated. Please contact your administrator."**

8.2 Lösenordsåterställning


Dialogen **"Password Recovery"** leder genom återställningen i fyra steg. Vid sidan av **"Cancel"** bär huvudknappen olika etikett i varje steg.


Steg	Innehåll	Huvudknapp
1	Fältet "Email" (platshållare "Enter the email") med förklaringen "Enter the email address that was specified on your account, a code will be sent to it" ; feltext "Please enter the valid email" .	"Check the email"
2	Skrivskyddat fält "Username" med frågan "For this email this account has been found, is that you?" . Besvaras den nekande visas "Check the email you entered" och dialogen återgår till steg 1.	"Yes"
3	Fältet "Code" (platshållare "Enter the code") med förklaringen "Please enter the code sent to your email" ; ny begäran via "Send the code again" med knappen "Send" och en väntetid på 60 sekunder.	"Check the code"
4	Fält för det nya lösenordet utan fråga om det tidigare. Bekräftelse "Password changed successfully" .	"Change password"

8.3 Första start av superanvändaren

Saknar servern ännu ett administratörskonto läggs sidan för att skapa superanvändaren över programmet.

- Rubriken **"Create the administrator account"**, förklaringen **"This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after."**
- Inmatningsfält i denna ordning: **Username** (fast satt till `su` och skrivskyddat), **Name** (förifyllt med `superuser`), **Email Address**, **Password**, **Confirm password**. Markören står inledningsvis i fältet *Email Address*.
- Reglaget *Account enabled* finns inte här.
- Knappen **"Create account"**. Den blir aktiv först när e-postadressen är giltig, upprepningen är ifylld och båda lösenordsfälten stämmer överens.
- Misslyckas skapandet visas ett felband under formuläret med serverns meddelande, annars **"Unable to create the administrator account"** eller **"Unable to reach server"**.





Figur 5: Vägen från första start via inloggning till administrationssidan.

9. Meddelanden i gränssnittet

9.1 Meddelanden vid redigering

Situation	Meddelande
Inloggningsnamn tomt	Please enter the username
Visningsnamn tomt	Please enter the name
E-post tom eller ogiltig	Please enter the email
Lösenordsupprepning tom eller avvikande	Passwords don't match
Inloggningsnamnet redan upptaget	Username already exists
Rollidentifieraren redan upptagen	Role with ID: '...' already exists
Gruppenamnet redan upptaget	Group Name '...' already exists
Superanvändaren redan upprättad	Superuser already exists

Situation	Meddelande
Profilen kunde inte sparas	Unable to save the profile.
Lösenordet kunde inte ändras	Unable to change the password.

9.2 Meddelanden från lösenordspolicyn

Gränssnittet sätter samman de regler som servern rapporterar till en mening enligt mönstret **"The password must contain ..."**. Följande beståndsdelar förekommer:

- **at least N characters** – minsta längd,
- **at most N characters** – största längd,
- **a lowercase letter, an uppercase letter, a digit, a special character** – krävda teckenklasser,
- **a password different from the login** – lösenordet får inte vara lika med inloggningsnamnet,
- **a password that is not commonly used** – spärrlista över vanliga lösenord,
- **a password different from the last N ones** respektive **a password that was not used before** – återanvändningsspärr.

Samma mening används också som löpande upplysning under lösenordsfälten.

Ytterligare återkoppling från servern:

Orsak	Meddelande
Tidigare lösenord felaktigt	The current password is not correct.
Lösenordets minsta ålder inte uppnådd	The password was changed too recently and cannot be changed again yet.
Kontot förvaltas externt	This account is managed by an external system, its password cannot be changed here.
Kontot finns inte längre	This account no longer exists.
Server- eller lagringsfel	The password could not be changed. Please try again later.

10. Behörighetsreferens för gränssnittet

10.1 Behörigheter per samling

Samling	Visa	Skapa	Ändra	Radera
Användare	ViewUsers	AddUser	ChangeUser	RemoveUser
Roller	ViewRoles	AddRole	ChangeRole	RemoveRole
Grupper	ViewGroups	AddGroup	ChangeGroup	RemoveGroup

För användare finns dessutom behörigheterna `RestoreUser`, `ExportUser` och `ImportUser`.

10.2 Övergripande behörigheter

Behörighet	Verkan i gränssnittet
ViewRevisions	Visar undersidan History i alla editorer och kommandot Revision i alla listor.

10.3 Superanvändarens särställning

Superanvändaren godkänns i varje behörighetskontroll i gränssnittet. Dessutom gäller:

- Reglaget **Account enabled** är synligt endast för superanvändaren.
- I lösenordsdialogerna tillfrågas superanvändaren inte om det tidigare lösenordet.
- På profilsidan ersätter texten **"You have full access"** roll- och behörighetstabellerna.

11. Ingår inte i gränssnittet

Följande funktioner anges medvetet som luckor så att de inte eftersöks på fel plats:

Funktion	Läge
Låsa upp ett spärrat konto	Det finns ingen kontroll för detta. Upplåsning sker endast via servergränssnittet.
Konfigurera LDAP-anslutningen	Det finns ingen konfigurationssida. Gränssnittet erbjuder endast listfiltret "Internal"/"LDAP" (avsnitt 4.1); anslutningen ställs in i serverkonfigurationen.
Hantera andras åtkomsttoken	Tokenhanteringen är begränsad till den inloggade användarens egna token (avsnitt 7.5); någon administrativ översikt över alla token finns inte.
Redigera inloggningsnamn för externa konton	Fältet Username är skrivskyddat för konton i ett externt system.
Underhålla lösenord för externa konton	Avsnittet Password och knappen Change password uteblir för externt förvaldade konton.

Slut på dokumentationen av administrationsgränssnittet