یک کامپیوتر دارای حافظه اصلی به گنجایش ۲^{۲۹} کلمه ۳۲ بیتی، طول واحد آدرس پذیر ۴ بیت، و ۱۶ ثبات همه منظوره R0 تا R15 است (محتویات ثبات 0 همیشه صفر است و قابل تغییر نیست). شیوههای نشانیدهی مورد استفاده ثباتی-مستقیم، بلافاصله و شاخصبندی، و شیوه نمایش اعداد ممیزثابت مکمل ۲ و ممیزشناور با استاندارد IEEE 754 Single Precision Floating-point میباشند. دستورات کامپیوتر در سه قالب طبق جداول زیر کد می شوند:

۱- طول تمامی ثباتهای ماشین را تعیین کنید. (۱ نمره)

OPCODE	Mnemonic	Operation	
0000	mov <i>r</i> ,#data	$r \leftarrow \text{data};$	

 $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$ مقدار x مقدار که برای عدد ممیز شناور x مقدار -۲

را با دقت ^{۲-۱۰} محاسه کند. (۳ نمره)

 4bits
 4bits
 4bits

 Format II
 OPCODE
 r1
 r2

٣- برنامه زير چه ميكند؟ مقدار اوليه تمامي ثباتها مثبت است. (٣نمره)

```
OPCODE
            Mnemonic
                                Operation
0001
                               r1 \leftarrow (r2);
                     r1, r2
             mov
0010
                               r1 \leftarrow (r1) + (r2);
             add
                     r1, r2
0011
                    r1, r2
                               r1 \leftarrow (r1) - (r2);
             sub
                    r1, r2
0100
                               r1 \leftarrow (r1) and (r2);
             and
                    r1, r2
0101
                                r1 \leftarrow (r1) or (r2);
             or
0110
                    r1, r2
                                r1 \leftarrow (r1) \operatorname{xor}(r2);
             xor
                     -- FLOATING-POINT INSTRUCTIONS -----
0111
             ctf
                     r1, r2
                                r1 \leftarrow \text{float}(r2);
                                                        // Convert integer to float
1000
             cti
                    r1, r2
                                r1 \leftarrow \text{integer}(r2); // Convert float to integer
1001
             efp
                   r1, r2
                                r1 \leftarrow fraction (r2); // Move fraction part of (r2) into r1
1010
             fadd r1, r2
                                r1 \leftarrow (r1) + (r2);
                                r1 \leftarrow (r1) - (r2);
1011
             fsub r1, r2
1100
                                r1 \leftarrow (r1) * (r2);
             fmul r1, r2
                                r1 \leftarrow (r1) / (r2);
1101
             fdiv r1, r2
                                r1 \leftarrow SQRT(r2);
1110
             fsqrt r1, r2
                                                        // Calculate square-root of (r2)
```

org -1.0e+109 float1: dw e = +1093300000h int1: dw 100 dup(?), array: dw 5000000h,1040000h dw 80100h, 3200Ah, 0 dw R11,R0 mov loop: mov R2, array-8(R1) -40.5e+112 dw ; e = +112dw 38BFC22h,39Ah loop-R1,R4,loop out1: add R10,R5 loop-R1,R4,loop out2: add R11.R5 loop-R1,R4,loop

je R0,R0,OS_control_point

end

```
        8 bits
        4 bits
        4 bits
        32 bits

        Format III
        1111 OPCODE
        r1
        r2
        addr
```

OPCODE	Mnemo	nic	Operation	
1111 0000	mov	r1, addr (r2)	$r1 \leftarrow (M_{addr+(r2)});$	
1111 0001	mov	addr(r2), r1	$M_{addr+(r2)} \leftarrow (r1);$	
1111 0010	loop-	r1, r2, addr	$r1 \leftarrow (r1) - (r2)$; if $(r1) < (r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 0011	loop+	r1, r2, addr	$r1 \leftarrow (r1) + 1$; if $(r1) < (r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 0100	jl	r1, r2, addr	if $(r1) < (r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 0101	jh	r1, r2, addr	if $(r1)$ > $(r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 0110	je	r1, r2, addr	if $(r1)$ = $(r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 0111	jne	r1, r2, addr	if $(r1)\neq(r2)$ then PC \leftarrow addr;	
FLOATING-POINT INSTRUCTIONS				
1111 1000	fjl	r1, r2, addr	if $(r1) < (r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 1001	fjh	<i>r</i> 1, <i>r</i> 2, addr	if $(r1) > (r2)$ then PC \leftarrow addr;	
1111 1010	fjnan1	<i>r</i> 1, <i>r</i> 2, addr	if $(r1)$ =NaN or $(r2)$ =NaN then PC \leftarrow addr;	
1111 1011	fjnan2	r1, r2, addr	if $(r1)$ =NaN and $(r2)$ =NaN then PC \leftarrow addr;	
1111 1100	fjden1	r1, r2, addr	if $(r1)$ or $(r2)$ is denormalized then PC \leftarrow addr;	
1111 1101	fjden2	r1, r2, addr	if $(r1)$ and $(r2)$ are denormalized then PC \leftarrow addr;	
1111 1110	fjinfl	r1, r2, addr	if $(r1) = \pm \infty$ or $(r2) = \pm \infty$ then PC \leftarrow addr;	
1111 1111	fjinf2	r1, r2, addr	if $(r1) = \pm \infty$ and $(r2) = \pm \infty$ then PC \leftarrow addr;	

۴- برنامه اسمبلی سوال ۳ را به کد ماشین ترجمه کنید. (۳ نمره)