

# 操作系统原理

# 第八章设备管理

授课人: 郑然



# 设备管理——主要内容



- ■设备管理概述
- 缓冲技术
- ■设备分配
- I/O控制



# 设备管理概述



# 1. 设备分类

## (1) 存储设备

存储设备又称块设备,是存储信息的设备,如:磁盘、磁鼓(以块为单位传输信息)。

# (2) 输入输出设备

输入输出设备又称字符设备,能将信息从计算机外部输入到机内,或反之,如:键盘、显示器、打印机(以字符为单位传输信息)。

# (3) 通信设备

通信设备负责计算机之间的信息传输,如调制解调器、网卡等。



### 计算机外部设备的特征:

- (1) 速度差异大
- (2) 传输单位不同
- (3) 容许的操作种类不同
- (4) 出错条件不同



# 2. 设备管理的目标

- (1) 提高设备利用率
- ① 合理分配设备
- ② 提高设备与CPU、各外部设备之间的并行性
- (2) 方便用户的使用

提供使用方便且独立于设备的界面

- ① 统一:对各种不同的设备提供一致的界面
- ② 独立于设备: 用户使用的设备与物理设备无关



# 3. 设备管理功能

### (1) 状态跟踪

动态地记录各种设备的状态。

### (2) 设备分配与回收

① 静态分配 —— 应用程序级

程序进入系统时进行分配,退出系统时收回全部资源。

② 动态分配 —— 进程级

进程提出设备申请时进行分配,使用完毕后立即收回。

### (3) 设备控制

实施设备驱动和中断处理的工作。



# 4. 设备独立性

### (1) 设备独立性概念

### ① 什么是设备独立性

所谓设备独立性是指,用户在程序中使用的设备与实际使用的设备无关,也就是在<mark>用户程序中仅使用逻辑设备名</mark>。

### ② 逻辑设备名

逻辑设备名,是用户自己指定的设备名(或设备号),它是暂时的、可更改的。

### ③ 物理设备名

物理设备名,是系统提供的设备的标准名称,它是永久的、不可更改的。



# (2) 两种类型的设备独立性

### ① 一个程序独立于分配给它的某种类型的具体设备

系统可以根据设备的使用情况, 动态地分配给程序某类设备中的任一台物理设备, 程序都能正确地执行。

### ② 程序应尽可能与它所使用的I/O设备类型无关

在输入(或输出)信息时,信息可以从不同类型的输入(或输出)设备上输入(或输出),若要改变输入(或输出)设备的类型,程序只需进行最少的修改。



## (3) 设备独立性的实现

① 在高级语言中用软通道实现

使用高级语言提供的指派语句,通过指派一个逻辑设备名(通道号)来定义一个设备或文件。

如: fd = open("/dev/lp", mode)

② 在批处理系统中,用联接说明语句来定义

如: OUTPUT1 = LPT

③ 在交互系统中,用指派命令来定义

如: PDP系列机上的RT11系统

ASSIGN 设备物理名 设备逻辑名



### (4) 设备独立性的优点

- ◆ 方便用户
- ◆ 改善设备利用率
- ◆ 提高系统的可扩展性和可适应性

# 5. 设备控制块

## (1) 什么是<mark>设备控制块 (DCB)</mark>

系统为每一台设备都配置了一个用来记录设备的硬件特性、连 接和使用情况的一组数据, 称为设备控制块。



## (2) 设备控制块的内容

设备名
设备属性
指向命令转换表的指针
在I/O总线上的设备地址
设备状态
当前用户进程指针
I/O请求队列指针

设备控制块dcb

### ① 设备名

设备的系统名,即设备的物理名。

### ② 设备属性


描述设备现行状态的一组属性。

### ③ 命令转换表

转换表包含设备特定的I/O例程地址,不具备相应功能的设备在其例程地址上可以填"-1"。



# 缓存技术



# 1. 缓冲概念

### (1) 什么是缓冲

缓冲是两种不同速度的设备之间传输信息时平滑传输过程的常用 手段。

### (2) 缓冲类别

### ① 缓冲器

缓冲器是用来暂时存放数据的一种存储装置,它容量较小,存取 速度快。

### ② 软件缓冲

在I/O操作期间用来临时存放I/O数据的一块存储区域。



# (3) 为什么要引入缓冲

### ① 处理数据流的生产者与消费者间的速度差异

如: 从调制解调器收到一个文件, 并保存到硬盘上。

### ② 协调传输数据大小不一致的设备

如:在计算机网络中用来处理消息的分段和重组。

### ③ 应用程序的拷贝语义


如:操作系统为保证系统调用write的正确语义(应用程序要写入磁盘的数据就是write系统调用发生时的版本)。

方法: 在系统调用返回前将应用程序缓冲区复制到内核缓冲区。



# 2. 利用缓冲技术如何进行I/O操作

- (1) 进程活动期间,请求从某字符设备读入数据
- ① 进程请求从输入设备进行读操作的图示






### ② 进程请求从输入设备进行读操作的步骤

- i 当用户要求在某个设备上进行读操作时,首先<mark>从系统中获得一个空的缓冲区</mark>(图中标注的操作①);
- ii <mark>将一个物理记录送到缓冲区中</mark>(图中标注的存在②);
- iii 当用户请求这些数据时,系统将依据逻辑记录特性从缓冲 区中提取并发送到用户进程存储区中(图中标注的操作③);
- iv 当缓冲区空而进程又要从中取用数据时该进程被迫等待。 此时,操作系统需要重新送数据填满缓冲区,进程才能从中 取数据继续运行。

### 要注意操作②与操作③的同步关系



- (2) 进程活动期间,请求从输出设备输出数据
- ① 进程请求从输出设备进行写操作的图示



图中的操作②与操作③需要同步

利用缓冲进行写操作



### ② 进程请求从输出设备进行写操作的步骤

- i 当用户要求进行写操作时,首先<mark>从系统中获得一个空的缓冲区</mark>(图中标注的操作①);
  - ii <mark>将一个逻辑记录从进程存储区传送到缓冲区中</mark> (图中标注操作 ②);
  - iii 当缓冲区写满时, 系统将缓冲区的内容作为物理记录文件写到设备上, 使缓冲区再次为空(图中标注的操作③);
  - iv 只有在系统还来不及腾空缓冲区之前,进程又企图输出信息时,它才需要等待。

### 要注意操作②与操作③的同步关系



# 3. 常用的缓冲技术

双缓冲、环形缓冲、缓冲池

### (1) 双缓冲

在双缓冲方案下,为输入或输出分配两个缓冲区buf<sub>1</sub>、buf<sub>2</sub>。

◆输入数据时,如何利用双缓冲


BUF1

◆输出数据时,如何利用双缓冲

- BUF2
- ◆缓冲区既用于输入,也用于输出数据时,如何利用双缓冲

#### 学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST


# (2) 利用双缓冲输入数据



双缓冲读入数据的操作

#### 華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST


# (3) 利用双缓冲输出数据



双缓冲输出数据的操作



### (4) 双缓冲同时用于输入/输出数据的操作




双缓冲同时用于输入/输出数据的操作




## 4. 环形缓冲

在系统中设置若干个缓冲区,并把这些缓冲区链接起来,这样若干个缓冲区就形成了一个环,故称环形缓冲区。



### 5. 缓冲池

系统设置多个缓冲区,形成一个缓冲池。这个池中的缓冲区为系统 中所有的进程共享使用。



# 6. UNIX系统的缓冲区管理

### (1) UNIX系统缓冲管理的目的

- ◆加快系统响应、增强系统吞吐量
- →减少对磁盘的I/O操作次数

# (2) UNIX系统缓冲管理的思路

◆当进程要从磁盘读数据时,首先考虑从高速缓冲中读


### 预先缓存

◆当进程要写数据到磁盘时,先写入高速缓冲中

### 延迟发送



- (3) 缓冲管理数据结构
- ① 缓冲区的组成
  - i **缓存数组** —— 含有磁盘上的数据的存储器数组
  - ii 缓存首部 —— 描述缓冲区特性的数据结构
- ② 缓存首部结构



### 缓存首部结构

设备号 dev

块号 blkno

状态 flag

指向数据区域的指针

传送字节数

返回的I/O出错信息

**b\_forw** 

设备缓冲区队列前向指针

b back

设备缓冲区队列后向指针

av forw

空闲缓冲区队列前向指针

av back

空闲缓冲区队列后向指针

缓冲首部结构

#### i 设备号dev

◆缓冲区所包含的信息所属设备的设备号

### ii 块号blkno

◆由设备号指出的设备上相对于第0块的块号

### iii 状态flag——描述了缓冲区当前的状态

◆忙标志BUSY: 缓冲区当前正"忙"


◆有效位AVE:缓冲包含的数据有效

◆延迟写DELWR:核心在某缓冲区重新分配出去之前必须 把缓冲区内容写到磁盘上

◆写标志WRITE: 核心当前正把缓冲区的内容写到磁盘

◆读标志READ:核心当前正从磁盘往缓冲区写信息

◆等待位 WAIT: 一个进程当前正在等候缓冲区变为空闲




### ③ 缓冲区队列结构

### i 设备缓冲区队列

与某类设备有关的所有缓冲区组成的队列称为设备缓冲区队列, 简称b链。


### ii 空闲缓冲区队列

可供重新分配使用的缓冲区组成的队列称为空闲缓冲区队列, 简称av链。



空闲缓冲区队列





设备缓冲区队列

### ④ 缓冲区队列指针

### i b 链指针

◆b\_forw: 指向设备缓冲区队列上的下一个缓冲区的指针

◆b back: 指向设备缓冲区队列上的上一个缓冲区的指针

### ii av 链指针


◆av forw:指向空闲缓冲区队列上的下一个缓冲区的指针

◆av\_back: 指向空闲缓冲区队列上的上一个缓冲区的指针



### (4) UNIX缓冲管理算法

### ① 缓冲读、写示意图



缓冲读、写示意图



### ② UNIX缓冲管理算法

### i 一个buf被分配用于读/写某设备上的块时

置B\_BUSY=1, 位于b链上,不在av链上;

### ii 当读/写操作结束时

释放该buf,置B\_BUSY=0,仍留在b链上,并送入av链尾;

### iii 若进程需要的信息在buf中时

在该设备的b链上找到,置B\_BUSY=1;从av链上摘除,使用完后,又送入av链,链入队尾。



### iv 对空闲buf空队列的处理

当需要一个空闲buf时,总是取空闲buf队列(av链)的<mark>首元素</mark>;一个使用过的buf释放时,插入到空闲buf队列(av链)的<mark>队尾。</mark>

### 实现了精确的最久未使用淘汰算法 (LRU算法)

### v 对延迟写的处理

当一个具有延迟写标记的buf移到av链头,要用于分配时, 立即进行写操作。从av链上摘除,使用完后又送入av头部。



# 设备分配



### - 分配原则

### • 静态分配

当一个作业运行时,系统如果能满足作业要求的设备,则将其要求的设备全部分配给它,然后 要求的设备全部分配给它,然后 开始运行,运行完成释放其占用 的所有设备。

优点: 系统绝不会出现死锁, 缺点是设备利用率太低。

### • 动态分配

在作业(或进程)运行的过程中,需要使用设备时,就向系统申请,系统根据某种分配原则进行分配。

优点:设备的利用率高,缺点 是系统有出现死锁的可能。



# 设备分配算法

先来先服务算法 优先级高者优先

# 设备分配的安全性

- 对于共享设备,不论采用静态分配还是采用动态分配都不会出现死锁
- > 对于独占设备,采用动态分配有可能造成死锁

常用的设备分配技术: 独享分配、共享分配和虚拟分配



# 1. 独享分配

# (1) 独享设备

- ① 让一个作业在整个运行期间独占使用的设备
- ② 特点
  - i 临界资源
  - ii 费时的I/O操作或需人工干预

### (2) 独享分配

在一个作业执行前,将它所要使用的设备分配给它;当它结束撤离时,将分配给它的这类设备收回。



#### 2. 共享分配

#### (1) 共享设备

- ① 由多个作业、进程共同使用的设备称为共享设备。
- ② 特点
  - i 旋转设备,可直接或随机访问
  - ii 便于共享,转接简单,耗费较少

#### (2) 共享分配

在一个作业执行并发出设备申请时,将它所要使用的设备分配给它;当作业释放设备或结束撤离时,将分配给它的设备收回。考虑调度性能



#### 3. 虚拟分配


有限的独占设备,低速的独占设备,严重影响整个计算机系统效率——在高速共享设备上能否模拟低速设备的功能

#### (1) 虚拟技术

所谓虚拟技术,是<mark>在一类物理设备上模拟另一类物理设备的技术,是将独占设备转化为共享设备的技术。</mark>

#### (2) 虚拟设备

通常把<mark>用来代替独占型设备的那部分外存空间</mark>(包括有关的控制表格)称为虚拟设备。





#### (3) 虚拟分配

当进程需要与独占型设备交换信息时,系统将分配磁盘空间,并建立相应的数据结构,这种分配方法称为设备的虚拟分配。



#### 4. SPOOLING系统

SPOOLING系统提供外围设备同时联机操作的功能。


#### (1) 设计思想

#### 预输入

在应用程序需要数据前,OS已将所需数据预先输入到辅存输入 井存放。当应用程序(或进程)需要数据时,可直接从辅存中读入 主存。

#### ② 缓输出

在应用程序执行时,将输出数据写入辅存输出井中。当应用程序(或进程)执行完毕(或需要数据时),由操作系统将数据输出。



#### (2) 什么是SPOOLING系统

利用通道和中断技术,在主机控制之下,由通道完成输入输出工作。系统提供一个软件系统(包括预输入程序、缓输出程序、井管理程序、预输入表、缓输出表)。它提供输入收存和输出发送的功能,使外部设备可以并行操作。这一软件系统称为SPOOLING系统。

#### (3) SPOOLING系统的优点

- ① 提供虚拟设备
- ② 外围设备同时联机操作
- ③ 加快作业处理速度



#### (4) 实现SPOOLING系统的基础

#### ① 大容量的辅存空间

在辅存上需开辟两个较大的输入井和输出井,用以存放大量应用程序的输入信息和输出信息。

#### ② 硬件基础

通道装置、中断系统

#### ③ 数据结构

预输入表、缓输出表: 描述辅存输入井和输出井的状态变化。

如: 输入信息从哪台设备输入, 存放在辅存输入井什么位置; 输出信息存放在辅存输出井什么位置, 从哪台输出设备输出。




#### ④ 所需的软件程序

i **预输入程序** 控制信息从独占设备输入到辅存

ii **缓输出程序** 控制信息从辅存输出到独占设备

iii **井管理程序** 控制用户程序和辅存之间的信息交换



SPOOLING系统工作示意图



# 设备控制




#### 1. 输入/输出控制方式


CPU通过I/O控制器与物理设备打交道。按照I/O控制器智能化程度的高低,将I/O设备的控制方式分为四类。

- ◆循环测试I/O方式
- ◆I/O中断方式
- **◆DMA方式**
- ◆通道方式


#### 2. I/O子系统



# (1) 图示



一个典型的PC总线结构



#### (2) I/O子系统的特点

① 在应用层为用户提供 I/O应用接口

对设备的控制和操作则由内核I/O子系统来实施。

② 每个通用设备类型都通过一组标准函数 (及接口)来访问

具体的差别被I/O子系统中的内核模块(称为设备驱动程序)所封装, 这些设备驱动程序一方面可以定制以适合各种设备,另一方面也提 供了一组标准的接口。

设备驱动程序层的作用是为内核I/O子系统隐藏设备控制器之间的差异。将I/O子系统与硬件分离,简化了操作系统开发人员的任务,也有利于设备的设计与制造。



- (3) I/O控制的功能
- ① 解释用户的I/O系统调用
- ② 设备驱动
- ③ 中断处理

#### (4) 设备处理程序

设备处理程序是能直接控制设备运转的程序,它根据各类设备的特点和性能来编写。每一类设备有一个相应的设备处理程序,能控制同类中多台物理设备同时工作。



#### (5) 控制I/O核心模块的方式

#### ① 以设备处理进程的方式

i 为每一类设备设置一个设备处理进程(对应的程序就是设备处理程序);

ii 当有I/O请求来到时该进程被唤醒,进行设备驱动工作;当没有I/O请求时,该进程睡眠。

由I/O控制模块的接口程序负责解释用户的I/O系统调用,将其转换成I/O控制模块认识的命令形式后,将I/O请求发给对应的设备处理进程。

#### ② 将设备与文件一样对待

将设备与文件一样对待,使用文件系统的系统调用命令进行设备的 读、写。

#### 華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

#### 3. 输入/输出控制的例

#### (1) 用户进程请求I/O的系统功能调用

系统功能调用的形式为:

doio(ldev,mode,amount,addr);

ldev: 逻辑设备名

mode: 操作模式

amount: 传输数据的数目

addr: 传送地址



#### (2) I/O接口程序 (I/O过程)

#### ① 将逻辑设备转换为物理设备

- i 获得 I/O系统调用中给出的逻辑设备名 (ldev);
- ii 根据逻辑设备描述器,将逻辑设备名转换为物理设备名。

#### ② 合法性检查

- i 获得 I/O系统调用中给出的操作模式mode;
- ii 根据DCB中命令转换表中允许的操作,检查操作的合法性。

#### ③ 形成I/O请求块,发消息给对应的设备处理进程

- i 根据请求的参数形成I/O请求块(IORB);
- ii 将I/O请求块 (IORB)挂到对应的设备请求队列。



#### (3) I/O接口程序的描述

算法 doio

输入:设备的逻辑名 ldev

操作类型 mode

传送数据数目 amount

传数数据地址 addr

输出:如果传送出错,则带错误码

返回, 否则正确返回

```
while (该进程的逻辑设备描述器队列不空)
 if (与ldev相联结的物理设备找到)
  break; /* 找到*/
if (该进程的逻辑设备描述器队列为空)
 return(错误码); /* 设备逻辑名错*/
检查参数与该设备特性是否一致;
if (不一致)
 return (错误码); / * 传送参数错 * /
构造iorb;
把iorb插入到该设备的请求队列中:
唤醒因等待I/O请求块而睡眠的进程;
```




#### (4) 设备处理进程

```
process io
{ 1: while (设备请求队列不空)
   取一个iorb;
   提取请求的详细信息;
   启动I/O操作;
   sleep (事件: I/O完成) /* I/O操作 * /
     /* 等I/O完成后, 进入中断处理程序, 并在那里唤醒设备处理进程 */
   if (出错) 将错误信息写在该设备的dcb中;
   传送数据到目的地;
   唤醒请求此I/O操作的进程;
   删除iorb;
 sleep (事件:因无I/O请求);
 goto 1;
```



# 4. 请求I/O的进程、I/O过程、设备处理进程、中断处理程序

# 之间的同步关系





# 第8章 设备管理

# 小结

# 设备管理——小结



#### 设备管理的基本概念

- □ I/O管理的功能
- □ 设备独立性 定义 优点
- □ 设备控制块 定义

#### ■ 缓冲技术

- □ 什么是缓冲,引入缓冲的目的
- □ 常用的缓冲技术
- □ 双缓冲技术
- □ UNIX缓冲管理中的空闲缓冲区的淘汰算法

## 设备管理——小结



#### ■设备分配

- □ 常用的设备分配技术
- □ 独享设备 独享分配 定义
- □ 共享设备 共享分配 定义
- □ 虚拟设备 虚拟技术 定义
- □ Spooling系统 定义

#### ■ I/O控制

- □ I/O控制的主要功能
- □ 请求I/O的进程、I/O过程、设备处理进程、中断处理程序之间的同步关系