Parte 2. Calcolo differenziale

6. Spazi vettoriali euclidei

In questa sezione sono richiamate alcune proprietà di \mathbb{R}^n , visto come spazio vettoriale euclideo. Per semplicità consideriamo esplicitamente il caso n=2.

6.1. Vettori, norma e prodotto scalare. Gli elementi del prodotto cartesiano

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}\$$

sono detti vettori. Ogni vettore $v \in \mathbb{R}^2$ è una coppia ordinata (x, y) ed i numeri reali x, y sono detti le componenti di v. In particolare si denota con 0 = (0, 0) il vettore nullo. In \mathbb{R}^2 sono definite le seguenti operazioni che lo rendono uno spazio vettoriale euclideo.

a) La somma di due vettori $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ è il vettore

$$v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

b) La moltiplicazione di un vettore v=(x,y) per uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ è il vettore

$$\lambda v = (\lambda x, \lambda y).$$

c) La norma di un vettore v = (x, y) è lo scalare

$$||v|| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La norma soddisfa le seguenti proprietà:

$$\begin{split} \|v\| &\geq 0 \\ \|v\| &= 0 \iff v = 0 \\ \|\lambda v\| &= |\lambda| \, \|v\| \\ |\, \|v\| - \|w\| \, | \leq \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \quad \text{(disuguaglianza triangolare)} \end{split}$$

per ogni $v, w \in \mathbb{R}^2$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Inoltre, se v = (x, y)

$$|x| \le ||v|| \qquad |y| \le ||v||. \tag{53}$$

d) Il prodotto scalare di due vettori $v_1=(x_1,y_1)$ e $v_2=(x_2,y_2)$ è lo scalare

$$v_1 \cdot v_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

Il prodotto scalare soddisfa le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} v_1 \cdot v_2 &= v_2 \cdot v_1 \\ v_1 \cdot (\lambda v_2) &= \lambda (v_1 \cdot v_2) \\ v_1 \cdot (v_2 + v_3) &= (v_1 \cdot v_2) + (v_1 \cdot v_3) \\ v_1 \cdot v_1 &= \|v_1\|^2 \\ |v_1 \cdot v_2| &\leq \|v_1\| \|v_2\| \quad \text{(disuguaglianza di Schwarz)} \end{aligned}$$

per ogni $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^2$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. In particolare, se $v_1 \cdot v_2 = 0$, allora v_1 e v_2 sono detti ortogonali.

- \diamondsuit . A differenza della retta reale in \mathbb{R}^2 non è stata introdotta una relazione d'ordine "<".
- \diamondsuit . Il nome "disuguaglianza triangolare" si riferisce alla relazione $||v+w|| \le ||v|| + ||w||$, da cui discende l'altra. Inoltre vale che

$$|||v|| - ||w|| | \le ||v - w|| \le ||v|| + ||w||.$$

Nel piano vale la relazione

$$v_1 \cdot v_2 = ||v_1|| ||v_2|| \cos \theta,$$

dove $\theta \in (-\pi, \pi]$ è l'angolo compreso tra i due vettori (se entrambi i vettori sono non nulli). Segue che $v_1 \cdot v_2 = 0$ se e solo se vale una della seguenti tre condizioni

$$v_1 = 0$$
 o $v_2 = 0$ o $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$.

Dato un vettore v non nullo, il vettore $\hat{v} = v/\|v\|$, detto versore direzionale, ha norma 1 e $v = ||v|| \hat{v}$.

Se w è un altro vettore, allora

$$w = \frac{w \cdot v}{\|v\|^2} v + v^{\perp},$$

dove v^{\perp} è ortogonale a v, cioè $v^{\perp} \cdot v = 0$, e il vettore

$$\frac{w \cdot v}{\|v\|^2} v = w \cdot \widehat{v} \quad \widehat{v}$$

è detta proiezione di w lungo v.

Se due vettori v, w sono ortogonali vale il teorema di Pitagora

$$||v + w||^2 = ||v||^2 + ||w||^2.$$

Nota. A volte è comodo identificare i vettori di \mathbb{R}^2 con matrici 2×1 (vettori colonna) o matrici 1×2 (vettori riga)

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad v^t = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$$

dove ^t indica la trasposizione. Con questa notazione il prodotto scalare diventa

$$v_1 \cdot v_2 = v_1^t v_2 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix},$$

dove il prodotto è quello righe per colonne.

Indicheremo i versori degli assi cartesiani con

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

che soddisfano

$$\|\mathbf{i}\|=1 \qquad \|\mathbf{j}\|=1 \qquad \mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=0,$$
e per ogni vettore $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$
$$v=x\,\mathbf{i}+y\,\mathbf{j},$$

$$v = x \mathbf{i} + y \mathbf{i}$$

cioè sono una base ortonormale di \mathbb{R}^2 .

Nel piano euclideo, in cui sono stati scelti un'origine O ed un sistema di assi cartesiani, ogni vettore v è rappresentato geometricamente da un segmento orientato il cui primo estremo è l'origine O. Il secondo estremo del vettore individua univocamente un punto P del piano di modo che la coppia ordinata (x, y) indica sia le componenti del vettore v = (x, y) sia le coordinate del punto P = (x, y). In particolare il vettore nullo 0 individua l'origine O. Viceversa, due punti del piano $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ individuano un vettore il cui primo estremo è P_1 e il secondo estremo è P_2 . Tale vettore, denotato con $P_2 - P_1$, ha componenti

$$P_2 - P_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Infine, dato un punto P=(x,y) ed un vettore v=(h,k), il secondo estremo del vettore v, il cui primo estremo è in P, individua un punto, denotato con P+v, le cui coordinate sono

$$P + v = (x + h, y + k).$$

Il punto P + v è detto il traslato di P.

La distanza (euclidea) tra due punti $P_0 = (x_0, y_0)$ e $P_1 = (x_1, y_1)$ è definita da

$$d(P_1, P_0) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} = ||P_1 - P_0||.$$
(54)

Quanto detto si estende naturalmente al prodotto di n copie di \mathbb{R}

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\},\$$

in particolare i punti di \mathbb{R}^3 sono descritti da triple (x,y,z) ed i tre versori sono

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

6.2. Elementi di topologia. Dati $P_0 \in \mathbb{R}^n$ e $\delta > 0$ si definisce palla (aperta) di centro P_0 e raggio δ l'insieme

$$B(P_0, \delta) = \{ P \in \mathbb{R}^n \, | \, ||P - P_0|| < \delta \}.$$

Se n = 2 e $P_0 = (x_0, y_0)$, allora

$$B((x_0, y_0), \delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2 \},$$

cioè $B((x_0, y_0), \delta)$ è il cerchio di centro (x_0, y_0) e raggio δ , circonferenza esclusa. In \mathbb{R}^3 $B(P_0, \delta)$ è una sfera (senza la buccia). Le seguenti definizioni esprimono le proprietà di vicinanza di un punto ad un insieme.

Def. 2.1. Siano $A \subset \mathbb{R}^n$ e $P_0 \in \mathbb{R}^n$.

- a) Il punto P_0 è interno ad A se esiste $\delta > 0$ tale che $B(P_0, \delta) \subset A$, ovvero P_0 è interno se tutti i punti sufficientemente vicini a P_0 appartengono ad A.
- b) Il punto P_0 è di aderenza per A se per ogni $\delta > 0$ si ha $B(P_0, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ovvero P_0 è di aderenza se esistono punti di A arbitrariamente vicini a P_0 .
- c) Il punto P_0 è di frontiera per A se per ogni $\delta > 0$ si ha che

$$B(P_0, \delta) \cap A \neq \emptyset$$
 e $B(P_0, \delta) \cap A^c \neq \emptyset$,

ovvero P_0 è di frontiera se esistono punti di A e del suo complementare A^c arbitrariamente vicini a P_0 . Questo equivale al fatto che P_0 è di aderenza per A, ma non è interno ad A.

Introduciamo alcuni insiemi costruiti a partire da ${\cal A}$ in base alle precedenti definizioni.

Def. 2.2. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$.

- a) L'insieme dei punti interni di A si chiama parte interna e si denota con \mathring{A} . Poiché un punto interno appartiene necessariamente ad A, allora $\mathring{A} \subset A$.
- b) L'insieme dei punti di aderenza di A si chiama chiusura e si denota con \overline{A} . Poiché i punti di A sono necessariamente di aderenza per A, si ha $A \subset \overline{A}$.
- c) L'insieme dei punti di frontiera di A si denota con ∂A .

Prop. 2.3. Data $A \subset \mathbb{R}^n$, valgono le seguenti relazioni

$$\mathring{A} \subset A \subset \overline{A} \tag{55a}$$

$$\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A \tag{55b}$$

$$\mathring{A} = A \setminus \partial A \tag{55c}$$

Dimostrazione. La relazione (55a) segue immediatamente dalle definizione. Dimostriamo la (55b). Evidentemente, $\mathring{A} \cup \partial A \subset \overline{A}$. Proviamo che $\overline{A} \subset \mathring{A} \cup \partial A$. Se $P \in \overline{A}$ e $P \in \partial A$, la tesi è evidente. Viceversa, se $P \in \overline{A}$ e $P \notin \partial A$, allora esiste $\delta > 0$ tale che $B(P, \delta) \cap A^c = \emptyset$, cioè $B(P, \delta) \subset A$, per cui $P \in \mathring{A}$. Dimostriamo la (55c). Se $P \in \mathring{A}$, per definizione $P \in A$ e $P \notin \partial A$, da cui segue che $\mathring{A} \subset A \setminus \partial A$. Viceversa se $P \in A$ e $P \notin \partial A$, allora esiste δ tale che $B(P_0, \delta) \cap A^c = \emptyset$, cioè $B(P_0, \delta) \subset A$ e, quindi, $P \in \mathring{A}$.

Definiamo due famiglie di insiemi per cui l'inclusione destra o sinistra in (55a) è in effetti un'uguaglianza.

Def. 2.4. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$.

- a) L'insieme A è detto aperto se A = A, cioè se tutti i punti di A sono interni.
- b) L'insieme A è detto chiuso se se $\overline{A} = A$, cioè se tutti i punti di aderenza di A appartengono ad A.
- c) L'insieme A è limitato se esiste R > 0 tale che $A \subset B(O, R)$, cioè se

$$||P - O|| < R \qquad \forall P \in A.$$

 \diamondsuit . Gli unici insiemi che sono sia aperti sia chiusi sono \mathbb{R}^2 e \emptyset

Esempio 2.5. La palla $B(P_0,r)$ di centro $P_0 \in \mathbb{R}^n$ e raggio r>0 è aperta. Infatti se $Q_0 \in B(P_0,r)$ allora Q_0 è punto interno. Scelto $\delta=r-\|Q_0-P_0\|,\ \delta>0$ poiché $\|Q_0-P_0\|< r$. Allora, per ogni $P\in B(Q_0,\delta)$ la disuguaglianza triangolare implica che

$$||P - P_0|| \le ||P - Q_0|| + ||Q_0 - P_0|| < \delta + ||Q_0 - P_0|| = r$$

allora $P \in B(P_0, r)$ e, quindi, $B(Q_0, \delta) \subset B(P_0, r)$. Ne segue che Q_0 è punto interno ed $B(P_0, r)$ è aperto.

Prop. 2.6. Dato $A \subset \mathbb{R}^n$

- a) A è aperto se e solo se $A \cap \partial A = \emptyset$;
- b) A è chiuso se e solo se $\partial A \subset A$;
- c) A è limitato se e solo se $\sup_{P \in A} ||P O|| < +\infty$.

Dimostrazione.

- a) Se A è aperto, allora per la (55c) $A \cap \partial A = \mathring{A} \cap \partial A = \emptyset$. Viceversa, se $A \cap \partial A = \emptyset$, dato $P \in A \subset \overline{A}$ allora per la (55b) necessariamente $P \in \mathring{A}$, cioè $\mathring{A} = A$.
- b) Segue dalla (55b).
- c) Segue dalla definizione di insieme limitato.

7. Funzioni

Una funzione $F:A\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ è una legge che assegna ad ogni punto $P\in A$ uno ed un solo elemento $Q=F(P)\in\mathbb{R}^m$. L'insieme A è detto dominio ed \mathbb{R}^m codominio. Se m=1, la funzione è detta scalare, se m>1 è detta funzione vettoriale.

Data una funzione $F:A\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m,\ Q=F(P),$ si hanno n variabili indipendenti che parametrizzano il punto $P\in A$

$$P = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

ed m variabili dipendenti che parametrizzano il valore Q = F(P)

$$Q = (z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$$

Con questa notazione la funzione Q = F(P) si scrive come

$$F(x_1,\ldots,x_n) = (f_1(x_1,\ldots,x_n),\ldots,f_m(x_1,\ldots,x_n)) \Longleftrightarrow \begin{cases} z_1 = f_1(x_1,\ldots,x_n) \\ \ldots \\ z_m = f_m(x_1,\ldots,x_n) \end{cases}.$$

Le m funzioni scalari $f_1:A\to\mathbb{R},\ldots,f_m:A\to\mathbb{R}$ sono dette le componenti della funzione F, hanno tutte lo stesso dominio $A\subset\mathbb{R}^n$ e lo stesso codominio \mathbb{R} .

Esempio 2.7. Sia $F(x,y)=(\frac{1}{x^2+y^2},\log x)$, allora

$$F: A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \neq (0, 0), \ x > 0 \right\} = ((0, +\infty) \times \mathbb{R}) \setminus \left\{ (0, 0) \right\}$$

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{x^2 + y^2} = f_1(x, y) \\ z_2 = \log x = f_2(x, y) \end{cases}$$

Sia $F: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, Q = F(P)$ allora

a) dato $B \subset \mathbb{R}^n$, l'immagine di B secondo F è il sotto-insieme di \mathbb{R}^m

$$F(B) = \{ F(P) \in \mathbb{R}^m \mid P \in B \},$$

in particolare $F(A) = \operatorname{Im} F$ è detta immagine di F.

b) dato $C \subset \mathbb{R}^m$, la contro-immagine di C secondo F è il sotto-insieme di \mathbb{R}^n

$$F^{-1}(C) = \{ P \in A \, | \, F(P) \in C \}.$$

Consideriamo nel seguito alcuni casi particolari.

Funzioni scalari. Data una funzione scalare di 2 variabili indipendenti

$$f: A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
 $z = f(x, y)$

(1) il sotto-insieme di \mathbb{R}^3

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A, z = f(x, y)\}$$

è detto grafico della funzione che rappresenta una superficie nello spazio;

(2) dato $c \in \mathbb{R}$ il sotto-insieme di \mathbb{R}^2

$$A_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in A, f(x, y) = c\},\$$

è detto insieme di livello di f di quota c è una curva (eventualmente patologica) nel piano

L'insieme di livello è l'insieme vuoto se $c \notin \operatorname{Im} F$. Se $c \in \operatorname{Im} F$, allora l'insieme di livello è la proiezione sul piano xy della curva ottenuta intersecando il grafico della funzione con il piano z=c.

🕏. L'insieme di livello può essere patologico. Ad esempio, la funzione

$$f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

con dominio $A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2\leq 1\}$, ha come grafico la semisfera $x^2+y^2+z^2=1$ che giace nel semispazio delle $z\geq 0$ (emisfero nord). Se $0\leq c<1$, l'insieme di livello è la circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt{1-c^2}$. Tuttavia se c=1 l'insieme di livello si riduce alla sola origine $\{(0,0)\}$, mentre se c>1 o c<0 l'insieme di livello è l'insieme vuoto.

Esempio 2.8. Una funzione scalare lineare affine di due variabili è della forma

$$f(x,y) = z_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0) = z_0 + (a,b) \cdot (x - x_0, y - y_0),$$

dove $z_0, a, b \in \mathbb{R}$ sono coefficienti fissati. Il grafico è il piano passante per il punto (x_0, y_0, z_0) in \mathbb{R}^3 di equazione cartesiana

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) - (z-z_0) = 0$$

non parallelo all'asse z. Dato $c \in \mathbb{R}$, se $a^2 + b^2 \neq 0$ l'insieme di livello è la retta (nel piano) di equazione cartesiana

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) = c - z_0.$$

Se a=b=0, il grafico è il piano $z=z_0$ parallelo al piano xy e gli insiemi di livello A_c sono l'insieme vuoto, tranne nel caso in cui $c=z_0$ per cui $A_{z_0}=\mathbb{R}^2$.

Curve. Una curva è una funzione $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ con dominio $I\subset\mathbb{R}$ e codominio \mathbb{R}^2 . Le funzioni x(t) ed y(t) sono dette componenti della curva e sono funzioni scalari con dominio $I\subset\mathbb{R}$ e codominio \mathbb{R} . La curva γ si denota spesso con

$$\gamma: \left\{ \begin{array}{ll} x=x(t) \\ y=y(t) \end{array} \right. \quad t\in I \qquad \Longleftrightarrow \qquad \gamma(t)=x(t)\,\mathbf{i}+y(t)\,\mathbf{j} \quad t\in I.$$

L'immagine di γ

$$\gamma(I) = \{(x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in I\} \subset \mathbb{R}^3$$

è detta traccia o traiettoria della curva.

 \diamondsuit . Nelle precedenti equazioni vi è un piccolo abuso di notazione, poiché i simboli x ed y indicano sia le componenti di γ , che sono funzioni, sia il valore di tali funzioni in t, cioè numeri reali.

Esempio 2.9. Dato r > 0, la curva piana

$$\gamma: \left\{ \begin{array}{l} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{array} \right. \quad t \in \mathbb{R}$$

ha come componenti $x(t) = r \cos t$ e $y(t) = r \sin t$, la traccia è la circonferenza di centro l'origine e raggio r di equazione cartesiana

$$x^2 + y^2 = r^2$$
.

Campi. Un campo bidimensionale è una funzione $F:A\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$

$$F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$$

che assegna ad ogni punto P=(x,y) del dominio un vettore $v=F(x,y)\in\mathbb{R}^2$. Le componenti f(x,y) e g(x,y) sono funzioni scalari con dominio $A\subset\mathbb{R}^2$ e codominio \mathbb{R} . Il campo F si denota anche con

$$F(x,y) = f(x,y)\mathbf{i} + g(x,y)\mathbf{j}.$$

Esempio 2.10. Il campo che assegna ad ogni punto il versore radiale è

$$F(P) = \frac{P - P_0}{\|P - P_0\|} = \frac{(x - x_0, y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$$

con componenti

$$f(x,y) = \frac{x - x_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$$
$$g(x,y,z) = \frac{y - y_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}.$$

Trasformazioni. Una trasformazione (attiva) è una funzione

$$\Psi: A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

che assegna ad ogni punto del dominio $P \in A$ il punto $\Psi(P)$. Esplicitamente, la trasformazione è data da

$$\Psi: \begin{cases} \overline{x} = \overline{x}(x, y) \\ \overline{y} = \overline{y}(x, y) \end{cases}.$$

dove le componenti $\overline{x}(x,y)$ ed $\overline{y}(x,y)$ sono le coordinate del punto trasformato.

Esempio 2.11. Data la matrice 2×2 , $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$, la trasformazione lineare associata è

$$\Psi: \begin{cases} \overline{x} = ax + cy \\ \overline{y} = bx + dy \end{cases},$$

in cui le componenti sono $\overline{x}(x,y) = ax + cy$ e $\overline{y}(x,y) = bx + dy$. La trasformazione Ψ manda il quadrato di vertici (0,0), (1,0), (1,1) e (0,1), nel parallelogramma di vertice

l'origine ed i cui due lati adiacenti sono i vettori (a,b) e (c,d). Se il determinate ad-bc è zero, i vettori (a,b) e (c,d) sono paralleli ed il parallelogramma si riduce ad un segmento.

Un caso di particolare interesse sono le rotazioni. Fissato un angolo $\theta \in \mathbb{R}$, la corrispondente matrice di rotazione è

$$R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

e la corrispondente trasformazione lineare è data da

$$\Psi: \begin{cases} \overline{x} = \cos\theta \, x - \sin\theta \, y \\ \overline{y} = \sin\theta \, x + \cos\theta \, y \end{cases}.$$

Superfici. Una superficie (in \mathbb{R}^3) è una funzione $\sigma(t,s)=(x(t,s),y(t,s),z(t,s))$ con dominio $A\subset\mathbb{R}^2$ e codominio \mathbb{R}^3 . La superficie si denota spesso con

$$\sigma: \begin{cases} x = x(t,s) \\ y = y(t,s) \\ z = z(t,s) \end{cases} \iff \sigma(t,s) = x(t,s)\mathbf{i} + y(t,s)\mathbf{j} + z(t,s)\mathbf{k}.$$

Esempio 2.12 (piano). Dato un punto $P_0 = (x_0, y_o, z_0)$ e due vettori $v = (v_1, v_2, v_3)$ e $w = (w_1, w_2, w_3)$ non paralleli tra di loro, il piano passante per i punti P_0 , $P_0 + v$ e $P_0 + w$ è la superficie

$$\sigma: \begin{cases} x = x_0 + tv_1 + sw_1 \\ y = y_0 + tv_2 + sw_2 \\ z = z_0 + tv_3 + sw_3 \end{cases}.$$

La condizione che $v \in w$ non siano paralleli equivale al fatto che il rango della matrice 3×2

$$\begin{bmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{bmatrix}$$

sia uguale a due.

Ritornando al caso generale, l'esempio delle funzioni scalari lineari può essere facilmente esteso al caso vettoriale.

Esempio 2.13 (funzioni lineari). Data una matrice $A = [a_{ij}]$ di taglia $m \times n$ questa definisce una funzione $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ definita da

$$F(v) = A v = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1:} \cdot v \\ \dots \\ a_{m:} \cdot v \end{bmatrix}$$

dove $v = (v_1, \ldots, v_n)$ è pensato come vettore colonna, Av indica il prodotto matriciale riga per colonna, e $a_{i,:} \in \mathbb{R}^n$ è l'*i*-esimo vettore riga della matrice A. Dato $i = 1, \ldots, m$, la i-esima componente di F è

$$f_i(v) = (Av)_i = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_j = a_{i,:} \cdot v.$$

La funzione F è lineare, cioè

$$F(\lambda v + \mu w) = \lambda F(v) + \mu F(w)$$
 $v, w \in \mathbb{R}^n, \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$

Ogni funzione lineare da \mathbb{R}^n in \mathbb{R}^m è della forma descritta per un'unica matrice A di taglia $m \times n$.

Esempio 2.14 (funzioni affini). Una matrice $A = [a_{ij}]$ di taglia $m \times n$ e due punti $P^* \in \mathbb{R}^n$ e $Q^* \in \mathbb{R}^m$ definiscono una funzione $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$$F(P) = Q^* + A(P - P^*) = \begin{bmatrix} z_1^* \\ \dots \\ z_m^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_1^* \\ \dots \\ x_n - x_n^* \end{bmatrix},$$

dove $P=(x_1,\ldots,x_n),\ P^*=(x_1^*,\ldots,x_n^*)$ e $Q^*=(z_1^*,\ldots,z_m^*)$. Dato $i=1,\ldots,m,$ la i-esima componente di F è

$$f_i(P) = z_i^* + \sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j - x_j^*) = z_i^* + a_{i,:} \cdot (P - P^*).$$

7.1. **Funzioni continue.** La definizione di funzione continua è la naturale estensione di quella data per funzioni di una variabile.

Def. 2.15. Una funzione $F:A\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ è detta continua in $P_0\in A$ se per ogni $\epsilon>0$ esiste $\delta>0$ tale che

$$||F(P) - F(P_0)|| < \epsilon \text{ se } P \in A \text{ e } ||P - P_0|| < \delta,$$

cioè, F(P) è arbitrariamente vicino a $F(P_0)$ per ogni $P \in A$ sufficientemente vicino a P_0 .

Una funzione è detta continua se è continua in tutti i punti del suo dominio. Si denota con $C^0(A, \mathbb{R}^m)$ l'insieme delle funzioni continue definite su $A \subset \mathbb{R}^n$ ed a valori in \mathbb{R}^m . Se m = 1 si scrive semplicemente $C^0(A)$.

Se z = f(x, y) è una funzione scalare di due variabili con dominio $A \subset \mathbb{R}^2$, f è continua se, fissato $P_0 = (x_0, y_0) \in A$, per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \epsilon \text{ per ogni } (x,y) \in A \text{ tale che } \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta.$$

 ${}^{\diamondsuit}$. Data una funzione continua di una variabile $\varphi:I\to\mathbb{R}$, questa definisce naturalmente una funzione di due variabili $f:I\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$$f(x,y) = \varphi(x)$$

che risulta continua come funzione di due variabili. Analogamente, se si scambia il ruolo di x e di y.

La continuità di una funzione vettoriale può essere ricondotta allo studio della continuità delle sue componenti.

Lemma 2.16. Una funzione vettoriale

$$F: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
 $F(P) = (f_1(P), \dots, f_m(P))$

è continua se e solo se tutte le sue componenti $f_1: A \to \mathbb{R}, \ldots, f_m: A \to \mathbb{R}$ sono continue.

Dimostrazione. Per chiarezza supponiamo che m=2. Se F è continua in P_0 , dato $\epsilon>0$ esiste $\delta>0$ tale che $\|F(P)-F(P_0)\|<\epsilon$ se $P\in A$ e $\|P-P_0\|<\delta$. Dalla (53) si ha che $|f_1(P)-f_1(P_0)|<\epsilon$ e $|f_2(P)-f_2(P_0)|<\epsilon$ per cui f_1 e f_2 sono entrambe continue in P_0 . Viceversa, se f_1 e f_2 sono continue in $P_0\in A$, dato $\epsilon>0$ esistono $\delta_1,\delta_2>0$ tali che

$$|f_1(P) - f_1(P_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$|f_2(P) - f_2(P_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$P \in A \cap B(P_0, \delta_1)$$

$$P \in A \cap B(P_0, \delta_2).$$

Posto $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, se $P \in A \cap B(P_0, \delta)$, valgono entrambe le precedenti disuguaglianze

$$||F(P) - F(P_0)|| = \sqrt{(f_1(P) - f_1(P_0))^2 + (f_2(P) - f_2(P_0))^2} = \sqrt{2\frac{\epsilon^2}{4}} < \epsilon.$$

Dal precedente lemma segue che una curva piana $\gamma:I\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$

$$\gamma: \left\{ \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right.$$

è continua se e solo se sono continue le componenti x(t) e y(t) ed un campo bidimensionale $F:A\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$

$$F(x,y) = (f(x,y), g(x,y)) = f(x,y) \mathbf{i} + g(x,y) \mathbf{j}$$

è continuo se e solo se sono continue le sue componenti f e g.

La continuità è preservata dalle operazioni elementari tra funzioni, come mostrano i seguenti due teoremi.

Teo 2.17 (Continuità della funzione composta). Date due funzioni continue $F: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora la funzione composta $G \circ F$ è continua.

Dimostrazione. Fissato $P_0 \in A$ ed $\epsilon > 0$, per la continuità di G in $Q_0 = F(P_0)$ esiste $\delta' > 0$

$$||G(Q) - G(F(P_0))|| < \epsilon \text{ se } ||Q - F(P_0)|| < \delta' \text{ e } Q \in B.$$
 (56)

Per la continuità di F in P_0 , esiste $\delta > 0$ tale che

$$||F(P) - F(P_0)|| < \delta' \text{ se } ||P - P_0|| < \delta \text{ e } P \in A.$$

Quindi se $P \in A$ e $||P - P_0|| < \delta$, scegliendo nella (56) Q = F(P), che appartiene a B essendo $F(A) \subset B$, segue che $||G(F(P)) - G(F(P_0))|| < \epsilon$.

Teo 2.18. Date due funzione scalari continue

$$f: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
 $g: B \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

allora la somma f + g, il prodotto f g ed il rapporto f/g sono funzioni continue sul loro dominio naturale.

Dimostrazione. Per semplicità supponiamo che n=2 e dimostriamo ad esempio che il prodotto è una funzione continua su $A \cap B$. Per ogni $(x,y) \in A \cap B$

$$f(x,y) g(x,y) = m(f(x,y), g(x,y)) = m(F(x,y)),$$

dove

$$F: A \cap B \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
 $F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$
 $m: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $m(x,y) = xy.$

Per il Teorema 2.17 la funzione f g è continua se F ed m sono continue. Infatti, poiché f e g sono continue, allora F è continua per il Lemma 2.16. Mostriamo che m è continua. Fissato $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, allora se $(x, y) \in B((x_0, y_0), \delta)$ con $0 < \delta < 1$

$$|m(x,y) - m(x_0, y_0)| = |x(y - y_0) + (x - x_0)y_0|$$

$$\leq |x - x_0 + x_0||y - y_0| + |y_0||x - x_0|$$

$$\leq (|x - x_0| + |x_0|)|y - y_0| + |y_0||x - x_0|$$

$$\leq (|x_0| + \delta)\delta + |y_0|\delta$$

$$\leq (|x_0| + |y_0| + 1)\delta < \epsilon$$

se $\delta < \epsilon/(|x_0| + |y_0| + 1)$.

Esempio 2.19. La funzione $f(x,y) = x^2/\sqrt{y}$ è continua su $\mathbb{R} \times (0,+\infty)$ poiché prodotto delle funzioni $g(x,y) = x^2 = \varphi(\pi_1(x,y))$ e $h(x,y) = 1/\sqrt{y} = \psi(\pi_2(x,y))$ dove

$$\varphi(t) = t^2$$
 $\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

sono funzioni (di una variabile) continue rispettivamente su \mathbb{R} e su $(0, +\infty)$.

7.1.1. Funzioni infinitesime. Introduciamo una classe di funzioni che formalizzano l'idea intuitiva di errore infinitesimo.

Def. 2.20. Una funzione $\epsilon: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è detta infinitesima (nell'origine) se $0 \in A$, $\epsilon(0) = 0$ ed ϵ è continua in zero.

Se $\epsilon(v)$ è una funzione infinitesima (nell'origine) e P_0 è un punto di \mathbb{R}^n , diremo che $\epsilon(P-P_0)$ è una funzione infinitesima in P_0 . In altre parole, per ogni $\tilde{\epsilon} > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\|\epsilon(P-P_0)\| < \widetilde{\epsilon}$$
 se $P \in A$ e $\|P-P_0\| < \delta$.

Una funzione vettoriale $\epsilon(v) = (\epsilon_1(v), \dots, \epsilon_m(v))$ è infinitesima se e solo se lo sono tutte le sue componenti ϵ_i .

Una funzione scalare di due variabile $\epsilon(x-x_0,y-y_0)$ è infinitesima in (x_0,y_0) se per ogni $\tilde{\epsilon} > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$|\epsilon(x - x_0, y - y_0)| < \tilde{\epsilon}$$
 se $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$.

 \mathfrak{F} . Con lieve abuso di notazione, nel seguito indicheremo con $\epsilon(v)$, $\epsilon(P-P_0)$ una generica funzione infinitesima, anche quando si tratta di funzioni differenti. Ad esempio $2\epsilon(v) = \epsilon(v)$ e $\epsilon(v) - \epsilon(v) \neq 0$.

Dalle proprietà delle funzioni continue si verifica immediatamente che

$$\lambda \epsilon(v) + \mu \epsilon(v) = \epsilon(v) \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$\epsilon(\epsilon(v)) = \epsilon(v)$$

$$\|\epsilon(v)\| = \epsilon(v)$$
(57)

per ogni vettore v per cui il membro di sinistra è ben definito. Inoltre

a) se una funzione F vettoriale è maggiorata da una funzione scalare (positiva) infinitesima,

$$||F(v)|| < \epsilon(v)$$
 $v \in A$,

allora F è una funzione infinitesima;

b) se f è una funzione scalare tale che $0 \in \text{dom } f$ ed f è localmente limitata, cioè esistono $C, \delta > 0$ per cui $|f(v)| \le C$ per ogni $v \in \text{dom } f \cap B(0, \delta)$, allora

$$f(v)\epsilon(v) = \epsilon(v);$$

c) se F è una funzione vettoriale tale che $0 \in \text{dom } F$ ed F è localmente limitata, cioè esistono $C, \delta > 0$ per cui $||F(v)|| \le C$ per ogni $v \in \text{dom } F \cap B(0, \delta)$, allora

$$F(v) \cdot \epsilon(v) = \epsilon(v).$$

Evidentemente, una funzione $F:A\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ è continua in P_0 se e solo se

$$F(P) = F(P_0) + \epsilon(P - P_0),$$
 (58)

dove l'errore $\epsilon(P-P_0)$ è una funzione infinitesima.

7.2. Proprietà delle funzioni continue scalari. Il seguente risultato è utile per determinare se un insieme è aperto o chiuso.

Prop. 2.21. Data una funzione continua $f: A \subset \mathbb{R}^n \to$, allora

a) se A è aperto, allora per ogni intervallo aperto $I \subset \mathbb{R}$ l'insieme

$$\{P \in A \mid f(P) \in I\}$$

è un aperto di \mathbb{R}^n ;

b) se A è chiuso, allora per ogni intervallo chiuso $I \subset \mathbb{R}$ l'insieme

$$\{P \in A \mid f(P) \in I\}$$

è un chiuso di \mathbb{R}^n .

Se f(x,y) è una funzione definita su tutto \mathbb{R}^2 , poiché $(-\infty,c)$ è un intervallo aperto e $(-\infty,c]$ è un intervallo chiuso, dal precedente teorema segue che l'insieme

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) < c\}$$

è aperto, e l'insieme

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) \le c\}$$

è chiuso. Poiché l'intervallo degenere $\{c\}$ è chiuso anche l'insieme di livello di quota c

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) = c\}$$

è chiuso.

Per una funzione continua, in generale non è vero che l'immagine di un insieme aperto (risp. chiuso) sia aperto (risp. chiuso). Ad esempio, la funzione scalare $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ è continua, ma $f(\mathbb{R}^2)$ è l'intervallo (0,1]. Infatti, per ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ evidentemente $0 < f(x,y) \le 1$ e, dall'Analisi 1, $\{f(x,0) = \frac{1}{1+x^2} \mid x \in \mathbb{R}\} = (0,1]$. Allora $f(\mathbb{R}^2) = (0,1]$ dove \mathbb{R}^2 è chiuso ed aperto, ma (0,1] non è né chiuso né aperto.

Il seguente teorema fornisce una condizione sufficiente per l'esistenza dei massimi e minimi assoluti.

Teo 2.22 (Teorema di Weierstrass). Data una funzione continua $f: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita su un insieme chiuso e limitato A, allora esistono $P_1, P_2 \in A$ tali che

$$f(P_1) \le f(P) \le f(P_2) \quad \forall P \in A.$$

I valori $f(P_1) = \min f(A)$ e $f(P_2) = \max f(A)$ sono detti, rispettivamente, minimo e massimo assoluto di f su A. I punti P_1 e P_2 sono detti punti di minimo e massimo assoluti (in generale non sono unici).

La condizione che il dominio di f sia chiuso e limitato non si può eliminare.

Esempio 2.23. La funzione $f(x,y)=x^2+y^2$ con dominio \mathbb{R}^2 è continua. Si verifica facilmente che $\sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}f(x,y)=+\infty$, poiché $\lim_{x\to+\infty}f(x,x)=+\infty$. Quindi f non ammette massimo assoluto in \mathbb{R}^2 .

La funzione $f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ con dominio $A=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,|\,x^2+y^2<1\right\}$ è continua e $\sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}f(x,y)=+\infty$, poiché $\lim_{x\to 1^-}f(x,0)=+\infty$. Quindi f non ammette massimo assoluto in A.

Introduciamo la seguente definizione che estende ad \mathbb{R}^n il concetto di intervallo.

Def. 2.24. Un insieme $C \subset \mathbb{R}^n$ è connesso per archi se, per ogni $P_0, P_1 \in C$, esiste una curva continua $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ tale che $P_0 = \gamma(0), P_1 = \gamma(1)$ e $\gamma(t) \in C$ per ogni $t \in [0,1]$, cioè esiste una curva continua γ di estremi $\gamma(0) = P_1$ e $\gamma(1) = P_2$, la cui traccia è contenuta tutta in C.

Nota. Se C è un sottoinsieme di \mathbb{R} , C è connesso per archi se e solo se è un intervallo. Infatti, se C è un intervallo chiaramente è connesso per archi. Viceversa, se C è un insieme connesso per archi, proviamo che C è un intervallo, mostrando che se $x_1 < x_2 < x_3$ e $x_1, x_3 \in C$, allora $x_2 \in C$. Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}$ curva continua di estremi $\gamma(0) = x_1$ e $\gamma(1) = x_2$ e $\gamma(t) \in C$ per ogni $t \in [0,1]$. Essendo γ continua e $\gamma(0) = x_1 < x_2 < x_3 = \gamma(1)$ per il teorem dei valori intermedi (Analisi I), esiste $t \in (0,1)$ tale che $\gamma(t) = x_2$ e, quindi, $x_2 \in C$.

Teo 2.25 (Teorema dei valori intermedi). Data una funzione continua $f: A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita su un insieme A connesso per archi, per ogni $c \in (\inf f, \sup f)$ esiste un punto $P_c \in A$ per cui $f(P_c) = c$.

🕏. Nelle ipotesi del teorema dei valori intermedi segue immediatamente che l'immagine $\overline{\text{di}} f$ è l'intervallo estremi inf f e sup f, tuttavia gli estremi possono o meno appartenere a f(A). Più precisamente

$$f(A) = \begin{cases} (\inf f, \sup f) & \text{se } f \text{ non ammetta n\'e minimo n\'e massimo} \\ [\min f, \sup f) & \text{se } f \text{ ammetta minimo, ma non massimo} \\ (\inf f, \max f] & \text{se } f \text{ ammetta massimo, ma non minimo} \\ [\min f, \max f] & \text{se } f \text{ ammetta minimo e massimo} \end{cases}$$

Sia z = f(x, y) continua con dominio A connesso per archi, allora il teorema dei valori intermedi assicura che se inf $f < c < \sup f$, l'equazione f(x,y) = c ammette almeno una soluzione $(x_0, y_0) \in A$. Ovviamente se $c < \inf f$ o $c > \sup f$ l'equazione f(x, y) = c non ha soluzioni. Se $c = \inf f$ o $c = \sup f$, l'equazione f(x, y) = c ha soluzione solo se f ammette minimo o massimo assoluto, rispettivamente. In particolare, se f è continua ed il dominio è connesso per archi e compatto l'immagine di f è l'intervallo chiuso

$$\operatorname{Im} f = [\min f, \max f].$$

Per la validità del teorema dei valori intermedi, la condizione che A sia connesso per archi non si può eliminare.

Esempio 2.26. Sia $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ con $(x,y) \in A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \neq 0\}$. La funzione è continua, $\inf_{(x,y)\in A} f(x,y) = -\infty$ e $\sup_{(x,y)\in A} f(x,y) = +\infty$ poiché

$$\lim_{x\to 0} f(x,x) = +\infty \qquad \lim_{x\to 0} f(x,-x) = -\infty.$$
 Tuttavia l'equazione $\frac{1}{xy} = 0$ non ha soluzioni.