

Error Detection And Correction

Ridho Sholehurrohman, M.Mat

Outline

- **□** Introduction
- **□** Block Coding
- ☐ Linear Block Codes
- ☐ Cyclic Codes
- **□** Checksum



Introduction

Komunikasi Data




Mengapa Harus Ada Deteksi dan Koreksi Error

- Data dapat mengalami Kerusakan selama transmisi
- Beberapa aplikasi membutuhkan deteksi dan koreksi Error

Jenis-Jenis Error


75-0 bit

Pada Error bit tunggal, hanya 1 bit dalam unit data yang berubah




Burst Error, terdapat 2 atau lebih dalam unit data yang error

Mychian



Redundansi

- Bit tambahan digunakan dalam deteksi dan koreksi error
- Bit yang ditransmisikan \rightarrow *Bit data* + *Bit Redundan*
- Diperoleh dari mekanisme pengkodean (coding)
- Coding: Blok coding dan Convolution coding



Deteksi Vs Koreksi

- Koreksi error lebih sulit dibanding dengan deteksi
- Deteksi error → ada tidaknya error (ya/tidak)
- Koreksi error → jumlah bit error, lokasi bit yang error
- Koreki 8 bit data:
 - 1 bit error → 8 kemunkinan
 - 2 bit error → 28 kemunkinan

Forward Error Correction Vs Retransmission

Cara Koreksi Error:

- Forward Error Correction Penerima menentukan data asli berdasarkan redundan bit. Hanya jika jumlah bit error sedikit.
- Retransmission Meminta pengirim mengirimkan ulang pesan.

Modular Aritmatic

a. Dua bit yang sama, maka hasilnya 0

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$1 \oplus 1 = 1$$

b. Dua bit yang berbeda, maka hasilnya 1

$$0 \oplus 1 = 1$$


$$1 \oplus 0 = 1$$


Contoh

Block Coding


- ☐ Pesan dibagi kedalam beberapa Blok data
- \square Blok data dengan k bit disebut dengan datawords
- $\square k$ bit Blok data + r Redundan = Codewords(n)
- \square n = k + r

Variabel penting: datawords, codeword, dan d_{min}





Error Deteksion



Contoh: Misalkan k = 2 dan n = 3. Table 13.1 menampilkan daftar datawords dan

codewords.

Misalkan pengirim mengkodekan dataword 01 menjadi 011 dan mengirimkannya ke penerima.

Maka:

 Penerima menerima 011. Codeword valid. Penerima mengekstrak dataword 01 dari codeword tersebut.

2. Codeword rusak pada saat transmisi, dan 111 diterima. Ini bukan codeword yang valid dan akan dibuang.

3. Codeword rusak pada saat transmisi, and <u>000</u> diterima. Ini adalah codeword yang valid. Perima mengekstrak dataword <u>00</u> (data salah). 2 Bit yang rusak membuat error tidak bisa dideteksi.

Datawords	Codewords	
00	000	
√ 01	011	
10	101	
11	110	

Tabel 13.1 Kode Untuk Deteksi Error Sumber: (Forouzan, 2007)

38/48

000 <u>—</u> 0001

OB/38


010

= 0101

Deteksion Error

Blok Kode hanya bisa mendeteksi jenis error yang sesuai peruntukannya

Error Correcttion



Contoh

Tambahkan lebih banyak bit redundan untuk untuk melihat apakah penerima mampu memperbaiki sebuah error tanpa tahu data sebenarnya yang dikirimkan. Ditambahkan 3 bit redundan ke 2-bit dataword dan menghasilkan 5-bit codewords. Table 13.2

menunjukkan datawords dan codewords.

Misalkan dataword adalah 01. Pengirim membuat codeword 01011. Codeword rusak pada saat transmisi sehingga diterima 01001.

Dataword		Codeword	
	00	00000	<u>(1)</u>
✓	01	01011	7
	10	10101	
	11	11110	

Tabel 13.2 Kode Untuk koreksi Error Sumber: (Forouzan, 2007)

Bagaimana menentukan dataword yang benar?

Contoh


Penerima tidak menemukan codeword pada tabel maka terjadi error. Penerima mengasumsikan bahwa hanya ada 1 bit yang error. Strategi menentukan dataword yang benar:

- Bandingkan codeword yang diterima dengan codeword pertama pada tabel (01001 - 00000). Penerima memutuskan bukan codeword pertama karena terdapat 2 bit yang berbeda.
- Dengan cara yang sama, codeword ketiga atau keempat juga bukan.
- Codeword kedua adalah yang benar karena hanya ini yang berbeda 1 bit. Maka, penerima mengganti 01001 menjadi 01011 dan berdasarkan tabel mengekstrak dataword 01.

Hamming Distance

Hamming distance antar dua data word = jumlah bit

yang berbeda.





- 1. Hamming distance d(000, 011) adalah 2 karena $000 \oplus 011 = 011 (2 \text{ bit } 1)$
- 2. Hamming distance d(10101, 11110) adalah 3 karena 10101 @ 11110 = 01011 (3 bit 1)

Minimum Hamming Distance →

- Minimum Hamming Distance adalah jarak terkecil dari semua pasangan word data yang mungkin pada suatu kumpulan word.
- Menentukan MHD untuk Tabel 13.2


DIDII

d(00000, 01011) = 3	d(00000, 10101) = 3	d(00000, 11110) = 4
d(01011, 10101) = 4	d(01011, 11110) = 3	d(10101, 11110) = 3

Maka,
$$d_{min} = 3$$

Dataword	Codeword
00	00000
01	01011
10	10101
11	11110

- Untuk mendeteksi s bit error, maka MHD sebuah block code adalah d = s + 1
- Untuk koreksi t bit error, maka MHD sebuah block code adalah d = 2t + 1



Terimakasih