

Puesta en marcha de Aspel CAJA 4.0 para usuarios de una versión anterior.

Para instalar la versión 4.0 si vienes de la versión anterior CAJA 3.5, debes seguir los siguientes pasos:

- 1. Preparar la base de tu sistema Aspel-CAJA de la versión anterior.
- 2. Instalar la versión 4.0 de Aspel-CAJA.
- **3.** Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.
- 4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-CAJA 4.0!

A continuación se expondrán los pasos de manera detallada

- 1. Preparar la base de tu sistema Aspel-CAJA de la versión anterior.
 - a) EN la versión anterior, se genera un respaldo de la base de datos desde el menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de respaldo. Si el sistema se trabaja en red, se debe realizar desde el servidor, revisando antes que no haya usuarios manipulando la base de datos en ese momento. Este proceso se debe llevar a cabo para evitar daños o pérdidas de información ocasionadas durante el mantenimiento de la base de datos.




Figura 1. Generación de respaldo de información en Aspel-CAJA de la versión anterior.



- b) En la versión anterior recupera y regenera todos los archivos, ingresando al menú Utilerías / Control de archivos.
 - Activa la casilla de verificación

 Seleccionar todas las tablas

 Posteriormente presiona

 el botón "Diagnostico y recuperación"

 Este proceso depura y elimina las posibles inconsistencias de la base de datos, el cual es un requisito previo a la traducción.



Figura 2. Control de archivos, Diagnostico y recuperación.

c) Posterior al mantenimiento de la base de datos, realiza un nuevo respaldo. Debe almacenarse debidamente etiquetado, ya que es la base de datos definiva y correcta de la versión anterior.

2. Instalar la versión 4.0 de Aspel-CAJA.

- a) Ejecutar el instalador de Aspel-CAJA 4.0 y dar clic en el botón
- b) En la siguiente ventana se debe leer el Contrato de licencia, se debe dar clic en Acepto los términos y posteriormente presiona Siguiente >.



- **c)** Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar primero en el equipo servidor y posteriormente en las estaciones de trabajo.
 - Para instalar el servidor ir al inciso **d**). Si se desea ver la instalación de estación de trabajo, consultar el inciso **g**).
- d) Dar clic en Local o servidor en la ventana que solicita la selección del tipo de instalación.
- **e)** En la ventana de Forma de instalación elegir **Instalación típica**. En este momento el sistema inicia la copia de los archivos del sistema.



Figura 3 Selección del tipo y forma de instalación.

f) Dado que ya se tenía una instalación previa de Aspel-CAJA, el Directorio de Archivos Comunes o DAC, ya se encuentra definido y el instalador actualiza el contenido. Si todo es correcto, aparecerá la ventana de Finalización del Asistente de Instalación. Con lo que se termina la instalación del servidor o de forma local, si es el caso. El paso siguiente es la configuración del sistema. Para observar la configuración del sistema, revisar el paso no. 3.





Figura 4. Finalización del asistente de instalación.

g) Una vez terminada la instalación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción Estación de trabajo para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red. Es conveniente revisar que sea la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón Siguiente, en caso contrario se debe seleccionar manualmente. Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.



Figura 5. Selección del Directorio de Archivos Comunes Aspel.



3. Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.

Una vez instalada la nueva versión, se debe ingresar por primera vez al sistema para configurar los parámetros de trabajo y la base de datos por medio de un asistente que te guiará paso a paso:




Figura 6. Asistente de configuración CAJA 4.0.

- a) Hacer clic en Siguiente en la primera ventana.
- b) En la siguiente ventana se debe de seleccionar la opción Traducir de una versión anterior.



Figura 7. Traducir una versión anterior.



- c) En la siguiente ventana se deberá definir lo siguiente:
 - La versión a traducir (la traducción solo es posible de la versión 3.5)
 - La base de datos origen
 - La ruta que contiene los parámetros de configuración
 - La ruta de la base de datos de Aspel-CAJA 3.5 a traducir
 - Base de datos destino.



Figura 8. Asistente de traducción.

- d) Pestaña más opciones
 - Fecha Desde: Especifica la fecha inicial para la traducción de los archivos del día.

 Con el botón se podrá indicar deseada.
 - Ruta de imágenes de la base de datos: Ruta donde se encuentran las imágenes del inventario.





Figura 9. Más opciones.

e) Si todo es correcto, aparecerá un mensaje de finalización del asistente de traducción.




Figura 10. Finalización de la traducción.



f) Al dar clic en el botón el sistema muestra el siguiente mensaje.




Figura 10. Finalización de la traducción.

Al dar clic en "Si" el sistema se reinicia y se ingresa con los datos generados en la traducción.

4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-CAJA 4.0!

Una vez realizados los procesos anteriores, ya estamos listos para trabajar con el sistema. Se recomienda acceder al menú **Configuración / Parámetros del Sistema** para revisar los parámetros definidos por la traducción.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel