

ARBORESCENCE DU SITE & ROUTES DE L'API

EDLoc — arborescence du site et routes de l'API

Objet du document

Ce document complète le dossier de conception d'EDLoc par deux vues structurantes qui font le lien entre les maquettes et le développement : l'arborescence du site (les pages et leurs URL, organisées par zones d'accès) et les routes de l'API REST (le contrat entre le front et le back). L'organisation du code source fait l'objet d'un document dédié : « Arborescence du projet ».


1. Arborescence du site

Le site s'organise en trois zones d'accès. La zone publique est accessible sans compte : elle comprend la page d'accueil (landing), qui présente l'application, ses fonctionnalités et son fonctionnement en trois étapes avant d'inviter à créer un compte — l'utilisateur n'arrive ainsi jamais « à froid » sur un formulaire. Elle inclut également les pages légales (mentions légales, politique de confidentialité), en cohérence avec les engagements RGPD du cahier des charges.

La zone bailleur regroupe l'ensemble du parcours applicatif ; elle nécessite d'être authentifié (jeton JWT). La zone d'administration, enfin, n'est accessible qu'au compte porteur du rôle administrateur. Le diagramme page suivante présente les pages, leurs URL et les principaux flux de navigation.

ARBORESCENCE DU SITE

Pages, URL et zones d'accès — les zones bailleur et admin sont protégées par authentification



2. Routes de l'API

L'API REST (Express) expose les routes ci-dessous, préfixées par /api. Trois niveaux d'accès existent : Public (aucune authentification), Bailleur (jeton JWT valide requis — le bailleur n'accède qu'à ses propres données), et Admin (jeton JWT portant le rôle administrateur). Toutes les entrées (corps de requêtes, paramètres) sont validées par des schémas Zod avant traitement ; la colonne US renvoie aux user stories couvertes.

Convention de nommage : imbrication superficielle

Les routes suivent la convention REST dite d'imbrication superficielle (shallow nesting). La création d'une ressource est imbriquée sous son parent, car le contexte est nécessaire : une pièce se crée dans un état des lieux (POST /api/etats-des-lieux/:id/pièces), un élément dans une pièce, une photo sur un élément — la hiérarchie métier (état des lieux → pièce → élément → photo) est donc bien exprimée. En revanche, une ressource existante est adressée directement par son identifiant (PUT /api/pièces/:id) : les identifiants étant des UUID uniques dans toute la base, le chemin complet n'apporterait aucune information supplémentaire, allongerait les URL et imposerait de vérifier la cohérence de toute la chaîne d'identifiants à chaque appel. La hiérarchie reste garantie par les clés étrangères, et l'API vérifie systématiquement côté serveur que la ressource visée appartient bien, de proche en proche, au bailleur authentifié.

Authentification

Méthode	Route	Description	Accès	US
POST	/api/auth/inscription	Créer un compte bailleur (e-mail unique, mot de passe haché Argon2id — RG2, RG3). Réponse générique « vérifiez votre boîte mail » dans tous les cas (anti-énumération) ; un e-mail de confirmation est envoyé, le compte reste inactif tant que l'adresse n'est pas confirmée.	Public	US01
POST	/api/auth/connexion	Authentifier un bailleur ou l'administrateur (l'e-mail est cherché dans les deux tables) et délivrer un jeton JWT portant le rôle. Un compte non confirmé ou désactivé est refusé, avec un message explicite délivré seulement après vérification du mot de passe.	Public	US02
POST	/api/auth/confirmation	Activer le compte à partir du jeton reçu dans l'e-mail d'inscription (usage unique, haché en base, valable 24 h).	Public	US21
POST	/api/auth/renvoyer-confirmation	Renvoyer l'e-mail de confirmation (réponse générique dans tous les cas).	Public	US21
POST	/api/auth/mot-de-passe-oublie	Demander une réinitialisation : réponse générique dans tous les cas ; si le compte existe, un e-mail contenant un lien à usage unique (valable 1 h) est envoyé.	Public	US22
POST	/api/auth/reinitialisation	Définir un nouveau mot de passe à partir du jeton reçu par e-mail (usage unique ; nouveau mot de passe haché Argon2id).	Public	US22
GET	/api/auth/me	Retourne l'utilisateur authentifié (identité et rôle) à partir du jeton ; appelée par le client au chargement pour détecter la session et router vers la bonne zone (bailleur ou admin).	Bailleur / Admin	US02

Biens

Méthode	Route	Description	Accès	US
GET	/api/biens	Lister les biens du bailleur connecté (recherche libre, filtre par commune).	Bailleur	—
POST	/api/biens	Créer un bien.	Bailleur	US03
GET	/api/biens/:id	Consulter un bien.	Bailleur	—
PUT	/api/biens/:id	Modifier un bien.	Bailleur	—
DELETE	/api/biens/:id	Supprimer un bien et ses données associées (RG16).	Bailleur	—
GET	/api/biens/:id/etats-des-lieux	Historique des états des lieux d'un bien.	Bailleur	US20

États des lieux

Méthode	Route	Description	Accès	US
GET	/api/etats-des-lieux	Lister les états des lieux du bailleur, tous biens confondus, du plus récent au plus ancien (filtres optionnels par période et par bien, pagination).	Bailleur	—
POST	/api/etats-des-lieux	Créer un état des lieux : entrée, ou sortie pré-remplie à partir du dernier EDL d'entrée signé du même bien et locataire (RG14).	Bailleur	US03, US04, US17
GET	/api/etats-des-lieux/:id	Consulter un EDL complet (pièces, éléments, photos, signatures).	Bailleur	US12
PATCH	/api/etats-des-lieux/:id	Mettre à jour un EDL au statut « brouillon » (un EDL signé est verrouillé — RG12).	Bailleur	—

Pièces et éléments

Méthode	Route	Description	Accès	US
POST	/api/etats-des-lieux/:id/pièces	Ajouter une pièce à un EDL en brouillon.	Bailleur	US08
PUT	/api/pièces/:id	Modifier une pièce (libellé, ordre).	Bailleur	US08
DELETE	/api/pièces/:id	Retirer une pièce.	Bailleur	US08
POST	/api/pièces/:id/elements	Ajouter un élément à une pièce.	Bailleur	US08
PUT	/api/elements/:id	Renseigner l'état d'un élément (RG8) et son commentaire.	Bailleur	US06, US07
DELETE	/api/elements/:id	Retirer un élément.	Bailleur	US08

Photos

Méthode	Route	Description	Accès	US
POST	/api/elements/:id/photos	Ajouter une photo à un élément ; horodatée automatiquement, stockée sur le stockage objet (RG9).	Bailleur	US09-US11
GET	/api/photos/:id/fichier	Récupérer le fichier d'une photo : l'API vérifie le jeton et la propriété puis relaie le fichier depuis le stockage objet (bucket privé). Consultation permise même après signature.	Bailleur	US12
DELETE	/api/photos/:id	Supprimer une photo (EDL en brouillon uniquement).	Bailleur	—

Signatures et PDF

Méthode	Route	Description	Accès	US
POST	/api/etats-des-lieux/:id/signatures	Enregistrer une signature (rôle bailleur ou locataire, une par rôle — RG11). À la seconde signature : verrouillage de l'EDL, génération du PDF et envoi aux deux parties (RG12, RG13).	Bailleur	US13, US14
GET	/api/etats-des-lieux/:id/pdf	Télécharger le PDF d'un état des lieux signé.	Bailleur	US15, US16
POST	/api/etats-des-lieux/:id/envoi-pdf	Renvoyer le PDF par e-mail aux deux parties (état des lieux signé uniquement) — utile si le locataire a perdu son exemplaire.	Bailleur	US15

Comparaison

Méthode	Route	Description	Accès	US
GET	/api/etats-des-lieux/:id/comparaison	Comparer un EDL de sortie avec l'EDL d'entrée du même bien et locataire ; les écarts par élément sont calculés côté serveur (RG15).	Bailleur	US18, US19

Compte

Méthode	Route	Description	Accès	US
GET	/api/compte	Consulter son profil.	Bailleur	—
PUT	/api/compte	Modifier son profil (nom, prénom, e-mail, téléphone).	Bailleur	—
PUT	/api/compte/mot-de-passe	Changer son mot de passe (re-haché en Argon2id).	Bailleur	—
GET	/api/compte/export	Exporter ses données personnelles (RGPD).	Bailleur	—
DELETE	/api/compte	Supprimer son compte et l'ensemble de ses données (RGPD, RG16).	Bailleur	—

Administration

Méthode	Route	Description	Accès	US
GET	/api/admin/utilisateurs	Lister les comptes bailleurs (recherche).	Admin	—
PATCH	/api/admin/utilisateurs/:id/statut	Désactiver ou réactiver un compte.	Admin	—
DELETE	/api/admin/utilisateurs/:id	Supprimer un compte et ses données (confirmation requise — RGPD).	Admin	—

3. Cohérences avec le reste du dossier

- Chaque page du sitemap correspond à un écran maqueté (wireframes et maquettes), la landing page comprise.
- Chaque route de l'API s'appuie sur les règles de gestion (RGn) du cahier des charges et couvre les user stories référencées.
- L'organisation du code est décrite dans le document « Arborescence du projet » : ses groupes de routes Next.js reprennent les trois zones d'accès du sitemap, et ses middlewares matérialisent les niveaux d'accès du tableau des routes.