

Workshop B: Gestion du réseau d'assurance

Fascicule 4: STP & PVST+

Contexte

Afin de garantir la haute disponibilité du site 3, la société STAR a décidé de mettre en place un réseau redondant. La redondance augmente la disponibilité des périphériques dans la topologie du réseau en protégeant le réseau contre un point unique de défaillance. La redondance dans un réseau commuté est assurée grâce à l'utilisation de divers commutateurs ou de plusieurs liaisons entre commutateurs ou les deux à la fois. Lorsque la redondance physique est introduite dans une conception réseau, des boucles et des trames dupliquées peuvent se produire.

Vous, en tant qu'administrateur du réseau de la société, devez proposer les solutions possibles tout en respectant l'architecture du réseau déployé.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Maitriser le protocole STP (Spanning Tree Protocol) et PVST+ comme mécanismes de prévention contre les boucles de couche 2.
- ✓ Observer la sélection du port racine en fonction du coût.
- ✓ Observer la sélection du port racine en fonction de la priorité.
- ✓ Configurer le pont racine et examiner la convergence PVST+

Tâches à réaliser

La quatrième partie du Workshop, vous exige les manipulations à faire au niveau du site 3 pour accomplir les tâches suivantes :

- Observer le processus de sélection du protocole STP du pont racine.
- Observer le processus de sélection du port en fonction du coût et de la priorité.
- Configurer le pont racine principal et le pont racine secondaire.
- Configurer les ports de périphérie (Edge port) pour effectuer une transition immédiate vers un état de transfert.
- Empêcher les ports de périphérie (Edge port) de transférer les BDPU.



Rendu

Vous êtes invités à déposer sur votre Google Classroom « **Chapitre 4 : STP** », le fichier (.pdf) répondant aux différentes questions dans les espaces réservés pour les réponses et nommé NomGroupe-Classe.

Un seul rendu par équipe et veuillez respecter la date limite de remise du travail.

Partie 1: STP

Vous souhaitez commencer par vérifier la configuration actuelle de votre instance spanningtree dans le site 3.

- 1. Donnez la commande permettant de vérifier le pont racine du VLAN par défaut ?
- S3_Switch1#show spanning-tree
- 2. Quel commutateur est le pont racine ? S3_Switch1

Affichez le résultat obtenu sur le pont racine :

```
S3 Switchl#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
          Priority 32769
            Address
                       0007.EC92.5494
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority
                       32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address
                        0007.EC92.5494
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface
               Role Sts Cost
                                Prio.Nbr Type
              Desg FWD 19 128.1 P2p
Desg FWD 19 128.9 P2p
Fa0/1
Fa0/9
```

3. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ce commutateur en tant que pont racine ?

Puisque la priorité est la même dans les commutateurs, on vérifie les adresses MAC. On trouve que celle du S3_Switch1 est la plus petite adresse MAC, donc ce commutateur est le port racine.

4. Quels sont les ports racines sur chacun des commutateurs du site 3 ?



5. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ces ports comme ports racines sur le commutateur S3-Switch4 ? Justifiez avec un calcul.

```
Fa0/3 et Fa0/4 : 19+19+19=57 Donc on élimine ces ports. Fa0/2 et Fa0/7 et Fa0/8 : 19+19=38, on sélectionne l'un de ces ports. On a Fa0/2 a une priorité = 128.2 On a Fa0/7 a une priorité = 128.7 On a Fa0/8 a une priorité = 128.8
```

6. Quels sont les ports désignés sur chacun des commutateurs ?

```
S3_Switch2: Fa0/2 - Fa0/9
S3_Switch3: Fa0/5 - Fa0/6 - Fa0/7 - Fa0/8
S3_Switch4: Fa0/5 - Fa0/6
S3_Switch5: Fa0/1 - Fa0/2 - Fa0/3 - Fa0/4
```

7. Quels ports apparaissent-ils comme ports alternatifs actuellement bloqués ?

```
S3_Switch2: -
S3_Switch3: -
S3_Switch4: Fa0/3 - Fa0/4 - Fa0/7 - Fa0/8
S3_Switch5: Fa0/5 - Fa0/6
```

8. Pourquoi le mode Spanning-Tree sélectionne-t-il ces ports en tant que ports alternatifs (bloqués) ?

Les commutateurs qui ont les plus faibles priorité ou @ MAC (meilleur configuration) gardent leurs ports alors que les ports des autres seront désactivés.



Partie 2: PVST+

Etape 1: Configuration des VLANs


Pour une meilleure utilisation des ressources, vous avez décidé de segmenter le réseau du site 3 en VLANs.

1- Configurez les VLANs suivants sur les commutateurs du site 3 :

VID	@IP
31	192.168.31.0/24
32	192.168.32.0/24

- 2- Configurez les liaisons inter-commutateurs dans le mode adéquat.
- 3- Affectez les terminaux aux VLANs appropriés selon les adresses IP déjà configurées sur les machines.
- 4- Assurez le routage Inter VLANs par sous-interfaces « router-on-a-stick ».
- 5- Vérifiez la connectivité Intra-VLAN et Inter-VLAN.

Affichez le résultat du ping entre S3-PC2 et S3-PC3 :





Etape 2 : Examen de la convergence de PVST+

1- Combien y a-t-il d'instance STP sur chaque commutateur ?

Trois: CST, PVST+, 802.1s (MSTP)

2- Donnez la priorité de chaque commutateur pour les VLANs 31 et 32 :

VLAN	Nom Commutateur	Priorité
31	S3-Switch1	32799
32	S3-Switch1	32800
31	S3-Switch2	32799
32	S3-Switch2	32800
31	S3-Switch3	32799
32	S3-Switch3	32800
31	S3-Switch4	32799
32	S3-Switch4	32800
31	S3-Switch5	32799
32	S3-Switch5	32800

- 3- Quel commutateur est le pont racine pour chaque VLAN? S3-Switch1 est le pont racine pour les 2 VLANs.
- 4- Pourquoi ce commutateur fait-il office de pont racine par défaut ?

 Puisque le S3_Switch1 a la plus petite adresse MAC, donc ce commutateur est le port racine.

Etape 3 : Configuration du pont racine primaire et secondaire

- 1. Dans le but d'assurer un équilibrage des charges entre les ponts racines des VLANs 31 et 32, vous allez réaliser les tâches suivantes :
 - a. Choisissez un premier commutateur et configurez-le comme pont racine primaire pour le VLAN31. Donnez la commande correspondante :
 - S3-Switch2(config)# spanning-tree vlan 31 root primary
 - b. Choisissez un deuxième commutateur et configurez-le comme pont racine secondaire pour le VLAN31. Donnez la commande correspondante :
 - S3-Switch3(config)# spanning-tree vlan 31 root secondary



Choisissez un premier commutateur et configurez-le comme pont racine primaire pour le VLAN32. Donnez la commande correspondante :

S3-Switch3(config)# spanning-tree vlan 32 root primary

- c. Choisissez un deuxième commutateur et configurez-le comme pont racine secondaire pour le VLAN32. Donnez la commande correspondante :
 - S3-Switch2(config)# spanning-tree vlan 32 root secondary
- 2. Quelle est la priorité du pont primaire pour le VLAN 31 ? 24607
- 3. Quelle est la priorité du pont secondaire pour le VLAN 31 ? 28703
- 4. Interprétez ces résultats.

La priorité du pont primaire du VLAN 31 est plus faible que celle secondaire, c'est pourquoi il s'agit du pont primaire.

Etape 4: Configuration des ports edge

Vous souhaitez maintenant assurer une transition immédiate vers un état de transfert pour les ports adéquats.

1- Sur quels types de ports doit-on activer cette fonction?

Des ports qui ne seront jamais connectés à un autre équipement actif.

2- Donnez la commande prévue à cet effet.

Switch(config-if) # spanning-tree portfast

Vous souhaitez maintenant empêcher le transfert des BPDU sur ces ports.

- 3- Sur quels types de ports doit-on activer cette fonction ?
 Les ports auxquels sont connectés des périphériques.
- 4- Donnez la commande prévue à cet effet.

Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

Bon travaíl