# **API Winvisión**

Documentación y uso Versión 1.0



# **Sumario**

1. Introducción	3
1.1. Conceptos	
1.2. Estructura de un endpoint	3
1.3. Estructura de los headers	
1.4. Estructura de una query	
1.5. Estructura del body	
2. Repositorio y configuración inicial	
2.1. Pasos iniciales	
2.2. Fichero .env	4
2.3. Iniciar servicio	6
3. Endpoints	
3.1. Familias	
3.1.1. GET	
3.2. Productos	8
3.2.1. GET	
3.3. Compras	12
3.3.1. GET	12
3.3.2. POST	

# 1. Introducción

El propósito de este documento es el de dar a conocer el funcionamiento y uso de la API desarrollada por Larcu para la interacción de cualquier software con la aplicación Winvisión. Para una correcta integración con la API, es fundamental comprender los diversos aspectos y fundamentos de la misma y cómo administrar las respuestas obtenidas. Lo primero y más esencial es saber qué es un endpoint.

# 1.1. Conceptos

- Endpoint: URL de entrada para la comunicación con la API.
- Headers: Parámetros necesarios para que el endpoint permita la comunicación con la API
- Query: El endpoint puede ir acompañado de parámetros que identifican un recurso único. Estos se añaden tras la URL del endpoint.
- Body: Los parámetros pasados al endpoint a través del body son utilizados para enviar datos a la API. En caso de la API de Winvisión, son utilizados para filtrar datos.

# 1.2. Estructura de un endpoint

Las tablas que van a definir cada endpoint estarán compuestas por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del endpoint.
- Descripción: definición del uso del endpoint
- Método: definición del método HTTP que se utilizará para llamar al endpoint. Aunque los métodos utilizados son GET, POST, PUT, PATCH y DELETE, la API de Winvisión únicamente necesitará hacer uso de GET y POST.
- Ruta: la URL sin la base. En caso de necesitar algún parámetro en la ruta, este se indicará entre {}.
- Grupo: nombre del grupo al que pertenece el endpoint.

#### 1.3. Estructura de los headers

La definición de los headers estarán compuestos por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del parámetro.
- Descripción: texto descriptivo del parámetro.
- Valor: posible valor por defecto del parámetro.
- Tipo: definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- Requerido: define si un parámetro es obligatorio o no.

# 1.4. Estructura de una query

La definición de los parámetros de la query estarán compuestos por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del parámetro.
- Descripción: texto descriptivo del parámetro.
- Valor: posible valor por defecto del parámetro.
- Tipo: definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- Requerido: define si un parámetro es obligatorio o no.

# 1.5. Estructura del body

La definición de los parámetros del body estarán compuestos por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del parámetro.
- Descripción: texto descriptivo del parámetro.
- Valor: posible valor por defecto del parámetro.
- Tipo: definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- Requerido: define si un parámetro es obligatorio o no.

# 2. Repositorio y configuración inicial

Repositorio de descarga: https://github.com/larcu/larcu-api

#### 2.1. Pasos iniciales

El primer paso será el de clonar el repositorio de la API en el servidor en que está instalado Winvisión. Para ello redirigimos a la documentación oficial de <u>GitHub</u>.

Tras clonar el repositorio, nos dirigimos al nuevo directorio creado y procedemos a instalar todos los paquetes requeridos haciendo uso de npm install.

#### 2.2. Fichero .env

En el fichero .env es donde se encuentra toda la configuración de la API. Es en este archivo donde se establecerán los parámetros propios de cada servidor para el correcto funcionamiento de la API. A continuación pasamos a describir cada linea del fichero.

#### # App data

NODE\_ENV = Si su valor es 'development', la API permitirá comunicación con otros dominios externos al local. En caso contrario, la comunicación solo se podrá llevar a cabo desde el mismo localhost. Para más información sobre cors <u>leer aquí</u>.

APP\_PORT = Puerto a utilizar para comunicarse con la API. Por defecto se usa el 3000

APP\_VERSION=0.1

APP\_MIN\_VERSION=0.1

APP\_NAME='API Winvision'

WEB\_URL = URL de la API. Por defecto 'https://localhost:3000'

#### # Database data

DB\_HOST = Host de la base de datos. Por defecto 'localhost'

DB\_USER = Usuario de conexión a la base de datos. Por defecto
'SYSDBA'

DB\_PASS = Contraseña de acceso a la base de datos.

DB\_PORT = Puerto utilizado por la base de datos. Por defecto 3050

#### # DIRECTORIO BBDD

DB\_DIR = Directorio de la base de datos. Debe acabar en "\".

Ejemplo: 'C:\Winvision\Base de datos\'

DB\_COMUN = Nombre de la base de datos común. Por defecto 'COMUN'

DB\_EMPRESA = Prefijo del nombre de la base de datos de la empresa. Por defecto 'EMPRESA\_'

#### # Logging

LOG = En caso de ser true, las consultas a las bases de datos serán visibles en la consola del servidor. Al tener como valor false, estas no serán visibles.

# 2.3. Iniciar servicio

Finalmente, estando posicionados en una terminal en el directorio de la api, hacemos uso de npm run init para iniciar el servicio en el servidor.

# 3. Endpoints

Llegados a este punto, la API estará corriendo en el servidor esperando la comunicación con cualquier otro software. Para conocer cada grupo de acciones de la API, se describe cada endpoint a continuación. Como aclaración, al utilizar la constante <code>URL\_BASE</code> nos referimos a la url configurada previamente en el fichero .env.

# 3.1. Familias

Grupo que permite interaccionar con las familias de Winvisión.

#### 3.1.1. GET

#### **3.1.1.1 Endpoint**

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener familias	Devuelve las familias que cumplen con los parámetros pasados	GET	URL_BASE/ api/family	Familias

#### 3.1.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

#### **3.1.1.3. Query**

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
id	Permite recuperar una familia en concreto según su identificador en la base de datos		Number	No
codigo	Permite obtener una familia en concreto según su código en Winvisión		Number	No
descripcion	Permite obtener una familia en concreto según su descripción en Winvisión		String	No

#### 3.1.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

#### 3.1.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para una familia en concreto):

```
[
    "ID_FAMILIA": 1,
    "CODIGO": 1,
    "DESCRIPCION": "MONTURAS",
    "ID_IVA_COMPRA": 14,
    "ID_IVA_VENTA": 15,
    "DESCUENTO": 0,
    "ID_GRUPO": 1,
    "CAMBIO_COSTE": 2,
    "DESCUENTO_DESDE": "1899-12-30T00:00:00.0002",
```

```
"DESCUENTO_HASTA": "1899-12-30T00:00:00.000Z",

"ID_CUENTA_COMPRA": 303,

"ID_CUENTA_VENTA": 451,

"VENDER_NEGATIVO": 1
}
```

# 3.1.5. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
500	Error	Error interno.

# 3.2. Productos

Grupo que permite interaccionar con los artículos de Winvisión.

#### 3.2.1. GET

#### **3.2.1.1 Endpoint**

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener artículos	Devuelve los artículos que cumplen con los parámetros pasados en el body	GET	URL_BASE/ api/item	Productos
Exportar artículos	Exporta los artículos que cumplen con los parámetros pasados en el body a csv	GET	URL_BASE/ api/item/ export	Productos

#### 3.2.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a		String	Sí

	Winvisión		
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)	String	Sí

#### 3.2.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
id	Permite recuperar un artículo en concreto según su identificador en la base de datos		Number	No
referencia	Permite obtener un artículo en concreto según su referencia en Winvisión		String	No
familia	Permite obtener un artículo o grupo de artículos según la descripción de su familia en Winvisión		String	No

#### 3.2.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

#### 3.2.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para un modelo de gafa):

```
[{
    "ID_ARTICULO": 7276,
    "REFERENCIA": "10.211.096",
    "CODIGO_BARRAS": 9990000232420,
    "REFERENCIA_PROVEEDOR": null,
```

```
"DESCRIPCION": "GAFA Mod. 551 51-20 31 54 LASTES",
"ID_FAMILIA": 102,
"ID_IVA_COMPRA": 14,
"PRECIO PVP1 PVP2": 0,
"FECHA_GARANTIA": "2079-05-29T23:00:00.000Z",
"FECHA_CADUCIDAD": "2079-05-29T23:00:00.000Z",
"FECHA_ULTIMA_COMPRA": "2018-05-23T23:00:00.000Z",
"FECHA_ULTIMA_VENTA": "2020-08-12T23:00:00.000Z",
"MODELO": null,
"RADIO_1": null,
"RADIO 2": null,
"COLOR": null,
"VARILLA": null,
"OFERTA_DESDE": "2079-05-29T23:00:00.000Z",
"OFERTA_HASTA": "2079-05-29T23:00:00.000Z",
"NUEVO DESDE": "2079-05-29T23:00:00.000Z",
"IMAGEN": null,
"ID_PROVEEDOR": 22,
"ID_TARTICULO": 0,
"ID PROVEEDOR ULTIMO": 22,
"ID_TIPO": -1,
"PRECIO_COSTE_M1": 23.7,
"PRECIO_COSTE_M2": 3944,
"PRECIO_VENTA1_M1": 94.96,
"PRECIO_VENTA1_M2": 15800.01,
"PRECIO_VENTA2_M1": 119.3,
"PRECIO_VENTA2_M2": 19849.85,
"PRECIO_COSTE_MED_M1": 24.53,
```

```
"PRECIO_COSTE_MED_M2": 4082,
"DESCUENTO_COMPRA": 0,
"MARGEN_BENEFICIO": 274,
"STOCK MAXIMO": 0,
"STOCK_MINIMO": 0,
"STOCK_PEDIDO": 0,
"ULTIMO DESCUENTO": 0,
"COMPRADAS_UNIDADES": 0,
"COMPRADAS_IMP_M1": 0,
"COMPRADAS_IMP_M2": 0,
"VENDIDAS_UNIDADES": 0,
"VENDIDAS_IMP_M1": 0,
"VENDIDAS IMP M2": 0,
"DIAMETRO": 0,
"ESFERA": 0,
"CILINDRO": 0,
"TAMANO": "0",
"ID_TRATAMIENTO_1": -1,
"ID_TRATAMIENTO_2": -1,
"ID_TRATAMIENTO_3": -1,
"ID_MARCA": -1,
"OFERTA_IMPORTE_M1": 0,
"OFERTA IMPORTE M2": 0,
"NUEVO_PRECIO_M1": 0,
"NUEVO_PRECIO_M2": 0,
"ID IVA VENTA": 15,
"FECHA_CREACION": "1899-12-30T00:00:00.000Z",
"PREGUNTAR_PVP": null,
```

```
"VENDER_SIN_EXISTENCIAS": null,

"TELEMATICO": 1,

"PRECIO_VENTA_TIENDA_VIRTUAL": 94.96,

"NOMBRE_FAMILIA": "MONTURAS",

"STOCK": 2
```

# 3.2.1.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
401	Non existent family	La familia pasada como parámetro en el body no existe.
500	Error	Error interno.

# 3.3. Compras

Grupo que permite interaccionar con las compras de artículos.

#### 3.3.1. GET

### **3.3.1.1 Endpoint**

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener movimientos de compras	Devuelve las compras realizadas que cumplen con los parámetros pasados en el body	GET	URL_BASE/ api/purchase	Compras

#### 3.3.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la		String	Sí

contraseña de acceso al		
Winvisión (distinta de vacía)		

#### 3.3.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
inicio	Permite obtener una compra o grupo de compras hechas desde la API desde una fecha en concreto.	mm/dd/yyyy	String	No
fin	Permite obtener una compra o grupo de compras hechas desde la API hasta una fecha en concreto.	mm/dd/yyyy	String	No

#### 3.3.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.3.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para una compra en concreto):

```
"ID_MOVIMIENTO": 162730,

"ID_TMOVIMIENTO": 4,

"DESCRIPCION_MOV": "Venta de tienda virtual",

"FECHA": "2021-01-28T11:28:25.000Z",

"FECHA_SISTEMA": null,

"FECHA_OPERACION": null,

"REFERENCIA": "10.211.096",
```

```
"DESCRIPCION": "GAFA Mod. 551 51-20 31 54 LASTES",
"UNIDADES": 1,
"PRECIO_COSTE_M1": 23.7,
"PRECIO_COSTE_M2": 3944,
"PRECIO_VENTA_M1": 94.96,
"PRECIO_VENTA_M2": 0,
"IVA COMPRA PORC": 0,
"IVA_COMPRA_IMP_M1": 0,
"IVA_COMPRA_IMP_M2": 0,
"IVA_VENTA_PORC": 10,
"IVA_VENTA_IMP_M1": 9.5,
"IVA_VENTA_IMP_M2": 0,
"ID ALMACEN": 1,
"PROVEEDOR_CODIGO": 0,
"PROVEEDOR_DESCRIPCION": null,
"FAMILIA_CODIGO": 115,
"FAMILIA_DESCRIPCION": "MONTURAS CON 50% DE DESCUENTO",
"AGENTE_1": 0,
"AGENTE_1_COMISION": 0,
"AGENTE_1_NOMBRE": null,
"AGENTE_2": 0,
"AGENTE_2_COMISION": 0,
"AGENTE 2 NOMBRE": null,
"AGENTE_3": 0,
"AGENTE_3_COMISION": 0,
"AGENTE_3_NOMBRE": null,
"CLIENTE_CODIGO": 0,
"CLIENTE_NOMBRE": null,
```

```
"NUMERO_ALBARAN": null,
"ALBARAN_RECIBIDO": 0,
"GRUPO_VENTA_DESCRIPCION": null,
"DESCUENTO_1": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_1_M1": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_1_M2": 0,
"DESCUENTO 2": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_2_M1": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_2_M2": 0,
"DESCUENTO 3": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_3_M1": 0,
"DESCUENTO_IMPORTE_3_M2": 0,
"GRUPO VENTA CODIGO": null,
"ID_TIENDA": 1,
"PRECIO_COSTE_MEDIO_M1": 0,
"PRECIO COSTE MEDIO M2": 0,
"DESCUENTO LINEA": 0,
"DESCUENTO_LINEA_M1": 0,
"DESCUENTO_LINEA_M2": 0,
"LIQUIDO M1": 104.46,
"LIQUIDO_M2": 0,
"BI_BASE_M1": 94.96,
"BI BASE M2": 0,
"BI_IVA_M1": 9.5,
"BI_IVA_M2": 0,
"BI_RECARGO_M1": 0,
"BI_RECARGO_M2": 0,
"ID_DETALLE": -1,
```

```
"TIPO_DETALLE": 0
}
```

# 3.3.1.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
500	Error	Error interno.

# 3.3.2. POST

# **3.3.2.1 Endpoint**

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Realizar compra	Crea una compra y registra su movimiento según la configuración en Winvisión	POST	URL_BASE/ api/purchase	Compras

#### 3.3.2.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

# 3.3.2.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

# 3.3.2.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
referencia	La compra se		String	Sí

	realiza del artículo con la referencia dada		
unidades	Se reducirán del stock tantas unidades como indique este parámetro	Number	Sí

#### 3.3.2.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un ok en caso de que la compra haya finalizado correctamente. En caso contrario, a continuación se indican los códigos de error.

# 3.3.2.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
400	Bad request	Faltan en el body los parámetros referencia, unidad o ambos.
400	Out of stock	No hay stock disponible.
400	Store does not exist	El almacén configurado en Winvisión no existe.
500	Error	Error interno.