AguaraPOS


Manual del encargado

Este manual cubre lo que rodea a la venta: usuarios, artículos, compras, control de la caja, reportes y mantenimiento. Lo que hace el cajero está en su propio manual.

1. Puesta en marcha

La primera vez que el programa abre con una base nueva, pide crear el administrador. Después, en este orden:


1. **Preferencias > Impresora y comercio:** datos del comercio, impresora y prueba de impresión.
2. **Usuarios:** un usuario para cada persona. No comparta usuarios: la auditoría registra quién hizo qué.
3. **Inventario:** cargue o importe los artículos, y sus códigos.
4. **Caja > Medios de pago:** deje en uso los que acepta el comercio.



> El ticket es un comprobante interno y dice «No válido como factura». No lleva timbrado.

2. Usuarios y permisos

En **Usuarios**, cada persona tiene uno o más roles, y cada rol tiene permisos y un descuento máximo.




Rol	Puede	Descuento sin pedir
Administrador	Todo	100 %
Encargado	Todo salvo usuarios y conexión	20 %
Cajero	Vender, abrir y cerrar la caja, y cargar clientes	5 %

Se pueden crear otros roles en **Roles y permisos**. Cuando alguien no tiene un permiso, el programa pide un supervisor en ese momento, sin cerrar su sesión. La pestaña **Auditoría** muestra lo que hizo cada uno.

3. Artículos


Nuevo artículo crea uno. En el menú **Más** están los ajustes de stock, el historial, el cambio de precios y las etiquetas de góndola.



- **Importar: Archivo > Importar artículos** carga un archivo CSV.
- **Dar de baja:** el artículo deja de ofrecerse, pero su historial queda.
- **Cambio de precios:** sube o baja por porcentaje, por rubro o marca, con redondeo hacia arriba. Muestra el resultado antes de aplicarlo.
- **Stock mínimo:** al llegar a su mínimo, también por una venta en la otra caja, aparece un aviso.


4. Compras y proveedores

En **Compras**, **Nueva compra** carga la factura del proveedor. Escanee cada artículo y escriba cantidad y costo. El stock sube y el costo se actualiza.



5. Recuentos

1. En **Recuentos**, elija un rubro y pulse **Preparar planilla**.
2. Escanee cada unidad o escriba lo contado.
3. Pulse **Aplicar recuento**. Solo se ajusta lo que se contó.



6. Control de la caja

Cierre con diferencia

Si el conteo no coincide, el cajero vuelve a contar o llama a un supervisor. Solo el supervisor ve lo esperado, y debe escribir un motivo. La diferencia queda en la planilla y en los reportes.



Planillas de cierre

Caja > Planillas anteriores reimprime cualquier cierre.




Conciliar tarjetas y transferencias

La planilla lista cada pago en **Comprobantes por conciliar**. Compárela con el cierre de lote de la terminal y con el extracto del banco. El programa no se conecta con la terminal: solo esta comparación confirma que el pago existió.

> Si un cajero carga un código ya usado sin conexión, el programa no puede frenarlo en el momento. Queda en la auditoría como **venta.comprobante_repetido**: revíselo.

Movimientos y devoluciones

Los gastos y retiros salen en **Caja > Movimiento de caja**, con un motivo. En una devolución, elija lo devuelto y por qué medio sale el dinero, hasta lo que entró por ese medio, o emita una nota de crédito.



> Una nota de crédito no vence y la usa quien tenga el número. Pida el ticket al recibirla.


Medios de pago

En **Caja > Medios de pago** se agregan otros medios y se elige si piden código. Solo el efectivo entra en el arqueo.



7. Reportes

Elija un reporte en la lista, ajuste los filtros y pulse **Ver**. Todos se imprimen y se exportan a PDF o a CSV para Excel.



- **Ventas por día** coincide con las planillas de cierre.
- Las **devoluciones** cuentan el día en que ocurrieron, no el de la venta.
- El **margen** usa el costo del día de cada venta, con IVA en ventas y en costo.
- **Resumen de IVA** y **Libro de ventas** son internos: contrólelos con su contador.
- Un aviso indica si hay ventas sin subir, que todavía no están en los reportes.

8. Las dos cajas y el servidor

Los datos están en el servidor PostgreSQL de una de las cajas.

- **La caja del servidor se enciende primero y se apaga al final.** Sin ella, la otra caja no puede entrar.
- Si se cae mientras la otra trabaja, esa caja termina la venta en pantalla y la guarda en su cola. Sube sola al volver la conexión.
- **Caja > Ventas por subir** muestra lo que espera. Si el servidor rechazó una venta, aparece el motivo. Corrija la causa y pulse **Reintentar ahora**.
- **No borre** el archivo **ventas-pendientes-aguara.db** de la carpeta de AguaraPOS: son ventas cobradas.
- No exponga esa caja a Internet. Windows 7 y PostgreSQL 10 ya no reciben correcciones de seguridad.

La conexión se cambia en **Preferencias > Conexión a los datos**, y se aplica al reiniciar. Los datos no se copian de una base a otra.



9. Copias de seguridad

La caja del servidor hace una copia diaria con la tarea programada. Esa copia queda en el mismo disco, y si el disco falla se pierde junto con los datos.

> **Copie los respaldos cada semana a un pendrive o disco externo**, y guárdelo fuera de la caja. Es lo único que protege los datos de un disco roto, un robo o un incendio.

10. Aplicar un parche

1. Fuera del horario de venta, cierre la caja y salga de AguaraPOS en todos los equipos.
2. Haga una copia de seguridad.
3. Ejecute el parche en la caja del servidor y abra AguaraPOS: actualiza los datos.
4. Ejecute el parche en la otra caja.

Un parche no toca los datos ni las ventas en cola. Un equipo sin actualizar no entra hasta recibirlo, y sus ventas esperan a salvo.

Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Una caja no entra: sin conexión	Revise que la caja del servidor esté encendida y que el cable de red esté conectado.
«Datos de una versión más nueva»	Aplique el último parche en ese equipo.
«Hay ventas sin subir» al cerrar	Espere a la conexión, o revise **Caja > Ventas por subir**.
El cajón no abre	Debe estar conectado a una impresora térmica configurada. Pruebe con **Caja > Abrir cajón**.
Letras raras en el ticket	Avise a soporte con una foto de la prueba de impresión.
Olvidó una contraseña	Un administrador la cambia en **Usuarios**.