

Accesso multiplo

Primo problema: il canale di comunicazione per trasmettere bit ha collegati molti trasmettitori che possono utilizzarlo. Come faccio a far coesistere più trasmettitori?

Approccio centralizzato: multiplazione (esiste un'unica entità che gestisce il flusso dei dispersi trasmettitori creandone uno solo)

Approccio distribuito: protocolli MAC (i trasmettitori comunicano tra di loro e autonomamente si gestiscono nel canale seguendo delle regole e coordinandosi).

Multiplazione

Abbiamo un collegamento con una certa capacità in bit/s che può trasferire che voglio dividere in diversi utenti (risorsa condivisa tra diversi utenti).

Le contese per la risorsa possono essere risolte se secondo due approcci:

- Ritardo : chi non ottiene subito la risorsa, attende;
- Perdita: chi non ottiene subito la risorsa, abbandona.

È possibile anche adottare politiche miste.

Contese

Quando e come si verificano contese dipende da:

- Assegnazione della risorsa: statica, dinamica
- Modo di trasferimenti: con connessione, senza connessione

Assegnazione statica

La risorsa è partizionata in "porzioni". Una porzione è assegnata all'utente da quando ne fa richiesta, fino a quando la rilascia, indipendentemente dall'uso che ne fa.

Assegnazione dinamica

La risorsa è indivisa. È assegnata ad un utente solo quando ne ha effettivamente bisogno e per lo stretto tempo necessario.

Con connessione

Il trasferimento è organizzato in tre fasi: instaurazione (dialogo di controllo per organizzare il trasferimento dati),trasferimento dei dati, abbattimento.

Senza connessione

La fase preliminare di instaurazione non c'è e nemmeno di abbattimento, c'è solo quella di trasferimento.


Tipo di contese in funzione della modalità di trasferimento	Trasferimento con connessione	Trasferimento senza connessione	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Assegnazione statica	pre-assegnazione (instaurazione)	NA	che viene divisa e assegnate $\chi_i \rightarrow \rho_0 r_{1001}$ assegnate
Assegnazione problemi dinamica di contesa	pre-assegnazione (instaurazione) utilizzazione (trasferimento)	utilizzazione	QUANdo h avvia il trasfesimento in askgnatione itatica questo n tiene su se n siegnare delle pornoni di capacita per ogni tratto nonostante alcune pornoni nano gia:
			state assegnate. (assegnazione di banda
ongestione ed equ	ıità		di picco)
considerino N sorg	genti, la i-esima d		una quantità di risorsa xi.
a C la quantità di ris	sorsa disponibile		
Se $X_1 + + X_N \le$ Se $X_1 + + X_N >$	C, ogruno riceve	quanto zichiesto	
Se X ₁ + + X _N >	C - CONGESTION	JĖ	
· breve termine (r	cirolumone contere)	and day to all mo	talla della manestran
· lungo termine (c	contallo - Equita)	problema dovuto al con	
· lungo termine (c	controllo - EQUITA')	problema dovuto al con	
· lungo termine (c	controllo - EQUITA')	9	
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la comanda porta	ndola ad un livello access	
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la comanda porta	9	
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la comanda porta	ndola ad un livello access	
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la domanda porta R(t) =	ndola ad un livello access $\frac{N}{\sum_{j=1}^{N} x_{ij}(t)}$	bile
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la domanda porta R(t) =	ndola ad un livello access $\frac{N}{\sum_{j=1}^{N} x_{ij}(t)}$	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta \[\text{R(t)} = \] t adivisione della ris	ndola ad un livello accesso $\sum_{j=1}^{N} x_{ij}(t)$ sorsa (-> multiplaz	bile
· lungo termine (c	controllo - Equita) mprime la domanda porta \[\text{P(t)} = \] t addivisione della ris	sorsa (-> multiplaz	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta t ndivisione della ri:	ndola ad un livello access $ \frac{N}{\sum_{j=1}^{N} x_{ij}(t)} $ sorsa (-> multiplaz	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta	sorsa (-> multiplaz	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta	sorsa (-> multiplaz $\frac{N}{j=1}$ $\frac{\chi_{i}}{\chi_{i}}(t)$	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta	sorsa (-> multiplaz $\frac{N}{j=1}$ $\frac{\chi_{i}}{\chi_{i}}(t)$	bile
tto nasce dalla con	controllo - Equita) mprime la domanda porta	sorsa (-> multiplaz $\frac{N}{j=1}$ $\frac{\chi_{i}}{\chi_{i}}(t)$	bile

Due sono le modalità che esamineremo per fare multiplazione: FDM e TDM (Un esempio di multiplazione simile è la divisione della banda della fibra ottica).

FDM

Il canale di comunicazione si può vedere con una certa banda di frequenza con cui i trasmettitori comunicano nel tempo. Descriviamo l'operazione nel piano tempo sequenza. I segnali diversi degli utenti vengono mandati simultaneamente ma si distinguono dalla banda di frequenza che utilizzano.


Attraverso l'analisi di Fourier ci si rende conto di quale banda appartiene ciascun segnale. Per isolare un segnale dagli altri si utilizza un filtro passa banda (per isolare la frequenza migliore per quel canale).



Quindi con un insieme di filtri si dividono i segnali.

TDM

Un segnale utilizza tutta la banda ma lo fa a divisione di tempo, quindi a tempi di versi ci sono segnali diversi. Quindi si isola il canale con un interruttore. In ogni istante di tempo c'è il segnale di un singolo flusso.




In questa figura la divisione di tempo avviene in modo ciclico e periodico.


Multiplazione statica: divido la capacità della banda in porzioni e assegnare staticamente una porzione ad un flusso richiedente.

Multiplazione dinamica: viene attribuita la porzione solo quando effettivamente serve al flusso richiedente e dopo che ha finito viene subito restituita.

Multiplazione concentrata: esiste un dispositivo a cui sono connessi i vari segnali e li mescola. (Si dice quindi FDM,TDM)




Multiplazione distribuita: non c'è un dispositivo fisico, tutti i segnali possono accedere al canale di comunicazione e la multiplazione avviene attraverso dei protocolli (controllo di accesso al mezzo). (Si dice quindi FDMA, TDMA).




TDM(A): gestione dell'asse del tempo

Utilizzare il canale in una certa particolare sottobanda di ampiezza 180 kHz per un millisecondo: resource block.



Nel caso della multiplazione distribuita si parla di accesso multiplo attraverso dei resource block. Ma come si attribuiscono ad ogni utente?



Il time division ha come funzione di base che gli utenti usano il canale in istanti diversi.


Con asse dei tempi indiviso, ognuno trasmette quando gli serve per un intervallo di tempo oppure può non essere utilizzato se non c'è nessuno. I problemi che sorgono sono: come si capisce quando inizia e finisce una trasmissione?

delimitazioni. Inoltre altro problema il demultiplatore che deve dividere i segnali non sa chi manda questi blocchi e a chi è destinato, quindi per ogni pacco deve essere specificato.


Senza organizzazione in trama: si suddivide l'asse del tempo in slots, ogni trasmissione deve avvenire all'interno di uno slot che ha una specifica durata. Tutto è equamente diviso. Quindi si può trasmettere quando si vuole ma deve avvenire dall'inizio di uno slot e delimitato in esso. Da chi viene un blocco e a chi è diretto deve sempre essere specificato nel blocco.

Con organizzazione in trama: si suddivide l'asse del tempo sia in slot che in trame (ossia un insieme di slots). La condivisione così organizzata avviene dando un sincronismo per far capire quando comincia la trama. Supponendo che tutti condividano la struttura adesso è possibile numerare gli slots all'interno della trama.
In questo modo viene definito il canale temporale.

Se voglio capacità più grande unisco più slot. Se il ritmo binario della trama è 100, il ritmo



Random access protocols Insieme di regole mediante dei quali sorgenti che condividono un canale di comunicazione possono coordinarsi per gestire un accesso multiplo a divisione di tempo con controllo distribuito. Si chiama accesso casuale perché l'algoritmo utilizzato è casualizzato. La ricezione da due o più nodi che trasmettono simultaneamente può causare collisione. Quest'ultima non può essere eliminata del tutto, i protocolli ad accesso casuale si preoccupano di diminuire la probabilità che questa di verifichi. Due protocolli principali: ALOHA family, CSMA family. Slotted ALOHA È un protocollo MAC assume che l'asse dei tempi sia diviso in slot con assegnazione dinamica. Le stazioni sono sincronizzate, quando si trasmette può avvenire solo nello slot. L'algoritmo che utilizza slotted alcha: 1) Aspetta che arrivino pacchetti dal livello superiore 2) quando arrivano i dati dal livello superiore costruisci una trama che racchiude quel pacchetto e aspetta che parta la prossima slot e poi trasmetti. Se si ha successo si torna ad 1) 3) Aspetta per la prossima slot. 4) Con probabilità p prova una ritrasmissione, se hai successo vai ad 1). (-> aspetto casuale) 5) vai a 3) Bisogna fare delle assunzioni: una stazione Assumptions una volta che trasmette ha modo di sapere se • The time axis is divided into equal size slots la trasmissione ha avuto successo. Stations are synchronized Transmissions can start only at the beginning of a Si basa sul fatto che le stazioni trasmettono Frames fit into a slot con probabilità p. In each slot: Con p piccolo la probabilità di collisione è no station transmits: IDLE bassa ma se è troppo piccolo si aspetta a single station transmits: SUCCESS troppo per fare ritrasmissione, quindi si two or more stations transmit: COLLISION -> FAIL avrebbe ritardo. l vantaggi di questo protocollo è che è semplice, autonomo e non richiede scambio di node 2 informazione tra i nodi. I svantaggi è potenzialmente inefficiente ed è поде 3 intrinsecamente instabile. Lielle a Autle e tre collidono trasmettere hanno calcolato p da blo e decidono di non trainellere, quindi $P \leq \frac{1}{e}$ (kmpre!) viene precato uno slot P non è costante ma si adatta. Ora cercheremo di capire efficienza e stabilità di slotted alcha



Stabilità

Il numero di stazioni che in un dato momento devono trasmettere un pacchetto (backlogged) è variabile e dipende dal tempo:

Tuttavia anche se si sa come ottimizzare slotted aloha, nessuno sa qual'è n(t).

Si può utilizzare un algoritmo che osserva il canale e stima n(t). Ad esempio chi osserva può essere l'access point.

Quindi per adattare p è provare di stimare il numero n delle stazioni contendenti