
Livello di rete

Diversi protocolli sono tra loro stranieri e non possono comunicare tra loro. Se si vuole realizzare una rete, un unico macro sistema dove tutte le unità possono comunicare, bisogna creare un livello che lo permette, questo ha un linguaggio comune per tutti. In internet è il livello di rete e il linguaggio comune è dato dal protocollo IP.

Cambiare IP significa che c'è un momento in cui tutti i soggetti che fanno parte di internet devono cambiare

utti i



Two stemmed Martini glass model

Applications

livello che HTTP

Keive per creare

TCP

Internet protocol

stack
a gethre il


rappado end to end.

Link

IP, è un'impresa titanica. Tutto ciò ha portato nel tempo a un'ossificazione di internet, IP non viene cambiato (ad esempio la versione più recente è la versione 6, ma è marginale perché viene ancora usata di più la versione 4).

L'architettura è molto rigida e cambiare una di queste componenti in giallo è difficilissimo.

Network layer related protocols



IP versione 4 si porta dietro due protocolli che servono al suo funzionamento: ICMP, ARP/RARP.

IP versione 4 non tratta la sicurezza, quindi è stato aggiunto il protocollo IPSec.

Sopra il livello di rete c'è quello di trasporto end to end, caratterizzato principalmente da UDP e TCP.

Successivamente c'è il livello applicativo che ha alcuni protocolli direttamente

legati all'applicazione, altri invece servono a far funzionare il livello di rete.

(Tipo il protocollo DNS associa l'indirizzo IP al nome.)

Funzioni del livello di rete

- INDIRIZZAMENTO: ogni interfaccia tra un nodo e una sottorete è connessa al suo unico IP assegnatogli. C'è un'etichetta univoca ad ogni interfaccia. L'IP indentifica la destinazione.
- MULTIPLAZIONE: condividere la capacità di un ramo tra più flussi informativi.
- ROUTING (instradamento): è una funzione decisionale, serve a decidere qual'è il cammino migliore tra una coppia di nodi (è un problema di ottimizzazione sul grafo). (Appartiene al piano di controllo).
- INOLTRO (forwarding): è l'attuazione delle decisioni, muove i pacchetti dal router in input al router in output. (È una funzione attuativa, appartiene al piano dati).


<u>Piano dati e piano di controllo</u>

Il piano di controllo implementa quelle funzioni (svolte dai router)che servono a gestire i sistemi e la rete.

Il piano dati implementa le funzioni (svolte dai router) che servono a trasferire dati da sorgente a destinazione.

Dal punto di vista dei router, l'inoltro appartiene al piano dati, nel piano di controllo c'è la funzione di instradamento.

<u>Pre-router control plane</u>




La funzione di controllo il router non la può svolgere da solo, deve parlare con gli altri router per ricostruire il grafo e successivamente si procede all'ottimizzazione.

Questo è l'approccio tradizionale distribuito.


Logically centralized control plane

Successivamente si è astratta la funzione di controllo in un centro di gestione di rete che organizza per tutta la rete questa funzione e lasciato nel router solo la funzione di instradamento (gli viene lasciato il piano dati).



Il centro di gestione raccogliendo le info da ogni router è in grado di risolvere il pronlema di ottimizzazione, produrre il cammino ottimo e le tabelle da utilizzare che manda ai router che poi non devono far altro che impiegarle.

(Rivedere vantaggi di questo approccio).




slide molto importante Output ports È fondamentale che in uscita ci sia un buffer datagram perché risolve temporaneamente il switch fabric layer sovraccarico per evitare di buttarli. protocol termination (Tuttavia il buffer non risolve il sovraccarico, è solo una soluzione temporanea). buffering required wDatagram (packets) can be lost due from fabric faster t to congestion, lack of buffers scheduling discipline chooses among queued Priority scheduling – who gets best datagrams performance, network neutrality Input port queuing Quindi i buffer conviene metterli in uscita in quanto se ho solamente il switch switch buffer in ingresso e ho due pacchetti fabric fabric che vogliono andare nella stessa uscita uno rimane bloccato. Dietro output port contention: one packet time quest'ultimo ci potrebbe essere però only one red datagram can be later: green packet un pacchetto che poteva andare nella transferred. experiences HOL lower red packet is blocked blocking sua uscita (HOL). L'Head of the line (HOL) blocking si risolve mettendo dei buffer in uscita. Quanto grande deve essere il buffer in uscita? Un buffer molto grande crea molti problemi di RFC 3439 rule of thumb: average buffering equal to ritardo. typical" RTT (say 250 msec) times link capacity C • e.g., C = 10 Gpbs link: 2.5 Gbit buffer recent recommendation: with N flows, buffering equal to RTT ⋅C Meccanismo di scheduling high priority queue Lo scheduling sceglie il prossimo pacchetto da mandare al collegamento. FIFO (first in first out): manda in ordine di arrivo nella coda.

(waiting area)

00000

Priority scheduling : manda il pacchetto con priorità maggiore

 Round Robin (RR) scheduling: non c'è una priorità ma servo in maniera equa i flussi.
 Serve uno per uno.




Si possono introdurre dei pesi al RR.

WFQ (Weighted Fair Queuing)

Generalizza il RR.

Si introducono dei pesi, do una porzione di capacità diversa a ciascuno dei flussi, in questo modo si differenzia la lunghezza di banda per ciascun tipo di flusso in base all'esigenza dell'applicazione.

WFQ risponde alla domanda "qual è il prossimo pacchetto da servire?"



The internet network layer

IP è fatto da librerie software che si trovano nel sistema operativo, in paricolare nel Kernel.

Cosa fa IP?


Le sue funzioni principale sono indirizzamento, multiplazione, instradamento, inoltro...

Quello che invece non fa è verifica e recupero di errore, nè si occupa dì integrità.

IP non ha connessione,i pacchetti viaggiano singolarmente. Il vantaggio di questa scelta è la semplicità, lo svantaggio è che non si può garantire mai per certo la qualità di servizio.

Ci sono dei modi rileggendo le intestazione dei pacchetti di ricostruire dei flussi di pacchetti (che essendo IP senza connessione non vanno insieme),tuttavia non avviene perfettamente.

Struttura pacchetto IP



Intestazione divisa in intestazione obbligatoria ed eventuali opzioni.

Carico pagante, lungo al massimo 65515.

