## RETI CORRETTRICI

(VEDI VITELLI, VOL.2, PAR. 2.1, 2.1.1,2.2, 2.2.1, 2.2.2,2.2.3)

Dopo aver soddisfatto le specifiche a regime, si passa al transitorio:

- 1. Tracciare il diagramma di Bode di  $(K_c/s^h) F(s)$
- 2. Osservare  $\omega_T$  e  $m\phi$
- 3. Confrontarli con quelli desiderati
- 4. Aggiungere in cascata una o più reti di correzione

Automatica ROMA TRE

## RETI CORRETTRICI


- Modificano selettivamente (a certe frequenze) modulo e/o fase di F(s)
- Sono semplici FILTRI
- · Se ne possono usare più d'una in cascata
- Due tipi elementari:


$$\frac{1+\tau s}{1+\frac{\tau}{m}s}$$


$$m = 2, 4, \dots, 16$$

$$\frac{1+\frac{\tau}{m}s}{\frac{1+\tau s}{1+\tau s}}$$


$$m = 2, 4, \dots, 16$$







## SITUAZIONI SEMPLICI E PROVVEDIMENTI



Aumentare  $\mathbf{m}_{\phi}$  : diversi casi

1) 
$$m_{\phi} = m_{\phi} * per \omega = \omega_{T} *$$

2) 
$$m_{\phi} < m_{\phi}^*$$
 per  $\omega = \omega_T^*$ 

Aumentare  $\omega_T$ : facile aumento di  $K_F$  anticipatrice (B)


\* = desiderato


1) 
$$\omega_T < \omega_T^*$$
 aumentare  $\omega_T$   
 $\omega_T \ge \omega_T^*$  attenuatrice


2) 
$$\omega_T << \omega_T^*$$
 anticipatrice (B)  $\omega_T \ge \omega_T^*$  anticipatrice (A)


Automatica


ROMA TRE











## SPECIFICHE SUL TRANSITORIO

Tempo di salita dimezzato

- $\rightarrow$  Banda passante doppia ( $\omega_{-3}t_r = 0.00698$ )
- $\rightarrow \omega_t$  di taglio doppia (maggiore di 100 rad/sec)

Sovraelongazione massima del 10%


$$\rightarrow M_r = 1.29 \qquad (1 + s \simeq 0.85 M_r)$$

$$\rightarrow m_{\varphi} > 52.2 \quad (m_{\varphi} > 60^{\circ} \times (1 - M_{r} | dB * 0.1)$$

Scegliamo:

$$\omega_t = 110 \text{ rad/sec}$$

$$m_{\varphi} = 70^{\circ}$$



Automatica ROMA TRE 1

